

УТВЕРЖДЕН
643.72410666.00067-07 98 01-ЛУ

ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БАЗАМИ ДАННЫХ «JАТОВА»

Руководство по настройке. Часть 1.
Управление режимом работы узлов кластера.
Компонент «jaDog»

643.72410666.00067-07 98 02-01

Листов 316

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

В документе приведены сведения, необходимые для настройки отказоустойчивого кластера защищенной системы управления базами данных «Jatoba» (далее — СУБД «Jatoba») с использованием компонента «jaDog», входящего в состав СУБД «Jatoba». Настоящее руководство предназначено для администратора СУБД «Jatoba».

В первой части руководства приводится информация, позволяющая ознакомиться с основными функциями компонента «jaDog» на примере построения кластера, состоящего из главного и резервного узлов.

Во второй части руководства приводятся сведения по настройке различных конфигураций кластеров, в том числе и геораспределенных, а также различные подходы к настройке репликации данных.

Во третьей части документа приведены основные сведения по проектированию и настройке отказоустойчивого кластера jaDog защищенной системы управления базами данных «Jatoba» (далее — СУБД «Jatoba»).

Представленные в документе снимки экрана могут отличаться для различных версий настраиваемой СУБД и предназначены для демонстрации хода настройки отказоустойчивого кластера СУБД «Jatoba».

В качестве примера описаны настройки SSL соединения, с использованием тестового удостоверяющего центра (УЦ) с алгоритмом ключа ГОСТ Р 34.10-2012 на основе веб-интерфейса КриптоПро УЦ версии 2.0. Работа СУБД «Jatoba» с использованием тестовых УЦ не гарантируется производителем. Поддержка на такие конфигурации не оказывается.

Администратор СУБД «Jatoba» должен иметь навыки по работе с системами управления базами данных (СУБД) PostgreSQL или защищенной СУБД «Jatoba» (ООО «Газинформсервис»).



Примеры в данном документе приведены для СУБД «Jatoba» версии ядра 5, а также для СУБД «Jatoba» версии ядра 6.

Для СУБД «Jatoba» версий ядра 5 и 6 используется версия компонента — 4.1.

На приведенных в руководстве иллюстрациях версия компонента «jaDog» может отличаться от фактической.

Степени важности примечаний, применяемые в документе:



Важная информация – указания, требующие особого внимания



Дополнительная информация – указания, позволяющие упростить работу с изделием



Важная информация

Для сертифицированной версии СУБД «Jatoba» поддерживается работа только на ОС, указанных в формуляре на поставку!

Настоящий документ оснащён навигацией, гиперссылками и перекрестными ссылками. В приложении Adobe Acrobat навигация вызывается кнопкой «Закладки», как показано на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 - Структура документа

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение компонента.....	11
1.1. Функциональные возможности	14
1.2. Инженерные решения компонента	14
1.3. Условия применения.....	16
2. Установка компонента.....	18
2.1. Установка компонента в ОС GNU/Linux.....	20
2.1.1. Установка пакетов компонента на главном узле (Master).....	20
2.1.2. Настройка аутентификации на главном узле (Master)	20
2.1.3. Установка расширения «jadow» на главном узле.....	22
2.1.4. Создание пользователя «jadow_user» на главном узле	23
2.1.5. Установка пакетов компонента «jaDog» на резервных узлах (Slave)	24
2.2. Обновление компонента в ОС GNU/Linux	25
3. ОС GNU/Linux Автоматическая настройка кластера СУБД «Jatoba» с помощью файлов конфигурации .	26
3.1. Автоматический режим настройки компонента «jaDog» на узле.....	26
3.1.1. Предварительные условия.....	26
3.1.2. Расположение установочного файла ответов	27
3.1.3. Запуск автоматической настройки компонента «jaDog» на узле.....	27
3.1.4. Обеспечение конфигурации sudoers	30
3.2. Автоматический режим настройки отказоустойчивого кластера	30
3.2.1. Предварительные условия.....	31
3.2.2. Пример используемой конфигурации кластера.....	31
3.2.3. Варианты аутентификации при использовании jadow0.....	31
3.2.4. Расположение шаблона файла ответов	32
3.2.5. Формирование файла конфигурации из шаблона	32
3.2.6. Параметры подключения к СУБД в шаблоне.....	32
3.2.7. Запуск режима jadow0 и формирование кластера при помощи файла ответов.....	34
3.3. Изменение состава/параметров кластера на основе целевой структуры.....	38
3.3.1. Получение целевой структуры и настроек кластера	38
3.3.2. Сохранение состава и параметров кластера в файл	40
3.3.3. Применение кодирования параметров в Base64.....	41
3.3.4. Ограничения на изменения параметров.....	42
3.3.5. Изменение параметров кластера с использованием файла структуры	44
3.4. Выполнение SQL-скриптов при автоматизированной настройке кластера	45
3.5. Режим упрощенной небезопасной аутентификации	47
3.5.1. Запуск «нулевого» режима (jadow0) в режиме упрощенной небезопасной аутентификации и создание временного пользователя	47
3.5.2. Чтение файла ответов в режиме упрощенной небезопасной аутентификации	48

4. Проверка состояния кластера	50
4.1. Проверка работоспособности кластера	50
4.2. Подключение к узлу кластера.....	51
4.2.1. Конфигурационный файл аутентификации (jadog_hba.cfg).....	51
4.2.2. Подключение с параметрами по умолчанию.....	54
4.2.3. Подключение используя параметры (ip port 'login')	54
4.2.4. Переключение на другой узел (connect ip port 'login')	55
4.2.5. Подключение по SSL используя переменные окружения.....	56
4.2.6. Подключение по SSL используя параметры по умолчанию	57
4.2.7. Подключение по SSL используя строку подключения	57
4.3. Перезагрузка компонентов «jaDog» в кластере	58
4.3.1. Перезагрузка компонента «jaDog» на узле кластера	61
4.3.2. Перезагрузка СУБД на узлах кластера	62
4.4. Перезагрузка конфигурации СУБД	63
4.4.1. Перезагрузка конфигурации СУБД на узле кластера.....	64
4.4.2. Перезагрузка конфигурации СУБД в кластере.....	67
4.5. Остановка и запуск СУБД кластера	67
4.5.1. Остановка СУБД кластера, главного или резервного узлов	68
4.5.2. Запуск СУБД кластера, главного или резервного узлов	69
4.6. Мониторинг работоспособности кластера	70
4.6.1. Условия получения метрик	70
4.6.2. Формат запроса метрик	70
4.6.3. Формат ответа.....	71
4.6.4. Список метрик	71
4.6.5. Параметры метрик производительности	73
5. Описание и применение утилиты «jadog_ctl».....	75
5.1. Использование имени хоста и доменного имени.....	76
5.2. Использование заданного порта в «Jadog PORT number (port)».....	78
5.3. Описание команд утилиты «jadog_ctl».....	80
6. ОС GNU/Linux. Настройка отказоустойчивого кластера СУБД «Jatoba» в ручном режиме.....	98
6.1. Установка пакетов СУБД на главном узле (Master).....	98
6.2. Настройки аутентификации на главном узле	99
6.3. Установка расширения «jadog» на главном узле	100
6.4. Вызов функции «add_jadog_user» для создания пользователя «jadog_user» на главном узле.....	100
6.5. Установка пакетов СУБД на резервном узле (Slave)	102
6.5.1. Установка СУБД на резервном узле инсталлятором.....	102
6.5.2. Установка СУБД на резервном узле вручную из локального репозитория	102
6.5.3. Действия не требующие выполнения на резервном узле при установке СУБД из локального репозитория.....	104

6.6. Настройка компонента «jaDog» на главном узле через сервис «jadog»	104
6.6.1. Пункт меню 1 «Database server and jadog directory settings»	107
6.6.2. Пункт меню 2 «Inter-jadog communication setting»	108
6.6.3. Пункт меню 3 «User / Admin access network setting»	111
6.6.4. Пункт меню 4 «Administrator account list»	115
6.6.5. Пункт меню 5 «Database server system account and connection settings»	117
6.6.6. Пункт меню 6 «Failover setting»	124
6.6.7. Пункт меню 7 «Replication setting»	126
6.6.8. Пункт меню 8 «WAL archive and restore settings»	131
6.6.9. Пункт меню 9 «Reporting and logging»	133
6.6.10. Пункт меню 10 «REST API Settings»	138
6.6.11. Пункт меню 11 «Recovery settings»	140
6.6.12. Пункт меню 12 «Reset all settings to the default values»	141
6.6.13. Пункт меню 13 «Check and show all settings»	141
6.6.14. Пункт меню 14 «Save settings and setup jadog»	142
6.6.15. Запуск серверной части компонента «jaDog» на главном узле	144
6.7. Настройка и запуск компонента «jaDog» на резервном узле	145
6.7.1. Конфигурирование и запуск компонента «jaDog» на резервном узле	145
6.7.2. Запуск серверной части компонента «jaDog» на резервном узле	152
6.8. Настройка кластера из двух узлов (главный-резервный)	153
6.9. Подключение к сетевому узлу (connect ip port 'login')	153
6.10. Создание кластера (add cluster 'name')	153
6.11. Добавление узла кластера в качестве главного (cluster add master ip)	154
6.12. Статус узлов кластера (cluster status)	155
6.13. Присвоение публичного IP-адреса главному узлу кластера (cluster activate)	157
6.14. Добавление резервного узла в асинхронном режиме (cluster add slave ip)	158
6.15. Добавление резервного узла в синхронном режиме (cluster add sync slave ip)	160
6.16. Изменение типа репликации резервного узла	161
6.17. Автоматическая настройка параметров резервного узла	164
6.18. Файл состояния кластера jadog_state.yml	164
6.19. Повторная инициализация резервного узла	165
6.19.1. Ограничения при повторной инициализации	165
6.19.2. Запуск повторной инициализации	166
6.19.3. Режим инициализации nodata	166
6.19.4. Автоматическое восстановление узла кластера в статусе «FENCING»	167
6.20. Добавление узла без переноса каталога данных (режим nodata)	168
6.20.1. Применение режима nodata в утилите jadog_ctl	169
6.20.2. Применение режима nodata при использовании REST API	169
6.20.3. Последовательность действий применения режима nodata	169

7. Дополнительные функциональные возможности	171
7.1. Просмотр имени кластера (clusters list)	171
7.2. Деактивация публичного IP-адреса главного узла кластера (cluster deactivate).....	171
7.3. Удаление узла кластера (cluster delete node)	173
7.4. Версия протокола jalog (protocol version)	173
7.5. Вывод справочной информации (\h).....	173
7.6. Выход из консоли jalog_ctl (\q).....	174
7.7. Создание дата-центра (datacenter create 'name')	174
7.8. Удаление дата-центра (datacenter delete 'name')	175
7.9. Включение узла кластера в дата-центр (datacenter 'name' attach node ip)	175
7.10. Исключение узла кластера из дата-центра (datacenter 'name' detach node ip)	176
7.11. Принудительное переключение на текущий дата-центр (datacenter promote).....	177
7.12. Множественные подключения.....	178
7.13. Управление учетными записями.....	178
7.13.1. Управление учетными записями компонента кластера.....	178
7.13.2. Управление учетными записями компонента для СУБД	183
7.14. Редактирование и получение параметров узла кластера «jaDog»	185
7.14.1. Редактирование параметров узла кластера через интерфейс сервиса «jalog»	185
7.14.2. Редактирование и получение параметров узла кластера через утилиту «jalog_ctl»	185
7.14.3. Редактирование и получение параметров узла кластера в терминальном режиме через утилиту «jalog_ctl»	189
7.14.4. Перегрузка компонента «jaDog» после редактирования параметров.....	191
7.15. Процедура принудительной смены ролей серверов (switchover)	193
7.16. Режим технического обслуживания (maintenance).....	195
7.16.1. Включение режима технического обслуживания на узле	196
7.16.2. Включение режима технического обслуживания кластера.....	197
7.16.3. Вывод кластера из режима технического обслуживания	197
7.16.4. Вывод отдельного узла из режима технического обслуживания.....	198
7.17. Процедура обработки отказа (failover)	198
7.18. Восстановление после отказа (fail)	202
7.19. Применение узла с ролью «Referee».....	206
7.19.1. Добавление узла с ролью «Referee» с помощью «jalog_ctl»	207
7.19.2. Добавление узла с ролью «Referee» в процессе автоматизированной настройки кластера	209
7.19.3. Удаление узла с ролью «Referee»	210
7.20. Получение информации о статусе узлов кластера	210
7.21. Планировщик заданий кластера.....	214
7.21.1. Ограничения планировщика заданий кластера	215
7.21.2. Добавление задания в планировщик	218
7.21.3. Получение списка заданий	219

7.21.4. Удаление задания из планировщика	221
7.21.5. Параметры планировщика.....	222
7.22. Синхронизация файлов в кластере	224
7.22.1. Ограничения менеджера синхронизации файлов	224
7.22.2. Настройка синхронизации файлов в кластере	225
7.22.3. Добавление нового файла(ов) в список синхронизации	226
7.22.4. Добавление нового каталога для синхронизации	227
7.22.5. Просмотр списка файлов/каталогов для синхронизации	227
7.22.6. Выполнение синхронизации файлов и каталогов на узлах кластера	228
7.22.7. Удаление файлов/каталогов из списка синхронизации.....	231
7.22.8. Параметры синхронизации файлов в кластере	232
7.23. Запуск пользовательских сценариев при смене роли узла.....	233
7.23.1. Типы сценариев	233
7.23.2. Поддерживаемые события.....	233
7.23.3. Ограничения при запуске сценариев	234
7.23.4. Предварительные требования запуска сценариев	234
7.23.5. Алгоритм запуска и выполнения сценариев	234
7.23.6. Настройка конфигурации запуска сценариев	235
7.23.7. Проверка работоспособности сценариев	239
7.24. Восстановление резервного узла из WAL-архива.....	240
8. Удаление компонента	241
8.1. Удаление службы компонента.....	242
8.2. Удаление журналов компонента.....	244
8.3. Удаление технологической УЗ	244
8.4. Удаление расширения БД	244
8.5. Удаление пакета из операционной системы.....	245
9. Журнал событий	246
9.1. Описание и структура журнала событий.....	246
9.2. Ошибка добавления резервного узла.....	249
Приложение 1	251
Структура конфигурационного файла jadog.yml	251
Структура файла состояния кластера jadog_state.yml	280
Перечень исполняемых скриптов в ОС GNU Linux	282
Приложение 2	283
События уровня FATAL	283
События уровня ERROR.....	283
События уровня WARNING	287
События уровня INFO	290
Термины и определения	313

Перечень сокращений.....	314
--------------------------	-----

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТА

СУБД «Jatoba» может применяться в составе группы серверов, образующих отказоустойчивый кластер. Кластер на базе СУБД строится на механизмах потоковой репликации, заложенных в ядро СУБД.

В СУБД «Jatoba» поддерживается простая схема репликации с использованием одного главного сервера и нескольких резервных серверов (работающих в синхронном или асинхронном режимах).

Компонент «jaDog» входит в состав СУБД «Jatoba», предназначен для контроля состояния серверов (далее — узлов) кластера СУБД и обеспечивает выполнение функций обработки отказа и восстановления узлов кластера в автоматическом режиме.

В руководстве приведено описание настройки компонента «jaDog» и настройки кластера под управлением ОС Ubuntu 22.04 (далее – ОС Ubuntu). Для кластеров под управлением поддерживаемых ОС семейства Linux настройка выполняется аналогично настройке кластера под управлением ОС Ubuntu.

В руководстве настройка и работа компонента «jaDog» рассматривается на примере кластера из двух узлов: один главный и один резервный. Добавление дополнительных резервных серверов выполняется аналогичным набором действий. Схематично физическая структура узлов кластера показана на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 – Физическая структура узлов кластера. Пример для ОС GNU/Linux

Основные понятия, используемые на рисунке 1.1:

- jaDog**
- компонент «jaDog» контролирует состояние сервера СУБД, в случае аварийной ситуации переключает роль главного сервера на один из резервных серверов (осуществляет «failover» – обработку отказа); jaDog-процессы серверной части постоянно взаимодействуют между собой, обмениваясь текущим состоянием каждого узла (peer-2-peer обмен), клиентская часть (утилита «jadog_ctl») предоставляет администраторам интерфейс для контроля состояния узлов кластера и управления jaDog-процессами
- Jatoba**
- сервер СУБД «Jatoba» с настроенным режимом репликации журнала транзакций (или журнала опережающей записи)

- Ui_port – (user_interface_port) – порт доступа административных подключений для управления кластером через утилиту «jadowctl» (по умолчанию используется порт 54321)
- Главный узел (Master) – роль сервера СУБД в реализации отказоустойчивого режима работы, при которой он принимает все запросы от пользователей на изменение данных. Главный узел осуществляет ведение основного журнала транзакций и обеспечивает условия его передачи подчиненным узлам. В настоящее время предусмотрено, что только один узел в кластере может иметь роль главного
- Доверенный адрес (trusted_address) – ресурс или узел располагается в назначенном сетевым администратором надежном сетевом сегменте (настройка маршрутизации, дополнительный хост-арбитр), доступность которого можно проверить по протоколу ICMP (команда «ping»). Используется главным и резервным узлом для проверки доступности сетевой инфраструктуры и правильного принятия решения о произошедшем отказе
- Кластер – группа серверов СУБД (узлов), обеспечивающих заданный режим надежности функционирования СУБД для прикладных программ. В настоящее время реализован наиболее распространенный режим отказоустойчивости: режим горячей замены функций главного узла
- Общий IP-адрес (public IP) – IP-адрес, назначением которого управляет компонент «jaDog» в процессе функционирования. При нормальном состоянии работы этот адрес назначается главному узлу. На этот адрес рекомендуется настраивать пользовательские приложения, в случае отказа («fail») — выхода из строя главного сервера — компонент «jaDog» запустит процедуру обработки отказа, которая включает следующие шаги:
- изоляция текущего главного узла,
 - выбор из числа резервных узлов нового главного узла,
 - повышение роли выбранного резервного узла до роли главного узла,
 - миграция общего IP адреса на главный узел
- Резервный узел (Slave) – роль сервера СУБД в реализации отказоустойчивого режима работы, при которой он постоянно находится в режиме синхронизации (получение и восстановление) журнала транзакций. Также находится в режиме горячей замены — при

выходе из строя главного узла может принять на себя его роль. При этом потеря данных сводится к минимуму и может составить последние незафиксированные транзакции, сделанные на главный узел в момент его выхода из строя

Сегмент сети — логически обособленная часть сети, обеспечивающая соединение пользователей с кластером серверов и компонентов «jaDog» с доверенным адресом

1.1. Функциональные возможности

Компонент «jaDog» устанавливается совместно с СУБД «Jatoba» на каждый узел в кластере, включает в себя серверную и клиентскую часть, которые выполняют следующие функции:

- контроль состояния узла кластера;
- обмен данными с компонентами «jaDog», установленными на других узлах кластера (осуществляется обмен текущим состоянием каждого узла);
- в случае аварийной ситуации — автоматическое переключение роли главного сервера на один из резервных серверов (осуществляет процедуру обработки отказа «failover»);
- автоматизация действий пользователей при ручном переключении роли сервера СУБД (при выполнении процедуры принудительной смены ролей серверов «switchover»).




Клиентская часть представляет собой консольную утилиту «jadowctl». Утилита «jadowctl» предоставляет администраторам интерфейс для подключения и управления работой серверной части.


Применение в компоненте «jaDog» сертификатов SSL для обеспечения требуемого уровня информационной безопасности приводится в документе «Инструкция по безопасной настройке кластера на основе компонента «jaDog»» 643.72410666.00067-07 98 02-04.

1.2. Инженерные решения компонента

Помимо перечисленных функциональных возможностей, компонент «jaDog» предоставляет инженерные решения работы кластера, представленные в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Инженерные решения компонента «jaDog»

Схема работы компонента	Разделы описания инженерного решения во второй части руководства
	<p>1. Перекрестная репликация. Использование файлов ответов. 2. Перекрестная репликация. Настройка в ручном режиме.</p>
	<p>3. Каскадная репликация. Использование файлов ответов 4. Каскадная репликация. Настройка в ручном режиме.</p>
	<p>4.4. Работа кластера с каскадной репликацией в дата-центрах</p>



1.3. Условия применения

Компонент «jaDog» функционирует в рамках локальной сети и в сетях с центрами обработки данных (ЦОД).

Компонент «jaDog» может использоваться совместно с:

- СУБД «Jatoba»;
- компонентом пользовательского веб-интерфейса для администраторов «Jatoba data safe» (рисунок 1.2).




Рисунок 1.2 – Взаимодействие компонента jaDog с JDS

Узлы кластера должны работать на одном семействе операционных систем.

Компонент «jaDog» имеет следующие ограничения в эксплуатации:

- не поддерживает работу с протоколом динамической настройки узла DHCP;
- не поддерживает работу с вложенными табличными пространствами СУБД «Jatoba»;
- поддерживает только версию IPv4 сетевого протокола;
- конфигурационный файл аутентификации jadog_hba.cfg (п. 4.2.1) регулирует доступ только к локальному экземпляру компонента;
- компонент «jaDog», после установки и при дальнейшей эксплуатации в ОС, не функционирует с правами суперпользователя root;
- журнал событий информационной безопасности компонента «jaDog» соответствует формату JSON при совместной работе с компонентом ja_seceventlog.

2. УСТАНОВКА КОМПОНЕНТА

Компонент «jaDog» устанавливается на сервер при помощи менеджера пакетов (в случае ОС GNU Linux). Правила и последовательность установки СУБД «Jatoba» приведены в документе «Защищенная система управления базами данных «Jatoba». Руководство по установке».



На всех узлах кластера должна быть установлена одна и та же версия компонента «jaDog». Совместная работа разных версий компонента «jaDog» не гарантируется и не поддерживается.

Установка компонента «jaDog» включает установку серверной части сервиса «jadog», клиентской части утилиты «jadog_ctl» и вспомогательных серверных скриптов для выполнения системных операций управления СУБД на узле кластера и сетевыми настройками узла в кластере.

Блок-схема установки компонента «jaDog» в ОС GNU/Linux представлена на рисунке 2.1.

В результате установки серверная часть устанавливается в виде службы и работает в фоновом режиме, клиентская часть устанавливается в виде утилиты «jadog_ctl».

Управление поведением серверной части компонента выполняется администратором через утилиту «jadog_ctl» посредством заданного набора команд.

Для удаленного контроля состояния узлов кластера и управления параметрами серверной части кластеров утилита «jadog_ctl» может быть установлена на сервер или рабочее место администратора, не входящие в состав кластера, путем переноса и запуска на исполнение файла «jadog_ctl».

Установка компонента «jaDog» возможна следующими способами:

- установка базовых пакетов СУБД инсталлятором, установка пакета jaDog вручную;
- установка всех необходимых пакетов вручную.




Рисунок 2.1 – Блок схема установки компонента jaDog в ОС GNU/Linux

2.1. Установка компонента в ОС GNU/Linux

2.1.1. Установка пакетов компонента на главном узле (Master)

Базовую установку пакетов компонента «jaDog» в ОС GNU/Linux на главном узле можно провести двумя способами:

- 1) Установка из локального репозитория (CDROM) – производится из файлов, записанных на компакт-диск или скопированных с него.
- 2) Установка непосредственно из deb/rpm-файлов – производится опционально, по усмотрению пользователя.

Команда установки пакетов компонента «jaDog» в разных дистрибутивах Linux может отличаться, также могут отличаться некоторые шаги установки, связанные с отдельными особенностями дистрибутивов Linux и способами распространения продуктов третьих лиц. Описание команды установки дано в виде группы команд для четырех разных дистрибутивов Linux (здесь и далее <ver> - версия дистрибутива):

– классический Debian Linux и все дистрибутивы от него производные:

```
# apt-get install jatoba<ver>-jalog
```

– классический Red Hat и все дистрибутивы от него производные:

```
# yum install jatoba<ver>-jalog
```

– ALTLinux – дистрибутив, построенный на базе RPM-пакетов, но использующий apt в качестве высокоуровневого менеджера пакетов (команда установки выглядит аналогично Debian):

```
# apt-get install jatoba<ver>-jalog
```

Все необходимые отличия, связанные с установкой в разных видах дистрибутивов Linux, также даны с пометкой соответствующей ОС.


2.1.2. Настройка аутентификации на главном узле (Master)

На главном узле кластера с ролью Master установить требуемый метод аутентификации для пользователя СУБД «jalog_user» (см. п.п. 2.1.4) от имени и справками которого будет выполняться репликация на узлах кластера.

Поддерживаются следующие методы аутентификации:

- SCRAM-SHA-256;
- SSL;
- LDAP(s);
- RADIUS;
- PAM;
- SSPI;
- GSSAPI.

В качестве примера устанавливается метод аутентификации SCRAM-SHA-256 (password) в конфигурационном файле `pg_hba.conf` и добавляются строки для подключения пользователя СУБД «`jadog_user`» (см. рис.2.2). Файл `pg_hba.conf` расположен в каталоге `/var/lib/jatoba/<ver>/data`.



The screenshot shows a terminal window with the title `root@node1: /var/lib/jatoba/18/data`. The editor is GNU nano 6.2, editing the file `pg_hba.conf`. The file content is as follows:

```
# TYPE      DATABASE    USER        ADDRESS            METHOD
#-----
# jaDog autogenerate parameters
#-----
local      all         postgres    scram-sha-256
local      all         jadog_user  scram-sha-256
host       all         postgres    10.116.102.0/24    trust
host       all         postgres    127.0.0.1/32       scram-sha-256
host       all         jadog_user  127.0.0.1/32       scram-sha-256
host       all         jadog_user  10.116.102.0/24    scram-sha-256
host       replication jadog_user  127.0.0.1/32       scram-sha-256
host       replication jadog_user  10.116.102.0/24    scram-sha-256
```

The bottom of the window shows nano editor shortcuts: `^G Help`, `^O Write Out`, `^W Where Is`, `^K Cut`, `^T Execute`, `^C Location`, `^X Exit`, `^R Read File`, `^_ Replace`, `^U Paste`, `^J Justify`, `^_ Go To Line`.

Рисунок 2.2 – Первоначальные настройки аутентификации

Остальные параметры аутентификации пользователей СУБД устанавливаются в соответствии с требованиями информационной системы и в данном руководстве не рассматриваются.



Дополнительная настройка конфигурационного файла `postgresql.conf` для настройки архивирования WAL не требуется.

2.1.3. Установка расширения «jadow» на главном узле

Расширение «jadow» СУБД служит, для:

- проведения репликации между узлами кластера;
- установки дополнительных функций, в том числе функции «add_jadow_user».

Расширение «jadow» для СУБД «Jatoba» устанавливается при помощи SQL-команды:

```
CREATE EXTENSION jadow;
```



```
root@node1: /home
root@node1:/home# su postgres
postgres@node1:/home$ psql
Password for user postgres:
psql (16.9)
Type "help" for help.

postgres=# CREATE EXTENSION jadow;
CREATE EXTENSION
postgres=# \dn
List of schemas
Name | Owner
-----+-----
jadow | postgres
public | pg_database_owner
(2 rows)

postgres=#
```

Рисунок 2.3 – Установка расширения



ВАЖНО! В случае совместной работы компонента «jaDog» с SecurityProfile в одной СУБД, расширение «jadow» должно устанавливаться в ту же БД, в которую установлено расширение «securityprofile».

Справочная информация по настройке SecurityProfile приведена в документе «Руководство администратора СУБД Jatoba» 643.72410666.00067-07 95 01

После установки расширения «jadow» для СУБД «Jatoba» создается служебная схема «jadow». Служебная схема «jadow» в БД содержит объекты и функции компонента «jaDog», которые требуются для управления узлами и кластерами.

В процессе установки расширения jadow БД создается групповая роль jadow_repl_acc с необходимым набором прав доступа к объектам БД и функциям компонента.

2.1.4. Создание пользователя «jadow_user» на главном узле

С целью соблюдения принципа «Назначения минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы» устанавливается специальная функция «add_jadow_user». Данная функция СУБД используется для создания специальной роли «jadow_user» с атрибутами:

- login;
- replication.

Пользователь создается при помощи SQL-команды:

```
SELECT jadow.add_jadow_user('jadow_user');
```




Рисунок 2.4 – Создание пользователя «jadow_user»

При создании пользователя с помощью функции jadow.add_jadow_user он автоматически добавляется в групповую роль jadow_repl_acc.

Пароль для пользователя «jadow_user» создается при помощи SQL-команды:

```
ALTER ROLE jadow_user WITH PASSWORD '[password]';
```

Например

```
ALTER ROLE jadow_user WITH PASSWORD 'password';
```

Убедиться в успешном создании пользователя можно через SQL-команду просмотра списка пользователей СУБД:

```
\du
```

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
postgres=# \du
                                List of roles
-----+-----
Role name | Attributes
-----+-----
jadog_repl_acc | Cannot login, Replication
jadog_user     | Replication
jalog_role     | Cannot login
jalog_user     |
postgres      | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS
postgres=#

```

Рисунок 2.5 – Просмотр списка групповых ролей и пользователей СУБД

2.1.5. Установка пакетов компонента «jaDog» на резервных узлах (Slave)

Для резервного узла должен использоваться отдельный сервер с установленной СУБД «Jatoba».

Установка пакетов компонента «jaDog» на резервных узлах выполняется аналогично процедуре установки пакетов компонента на главном узле. Отличие заключается в отсутствии необходимости в каталоге «data» базы данных. В случае наличия данного каталога после установки СУБД на резервном узле его необходимо удалить вместе с содержимым при помощи команды:

```
rm -r /var/lib/jatoba/<ver>/data/
```

Если каталог «data» базы данных не будет удален после установки пакета компонента «jaDog», то в дальнейшем, при добавлении резервного узла в кластер, будет создан новый каталог по пути /var/lib/jatoba/<ver>/data/, а существующий каталог «data» будет переименован.



При установке компонента «jaDog» из локального репозитория на резервном узле не выполняются нижеописанные действия:

- инициализация каталога данных СУБД при помощи команды;

Каталог СУБД должен быть пуст. При синхронизации узлов кластера с главного узла данные будут перенесены.

- проверка лицензионных параметров в конфигурационном файле «postgresql.conf»;

Конфигурационный файл «postgresql.conf» будет скопирован при синхронизации.

— добавление сервиса «jatoba-18» в список автозапуска и проверка статуса сервиса;

Запуск СУБД на резервном узле выполнит компонент «jaDog» и в автоматическом режиме установит службы.

— установка пароля для пользователя СУБД «postgres»;

Установить пароль для пользователя СУБД «postgres» невозможно, т.к. отсутствуют конфигурационные файлы.

Дальнейших проверочных действий на резервных узлах не требуется и можно переходить к действиям, описанным в разделе 3 при настройке кластера на основе файлов ответов или в п. 6.7.1, 6.7.2 при ручной настройке резервных узлов.

2.2. Обновление компонента в ОС GNU/Linux

Процедуры обновления компонента в ОС GNU/Linux приводятся в документе «Руководство по обновлению СУБД Jatoba» 643.72410666.00067-07 93 01.

3. ОС GNU/LINUX АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КЛАСТЕРА СУБД «JAТОВА» С ПОМОЩЬЮ ФАЙЛОВ КОНФИГУРАЦИИ

Компонент «jaDog» поддерживает автоматическую настройку как главного узла, так и кластера при помощи использования файлов конфигурации в формате YML.

Автоматическая настройка узлов или кластера при использовании файлов конфигурации позволяет автоматизировать процедуру развертывания узлов или кластера с заранее заданными параметрами.

Автоматическая настройка с использованием файла конфигурации позволяет выполнить настройку одного из следующих:

- нового узла кластера «с нуля» (см. п. 3.1);
- нового кластера «с нуля» (см. 3.2);
- нового кластера на основе существующей инфраструктуры (см. п. 3.3).

3.1. Автоматический режим настройки компонента «jaDog» на узле

3.1.1. Предварительные условия

Предварительными условиями настройки компонента «jaDog» в автоматическом режиме на главном узле (Master) являются:

- Установленная СУБД «Jatoba»;
- Выполнена инициализация каталога СУБД Jatoba;
- Установлен компонент «jaDog» (см. 2.1.1);
- Выполнена настройка компонента «jaDog»:
 - установлено расширение jadog для СУБД (см. 2.1.3);
 - создана групповая роль jadog_repl_acc (там же);
 - создан пользователь jadog_user (см. 2.1.4);
- Определены необходимые права в pg_hba.conf (блок replication) (см. 2.1.2);

Предварительными условиями настройки компонента «jaDog» в автоматическом режиме на резервном узле (Slave) являются:

- Установленная СУБД Jatoba (запуск сервиса СУБД не выполняется, инициализация не выполняется);
- Установлен компонент «jaDog» (см. 2.1.5).

3.1.2. Расположение установочного файла ответов

Шаблон установочного файла ответов «jadog_setup_faq.yml.in» расположен в каталоге /usr/jatoba-<ver>/share/doc/jadog/clusters_kits/standalone и содержит основные параметры.

Шаблон установочного файла ответов «jadog_setup_faq_full.yml.in» расположен в каталоге /usr/jatoba-<ver>/share/doc/jadog/clusters_kits/standalone и содержит все доступные параметры.




3.1.3. Запуск автоматической настройки компонента «jaDog» на узле

Выполнение настройки узла кластера в тихом режиме требует выполнения следующей последовательности действий:

- 1) Скопировать шаблон установочного файла ответов «jadog_setup_faq.yml.in» и внести в него значения параметров главного узла:

```
main:
  ip: 10.116.102.54/32          # IP адрес. jadog IP address
  public_address: 10.116.102.81/32 # Виртуальный IP адрес
кластера. Public address
  network_interface: ens18      # Наименование сетевого
интерфейса для виртуального IP кластера
  jadog_users:                  # Список пользователей jadog
    - name: admin               # Имя пользователя
      pass: change_on_install    # Пароль
пользователя. Смените пароль при переводе системы в промышленную
эксплуатацию
      address: 127.0.0.1/32      # Разрешенный адрес для
подключения
      method: sha-256           # Разрешенный способ
подключения
  replication:
    slot_name: rs_node1         # Имя слота репликации
  db_connection_settings:
    database: postgres          # Имя базы данных для
установки расширения jaDog. "postgres" по умолчанию
```

```
user: jadog_user                # Имя УЗ для работы с СУБД.  
Обязательный параметр.  
user_pass: change_on_install    # Пароль базы данных.  
Смените пароль при переводе системы в промышленную эксплуатацию  
passfile: /var/lib/jatoba/.pgpass # Файл с паролями базы  
данных
```

-  Приведенный выше шаблон файла ответов «jadog_setup_faq.yml.in» является примером, значения параметров в котором администратору необходимо изменить под существующие технологические решения.
-  В silent (тихом) режиме установки компонента «jaDog» ошибочные значения в атрибутах прерывают установку. В этом случае пользователю выводятся сообщения об ошибках. После устранения ошибок производится повторный запуск silent (тихий) режим установки компонента «jaDog».
-  При редактировании шаблонов файлов ответов последующие уровни параметров в иерархии отделяются от предыдущих двумя пробелами.

Секция `jadog_users` предназначена для указания данных авторизации пользователя «jaDog» на главном узле. Указанные в ней параметры в дальнейшем будут записаны в файл «jadog_hba.cfg» (см. п.п. 4.2.1). В случае если секция `jadog_users` файла ответов «jadog_setup_faq.yml» не заполнена применяются параметры по умолчанию (`address: local, method: sha-256`).

В случаях если для авторизации будут использоваться сертификаты SSL (см. документ «Компонент jaDog. Инструкция по безопасной настройке кластера на основе компонента «jaDog» 643.72410666.00067-07 98 02-04) для параметра `method` секции `jadog_users` файла ответов «jadog_setup_faq.yml» необходимо указать значение `ssl`. После чего в файле «jadog.yml» необходимо активировать параметр `ssl` указав для него значение `true`.

Для определения имени сетевого интерфейса на главном узле необходимо воспользоваться командой:

```
ip a
```


Полученное имя сетевого интерфейса необходимо внести в параметр «network_interface» в файл ответов «jadog_setup_faq.yml».

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

2) Сохранить и разместить файл ответов «jadog_setup_faq.yml» в директории /usr/jatoba-6/bin/;

3) Запустить установку (настройку) компонента «jaDog» на главном узле в тихом режиме выполнив команды в терминале ОС:

```
# cd /usr/jatoba-6/bin/  
# /usr/jatoba-6/bin/jadog setup -c jadog_setup_faq.yml
```




```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin  
root@node1:/# cd /usr/jatoba-5/bin/  
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# /usr/jatoba-5/bin/jadog setup -c jadog_setup_faq.yml  
SETUP SERVICES :  
SUCCESS  
CHECK DATABASE SERVICE:  
Database service: jatoba-5 is already installed  
CHECK JADOG SERVICE:  
SUCCESS  
CHECK PARAMETERS:  
ERRORS in parameters are not detected  
  
CHECK USERS:  
SUCCESS  
  
CHECK IP:  
SUCCESS  
  
SETUP SERVICES :  
jadog was successfully installed  
SETUP DIRECTORIES:  
ALL Directories were created succesfully  
RESULT::Configuration completed successfully  
root@node1:/usr/jatoba-5/bin#
```

Рисунок 3.1 – Тихая установка и настройка главного узла кластера

4) Проверить статус сервиса «jadog»:

```
# systemctl status jadog
```



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin  
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# systemctl status jadog  
● jadog.service - "Jatoba failover control service"  
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/jadog.service; disabled; vendor preset: enabled)  
   Active: inactive (dead)  
lines 1-3/3 (END)
```

Рисунок 3.2 – Статус службы после установки главного узла кластера

Сервис «jadog» будет загружен, но не активирован и не запущен.

5) Добавить в автозагрузку ОС и запустить сервис «jadow» командами в терминале ОС:

```
# systemctl enable jadow
# systemctl start jadow
```




Рисунок 3.3 – Запуск и проверка статуса запущенного сервиса «jadow»

Дальнейшее конфигурирование главного узла кластера возможно через редактирование параметров, описанного в п. 7.14 «Редактирование и получение параметров узла кластера «jaDog».

3.1.4. Обеспечение конфигурации sudoers

В случае, применения политик информационной безопасности, затрагивающих содержимое каталога /etc/sudoers, штатной работы компонента необходимо обеспечить в нем наличие файла jadow_commands с следующим содержимым:

```
postgres ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/ip address add * dev
<network_interface>
postgres ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/ip address del * dev
<network_interface>
postgres ALL=(root) NOPASSWD: /bin/systemctl stop jatoba-6
postgres ALL=(root) NOPASSWD: /bin/systemctl start jatoba-6
```

Где network_interface – наименование сетевого интерфейса узла.

3.2. Автоматический режим настройки отказоустойчивого кластера

Автоматическая настройка кластера выполняется посредством специального сервиса jadow0, который является частью компонента «jaDog». Специальный сервис jadow0 предназначен для интерпретации и обработки параметров настраиваемого кластера, указанных в файле ответов (Silent make cluster) в формате YML.

3.2.1. Предварительные условия

Предварительными условиями на главном узле (Master) являются:

- Установленная СУБД «Jatoba»;
- Выполнена инициализация каталога СУБД Jatoba;
- Установлен компонент «jaDog» (см. 2.1.1);
- Выполнена настройка компонента «jaDog»:
 - установлено расширение jalog для СУБД (см. 2.1.3);
 - создана групповая роль jalog_repl_acc (там же);
 - создан пользователь jalog_user (см. 2.1.4).
- Определены необходимые права в pg_hba.conf (блок replication) (см. 2.1.2);

Предварительными условиями на резервном узле (Slave) являются:

- Установленная СУБД Jatoba (запуск сервиса СУБД не выполняется, инициализация не выполняется);
- Установлен компонент «jaDog» (см. 2.1.5).

3.2.2. Пример используемой конфигурации кластера

В качестве примера будет использована конфигурация кластера из таблицы 3.1.

Таблица 3.1 – Конфигурация сети для автоматической настройки кластера при помощи файлов конфигурации

№	Имя сервера	IP-адрес	Маска подсети	Public IP	Роль	Имя кластера
1	node1	10.116.102.54/24	255.255.255.0	10.116.102.81/24	Master	cluster1
2	node2	10.116.102.55/24	255.255.255.0	10.116.102.81/24	Slave	

3.2.3. Варианты аутентификации при использовании jalog0

Автоматическая настройка кластера посредством специального сервиса jalog0 возможна с использованием:

- подготовленных сертификатов SSL (см. документ «Инструкция по безопасной настройке кластера на основе компонента «jaDog» 643.72410666.00067-07 98 02-04);
- режима упрощенной небезопасной аутентификации (ограничения и сфера применения указаны в п. 3.5 данного руководства).

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Далее будет рассмотрен вариант с использованием упрощенной небезопасной аутентификации в качестве проектного решения.

3.2.4. Расположение шаблона файла ответов

Шаблоны файлов конфигурации расположены в каталоге `/usr/jatoba-<ver>/share/doc/jadog/clusters_kits`. Назначение шаблонов конфигурации ответов приведено в третьей части документа «Компонент jaDog. Управление режимом работы узлов кластера (версия 4, часть 3)» 643.72410666.00067-07 98 02-03.

Шаблоны с постфиксом «ssl» предназначены для настроенной инфраструктурой с использованием сертификатов SSL.

3.2.5. Формирование файла конфигурации из шаблона

В качестве примера формирования файла конфигурации будет рассмотрен шаблон `init_jadog_trusted_ip.yml`, который располагается в каталоге `/usr/jatoba-<ver>/share/doc/jadog/clusters_kits/jadog_trusted_ip`.

Шаблон `init_jadog_trusted_ip.yml` содержит в формате YML пример простого кластера из двух узлов: главного и резервного. Также он содержит настройки Trusted IP (см. п. 6.6.3.5).

Для определения состава и параметров пользователь копирует шаблон и вручную вносит в него корректировки согласно проекту кластера.

3.2.6. Параметры подключения к СУБД в шаблоне

Параметры, указываемые в секции `db_connection_settings`

```
db_connection_settings:                                # Параметры для
соединения с СУБД
    database: jatoba                                    # Имя базы данных
для установки расширения jaDog. "postgres" по умолчанию
    passfile: /var/lib/jatoba/.pgpass                  # Jatoba passfile
    user: jadog_user                                    # Имя УЗ для работы
с СУБД. Обязательный параметр.
    user_pass: change_on_install                       # Пароль УЗ для
работы с СУБД. Обязательный параметр. Сменить пароль УЗ в СУБД
после формирования кластера.
```

при запуске автоматической настройке кластера трансформируются в файле `jadog.yml` в строку `db_connection:conn_string`

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
db_connection:
  conn_string: host=127.0.0.1 port=5432 user=jadog_user
dbname=jatoba passfile=/var/lib/jatoba/.pgpass
```

В случае, если для установки расширения будет использоваться БД, отличная от значения по умолчанию (postgres), необходимо указать название в параметре db_connection_settings:database, а также определить права доступа в секции pg_hba.conf шаблона файла ответов.

- ❗ БД, указанная в параметре db_connection_settings:database, будет создана автоматически.




Рисунок 3.4 – Параметры db_connection_settings в шаблоне init_jadog_trusted_ip.yml

Параметр cluster_settings:db_init_conn_string применяется для установки расширения jadog и первоначальной настройки БД под требования компонента. Данные параметры НЕ сохраняются в основном конфигурационном файле компонента jadog.yml/

```
cluster_settings:
  db_init_conn_string: host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres
dbname=postgres password='p0sTGres17' # Строка коннекта к СУБД
для установки расширений и выполнения скриптов. Требуется SU
прав.
```

- ❗ Пользователь, указываемый в параметре cluster_settings:db_init_conn_string должен иметь административные привилегии в СУБД.

```

6 # - cluster_settings.cluster_name.datacenters.nodes.node_name (будет применено
  к конкретной ноде)
7 # Добавляя параметры необходимо соблюдать нотацию конфигурационного файла
  jadog.yml (Обычно он тут: /usr/jatoba-@JATOBA_MAJ_VER@/etc/jadog/jadog.yml )
8 apiVersion: jaDog 4 # Версия jaDog
9 kind: jadog_trusted_ip # Назначение скрипта
10 cluster_settings:
11   - cluster_name: cluster1 # Наименование кластера.
    Обязательный параметр. Кластер может быть один или несколько.
12   db_init_conn_string: host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres dbname=postgres
    password='p0sTGres17|' # Строка коннекта к СУБД для установки расширений и
    выполнения скриптов. Требуеt SU прав.
13   initdb: # Блок инициализации СУБД
  
```

Рисунок 3.5 – Параметр db_init_conn_string в шаблоне init_jadog_trusted_ip.yml

3.2.7. Запуск режима jadog0 и формирование кластера при помощи файла ответов

Следующим шагом является настройка узлов кластера, выполняемая при помощи специального «нулевого» режима (jadog0). Данный режим jadog0 используется для передачи параметров формирования кластера из файла ответов в формате YAML.

Предварительно «нулевой» режим (jadog0) должен быть обязательно запущен на всех узлах кластера перед его формированием из файла ответов.

Запуск «нулевого» режима (jadog0) производится в терминале ОС при помощи команды:

```
/usr/jatoba-6/bin/jadog jadog0 --basic -U [temp_user] -W
[temp_password]
```

Где temp_user – имя создаваемого временного пользователя; temp_password – пароль временного пользователя, состоящий из не менее чем шести символов и одной цифры. В случае невыполнения этих условий при запуске «нулевого» режима (jadog0) пользователь получит следующие сообщения:

```

Password violates policy, try another one. Password must
contain at leats 1 digit
Password violates policy, try another one. Password is too
small. Min size: 6 characters
  
```

После запуска «нулевого» режима (jadog0) на главном узле с ролью «Master» необходимо открыть новое окно терминала ОС и убедиться в том, что запущена служба компонента «jaDog»:

```
# systemctl status jadog
```

Далее необходимо выполнить чтение параметров из файла конфигурации, и развертывание узлов кластера при помощи команды:

```
# cd /usr/jatoba-6/bin  
# ./jadog_ctl create_cluster -q -f json -T 999999 -c  
/<dir1>/init_jadog_trusted_ip.yml --basic -U [temp_user] -W  
[temp_password]
```

Где <dir1> - путь к каталогу, в котором расположен файл ответов в формате YML, temp_user – имя временного пользователя, temp_password – пароль временного пользователя, состоящий из не менее чем шести символов и одной цифры. В случае невыполнения этих условий при запуске «нулевого» режима (jadog0) пользователь получит следующие сообщения:

```
Password violates policy, try another one. Password must  
contain at least 1 digit  
Password violates policy, try another one. Password is too  
small. Min size: 6 characters.
```



Временная учетная запись используется только при создании кластера и добавлении его узлов совместно с командой jadog_ctl create_cluster.



В случае возникновения ошибок при автоматической настройке кластера производится откат всех изменений. Событие при этом записывается в журнал компонента «jaDog» с перечнем причин остановки.

В случае возникновения ошибок при автоматической настройке нескольких кластеров откат изменений производится только для кластера, в процессе создания которого произошла ошибка.

В обоих случаях необходимо повторно запустить процедуру чтения параметров из файла конфигурации и развертывание узлов кластера(ов).

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl create_cluster -q -f json -T 999999 -c init_jadog_trusted_ip.yml
--basic -U temp_admin -W 12345678!
{
  "responses": [
    {
      "cluster_name": "cluster1",
      "cluster_status": {
        "activated": true,
        "cluster_behavior": {
          "autofailover_mode": true,
          "dc_autofailover_mode": false
        },
        "cluster_name": "cluster1",
        "cluster_ulid": "01K9Y0GRZ2QNX6KEBEB6M8WFDA",
        "datacenters": [
          {
            "datacenter": "DC_Piter",
            "dc_status": "ACTIVE",
            "nodes": [
              {
                "connection_state": true,
                "db_connection_settings": {
                  "port": "5432"
                },
                "full_node_state": "Master(ACTIVE)",
                "is_cascade": false,
                "is_slot_active": false,
                "main": {
                  "ip": "10.116.102.54",

```

Рисунок 3.6 – Запуск режима jadog0 и формирование кластера при помощи файла ответов

В случае если пользователю необходимо создать несколько кластеров их настройки последовательно указываются в файле YML. Общая структура файла будет иметь следующий вид:

```

cluster_settings:
- cluster_name: myCluster1 #Параметры кластера №1
  ...
- cluster_name: myCluster2 #Параметры кластера №2
  ...

```

Системные события в процессе автоматической настройки кластера записываются в журнал, который расположен по следующему пути:

```
/usr/jatoba-6/var/log/jadog/jadog0_<номер_порта>.json
```

Журнал событий автоматической настройки кластера представлен в формате JSON для удобства контроля формирования кластера администратором.

Также процесс формирования и настройки кластера возможно контролировать при помощи команды:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

cluster status

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> cluster status
Reply: (id = 1)
+-----+
|Jadog version|4.1.0|
+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+
|Cluster ulid|Cluster name|AutoFailover|AutoDCFalover|Public IP|
+-----+-----+-----+-----+-----+
|01K9Y0GRZ2QNX6KEBEB6M8WFDA|cluster1|true|false|10.116.102.81|
+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+-----+
|DC_Piter|ACTIVE|
+-----+-----+
|DEFAULT|EMPTY|
+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Node name|Node|State|Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|Public IP|Node status|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Datacenter: DC_Piter|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|node1|10.116.102.54():12345|Master(ACTIVE)|true|-|0/3000198|-|false|true||
|node2|10.116.102.55():12345|Slave(ACTIVE)|true|async|0/3000198|rs_node2|true|false||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10.116.102.54>

```

Рисунок 3.7 – Статус узлов кластера

После завершения формирования кластера на основании файла ответов сервис «jadog0» завершает свою работу.



Временный пользователь созданный в результате выполнения jadog0 после завершения автоматического формирования кластера удаляется.

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
2025-11-13 10:04:55 INFO: Start jadog
2025-11-13 10:04:55 INFO: Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/servicestatus.sh jadog
2025-11-13 10:04:55 INFO: Script output:
2025-11-13 10:04:55 INFO: Service jadog not started
2025-11-13 10:04:55 INFO: Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/start.sh jadog
2025-11-13 10:04:55 INFO: Script output:
2025-11-13 10:04:55 INFO: Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/start.sh jadog
2025-11-13 10:04:55 INFO: Wait for the readiness of the Jatoba...
2025-11-13 10:05:05 INFO: Jatoba is ready.
2025-11-13 10:05:05 INFO: Send message jadog0 on slave address: 10.116.102.55():64321
2025-11-13 10:05:15 INFO: attachDistributedAddressToTransaction: 3 address: 10.116.102.55():64321
2025-11-13 10:05:15 INFO: transit master: 1004
2025-11-13 10:05:15 INFO: Make action on master
2025-11-13 10:05:15 INFO: Master address: 10.116.102.54():12345
2025-11-13 10:05:38 INFO: Send message jadog0 on slave address: 10.116.102.55():64321
2025-11-13 10:05:38 INFO: attachDistributedAddressToTransaction: 3 address: 10.116.102.55():64321
2025-11-13 10:05:38 INFO: transit master: 1005
2025-11-13 10:05:38 WARNING: User 'temp_admin' has been successfully authenticated by basic authentication
2025-11-13 10:05:38 INFO: User: temp_admin was successfully authenticated on 10.116.102.54():44646
2025-11-13 10:05:38 INFO: Received message type: 47
2025-11-13 10:05:38 INFO: Address: 10.116.102.54():44646
2025-11-13 10:05:38 INFO: CommitTransaction: 3
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jadog.service → /etc/systemd/system/jadog.service.
Commit service jadog
2025-11-13 10:05:39 INFO: Jadog0 finish
2025-11-13 10:05:39 INFO: End commit transaction 3
2025-11-13 10:05:39 INFO: Stop jadog0
2025-11-13 10:05:39 INFO: User temp_admin by address 10.116.102.54():44646 has disconnected
2025-11-13 10:05:39 INFO: User temp_admin by address 10.116.102.54():46120 has disconnected
root@node1: /usr/jatoba-6/bin#

```

Рисунок 3.8 – Завершение работы режима jadog0 после формирования кластера при помощи файла ответов

3.3. Изменение состава/параметров кластера на основе целевой структуры

Компонент «jaDog» предоставляет администратору кластера (информационной системы) функционал формирования файла конфигурации в формате YML на основе структуры и состава существующего кластера. Таким образом возможно сохранение структуры и состава кластера для повторного воспроизведения и/или внесения изменений.

3.3.1. Получение целевой структуры и настроек кластера

Компонент «jaDog» позволяет получить структуру кластера в следующих формах:

– Краткий (Short) – минимальный набор параметров кластера. В этом варианте при выводе будут отсутствовать параметры кластера, которые совпадают с параметрами по умолчанию.

– Полный (Full) – полный набор параметров кластера. В этом варианте файл ответа будет содержать все параметры кластера.

Если форма не указана, то по умолчанию используется краткий вариант.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------



Значение идентификатора cluster_ulid (см. п.п. 6.10) не отображается при получении структуры кластера.

Для того чтобы отобразить в терминале ОС настройки и состав кластера в краткой форме необходимо:

1) На главном узле кластера с ролью «Master» подключиться к компоненту «jaDog» при помощи консольной утилиты «jadowctl» (см. описание в разделе 5 данного документа).

2) Выполнить команду получения краткой формы параметров структуры кластера:

```
cluster get structure short
```

```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin# ./jadowctl
Supported Jadow version 4.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> cluster get structure short
Reply: apiVersion: jaDog v4.1.0
kind: jadow_ms_cluster
cluster_settings:
- cluster_name: cluster1
  cluster_master_node: node1
  activated: true
  db_init_conn_string: host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres dbname=postgres password=change_on_install
  cluster_referee_nodes:
  - node_referee
  jadow_users:
  - name: admin
    pass: change_on_install
    address: all
    method: sha-256
  - name: interdog
    pass: change_on_install
    address: all
    method: sha-256
  datacenters:
  - datacenter: DC_Piter
    nodes:
    - node_name: node1
      db_connection_settings:
        user_pass: change_on_install
        passfile: /var/lib/jatoba/.pgpass
  main:
```

Рисунок 3.9 – Получение структуры кластера в краткой форме

Получение структуры кластера также возможно при помощи команды:

```
cluster get structure short
```

Для того чтобы отобразить в терминале ОС параметры и состав кластера в полной форме необходимо:

- 1) На главном узле кластера с ролью «Master» подключиться к компоненту «jaDog» при помощи консольной утилиты «jadowctl».
- 2) Выполнить команду получения полной формы параметров структуры кластера:

```
cluster get structure full
```

3.3.2. Сохранение состава и параметров кластера в файл

Для того чтобы сохранить параметры и состав кластера во внешний файл необходимо воспользоваться перенаправлением вывода консольной утилиты «jadowctl». Например:

```
./jadowctl -q -C "cluster get structure full" >>  
/home/<user>/cluster1_structure_full.yml
```

При выполнении данной команды с использованием консольной утилиты «jadowctl» будет выведен запрос пароля пользователя компонента «jaDog».




Рисунок 3.10 – Перенаправление структуры и настроек кластера во внешний файл YML

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
GNU nano 6.2 /home/admin1/cluster1_structure_full.yml
apiVersion: jaDog v4.1.0
kind: jadog_ms_cluster
cluster_settings:
- cluster_name: cluster1
  cluster_master_node: node1
  activated: true
  db_init_conn_string: host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres dbname=postgres password=change_on_install
  cluster_referee_nodes:
  - node_referee
  jadog_users:
  - name: admin
    pass: change_on_install
    address: all
    method: sha-256
  - name: interdog
    pass: change_on_install
    address: all
    method: sha-256
  datacenters:
  - datacenter: DC_Piter
    nodes:
    - node_name: node1
      db_connection_settings:
        user_pass: change_on_install
        host: 127.0.0.1
        port: 5432
        database: postgres
        user: jadog_user
        passfile: /var/lib/jatoba/.pgpass
        ssl_ca_file: ""
        ssl_crl_file: ""
        ssl_cert_file: ""
        ssl_key_file: ""
        ssl_mode: verify-full
  main:
    ip: 10.116.102.54
    port: 12345
[ Wrote 402 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo

```

Рисунок 3.11 – Содержимое файла ответов, полученного на основе целевой структуры (текущего или другого кластера)

3.3.3. Применение кодирования параметров в Base64

При взаимодействии с внешними информационными системами удобно использовать представление структуры и полного набора параметров кластера в двоичном формате Base64. Для этого в формате JSON также используется атрибут message, в котором, в свою очередь, передается информация в двоичном формате Base64. Для этого применяется опция -f json. Например, для краткой формы:

```
./jadog_ctl -f json -C "cluster get structure"
```

Или для полной формы:

```
./jadog_ctl -f json -C "cluster get structure full"
```

При выполнении данной команды с использованием консольной утилиты «jadog_ctl» будет выведен запрос пароля пользователя компонента «jaDog».

[illegible]

3.3.4. Ограничения на изменения параметров

Использование в компоненте «jaDog» встроенного функционала обработки настроек файла ответов позволяет администратору в автоматизированном режиме изменять состав существующего кластера:

- изменять параметры узлов;
- изменять принадлежность узлов к дата-центру;
- изменять тип репликации резервных узлов (синхронный, асинхронный, каскадный)
- добавлять новые учетные записи;

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- изменять параметры учетных записей.

При внесении изменений в параметры аутентификации учетных записей доступно (см. ниже пример секции «`jadog_users`»):

- список IP-адресов, с которых разрешен доступ, параметр «`address:`»;
- разрешенный метод аутентификации учетной записи, параметр «`method:`».

Назначение указанных параметров приведено в п.п. 2.1.2.



Полученный таким образом файл ответов на основе текущего кластера не содержит пароль пользователей компонента «`jaDog`».

Пример секции «`jadog_users`»:

```
jadog_users:
- name: main_user
  pass: change_on_install
  address: all
  method: sha-256
```

Данный параметр, перед последующим использованием сформированного файла ответов, необходимо изменить.

Аналогично необходимо определить пароль пользователя СУБД.

Пример секции «`db_connection_settings`»:

```
db_connection_settings:                                # Параметры для соединения
с СУБД
  database: postgres                                    # Имя базы данных для
установки расширения jaDog. "postgres" по умолчанию
  passfile: /var/lib/jatoba/.pgpass                    # Jatoba passfile
  user: jadog_user                                      # Имя УЗ для работы с
СУБД. Обязательный параметр.
  user_pass: change_on_install                          # Пароль УЗ для работы с
СУБД. Обязательный параметр. Сменить пароль УЗ в СУБД после
формирования кластера.
```

Удаление в файле ответов из секции «`jadog_users`» существующих учетных записей пользователей приводит к остановке процедуры обновления параметров кластера.



3.3.5. Изменение параметров кластера с использованием файла структуры



Важная информация

В случае если для СУБД будут установлены новые параметры в шаблоне, то это приведет к перезаписи существующих. В том числе это касается параметров подключения к СУБД (например, параметр `db_connection:conn_string`).

После внесения изменений (например IP-адресов узлов кластера, дата-центров и так далее) файл существующей конфигурации можно использовать для:

- Настройки нового кластера (см. п.п. 0);
- Изменения параметров действующего кластера.

Процедура изменения параметров действующего кластера с использованием подготовленного файла конфигурации состоит в следующем:

- 1) Получение текущей структуры кластера (см. п. 3.3.1);
- 2) Внесение в полученный файл структуры `cluster1_structure_full.yml` (см. п. 3.3.1) необходимых изменений в параметры узлов (добавление, удаление узлов/настроек);
- 3) **Важно!** В случае, если в файл структуры `cluster1_structure_full.yml` добавляются новые узлы, то перед обновлением состава кластера специальный «нулевой» режим `jadog0` запускается только на них (см. п. 3.2.7).
- 4) Перевести кластер в режим технического обслуживания (см. п. 7.16).
- 5) Запуск обновления состава кластера в режиме упрощенной небезопасной аутентификации (см. п. 3.5) :

```
/usr/jatoba-6/bin/jadog_ctl cluster_update -f json -q -T 999999  
-c /<dir1>/cluster1_structure_full.yml --basic -U  
[interconnect_user] -W [interconnect_user_password]
```

Где `<dir1>` - каталог с файлом структуры кластера в формате YML (см. п. 3.3.1), `interconnect_user` – название технологической учетной записи для взаимодействия с другими jaDog сервисами (см. п. 6.6.2.5), `password` – пароль.

- 6) Проверить статус после обновления состава и конфигурации кластера.
- 7) Перевести кластер из режима технического обслуживания в рабочий режим.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------



Важная информация

В случае необходимости изменения параметров с использованием подготовленного файла ответов (см. п. 3.1) на действующем узле необходимо выполнить повторную настройку компонента «jaDog» из файла конфигурации `jadog_setup_faq.yml` при помощи команды:

```
jadog setup -c jadog_setup_faq.yml
```

К параметрам в файле ответов `jadog_setup_faq.yml`, требующим повторной настройки компонента относятся:

- Network interface name (main:network_interface);
- Database service name (postgresql:db_service_name);
- Database server OS user (system:system_user).

3.4. Выполнение SQL-скриптов при автоматизированной настройке кластера

SQL-скрипты позволяют автоматизировать установку расширений, а также настройку параметров БД, СУБД или кластера в целом.

В файле ответов возможно указать расположение SQL-скриптов, которые будут выполнены после завершения настройки общего кластера, обычного кластера, а также составляющих их узлов. В случае, если SQL-скрипт располагается в том же каталоге что и файл ответов, то указывается только его название. Если SQL-скрипт располагается в другом каталоге файловой системы, то необходимо указать полный путь к нему.

Описание настройки общего кластера приведено во второй части документа «Компонент jaDog. Управление режимом работы узлов кластера» 643.72410666.00067-07 98 02-02

Порядок выполнения SQL-скриптов:

- 1) Инициализация БД.
- 2) Выполнение скрипта(ов) из раздела `cluster_setting.sql_scripts`, если он(и) есть.
- 3) Выполнение скрипта(ов) из раздела `default_cluster_params.sql_scripts`, если он(и) есть.

4) Создание кластера и выполнение его настройки (создание пользователя `jadog_user`, установка служб `jadog` и так далее).

5) Сборка бандла (при необходимости).

6) Выполнение скрипта(ов) из раздела `bundle.bundle_scripts.cluster_name.sql_scripts`, если он(и) есть.

SQL-скрипты могут выполняться:

– Для общего кластера с использованием параметра `bundle:bundle_scripts`. Например:

```
bundle:
  bundle_scripts:
    /home/user/clusters/ja_hipe_cluster/bundle_script.sql      # Раздел
пользовательских скриптов, выполняемых на уровне создаваемого
бандла. Скрипты определяются администратором кластера.
```

SQL-скрипты уровня общего кластера выполняются с правами пользователя, указанного в параметре `cluster_settings.db_init_conn_string` секции `default_cluster_params` файла ответов. SQL-скрипты уровня общего кластера устанавливаются администратором СУБД.

– Для каждого кластера в отдельности с использованием параметра `cluster_settings:sql_scripts`. Например:

```
cluster_settings:
  - cluster_name: cluster1 # Наименование кластера. Обязательный
параметр. Кластер может быть один или несколько.
  sql_scripts:
    -
    /home/user/clusters/ja_hipe_cluster/cl_coord_inside_script.sql
```

SQL-скрипты должны располагаться файловой системе главного узла

Результат выполнения SQL-скрипта регистрируется в журнале компонента «jaDog». Запись выполнения SQL-скрипта в журнале содержит следующую информацию:

- Список запросов и состав SQL-скрипта;
- Путь к каталогу, в котором располагается SQL-скрипт;
- Дата и время запуска;
- Узел кластера, на котором производится запуск;

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

– Результат выполнения SQL-скрипта.

3.5. Режим упрощенной небезопасной аутентификации



Указанная далее информация не рекомендуется к применению в не доверенной информационной среде.

Режим упрощенной небезопасной аутентификации не настоятельно рекомендуется к применению в промышленной эксплуатации.

Режим упрощенной небезопасной аутентификации не заменяет режим с использованием сертификатов SSL.

Режим упрощенной небезопасной аутентификации применим для запуска специального «нулевого» режима (jalog0) при выполнении проектирования, разворачивания и изменения состава кластера с помощью подготовленных файлов ответов.

3.5.1. Запуск «нулевого» режима (jalog0) в режиме упрощенной небезопасной аутентификации и создание временного пользователя



Пользователь компонента «jaDog», применяемый в режиме упрощенной небезопасной аутентификации, является временным. После завершения приведенных ниже процедур он удаляется автоматически.

Запуск специального «нулевого» режима (jalog0) в режиме упрощенной небезопасной аутентификации и создание временного пользователя выполняется с использованием ключа --basic при помощи команды:

```
/usr/jatoba-6/bin/jalog jalog0 --basic -U [temp_user] -W  
[temp_password]
```

Где temp_user – имя создаваемого временного пользователя; temp_password – пароль временного пользователя, состоящий из не менее чем шести символов и одной цифры. В случае невыполнения этих условий при запуске «нулевого» режима (jalog0) пользователь получит следующие сообщения:

```
Password violates policy, try another one. Password must  
contain at least 1 digit  
Password violates policy, try another one. Password is too  
small. Min size: 6 characters
```

В режиме упрощенной небезопасной аутентификации предъявляются следующие требования к параметрам временного пользователя:

- пароль:
 - от 6 до 32 символов;
 - минимум 1 цифра;
 - минимум 1 специальный символ.
- имя временного пользователя:
 - от 2 до 32 символов;
 - без пробелов.



Запуск в режиме упрощенной небезопасной аутентификации фиксируется в журналах компонента (системном, информационной безопасности) – успешные и неудачные попытки аутентификации. Записи в журналах не содержат информации о пароле.

При несоответствии требований к имени пользователя и его паролю выполнение процедур прерывается с фиксацией попытки в журналах компонента и информационной безопасности.

3.5.2. Чтение файла ответов в режиме упрощенной небезопасной аутентификации

Разворачивание и изменение состава кластера с помощью файла ответов в режиме упрощенной небезопасной аутентификации выполняется с использованием ключа --basic при помощи команды:

```
/usr/jatoba-6/bin/jadog_ctl create_cluster -q -f json -T 999999  
-c /<dir1>/init_jadog_trusted_ip.yml --basic -U [temp_user]-W  
[temp_password]
```

Где <dir1> - путь к каталогу, в котором расположен файл ответов в формате YML
temp_user – имя временного пользователя (см. п. 3.5.1); temp_password – пароль временного пользователя, состоящий из не менее чем шести символов и одной цифры. В случае

невыполнения этих условий при запуске «нулевого» режима (jadow0) пользователь получит следующие сообщения:

```
Password violates policy, try another one. Password must  
contain at least 1 digit  
Password violates policy, try another one. Password is too  
small. Min size: 6 characters
```



В режиме упрощенной небезопасной аутентификации при запуске команды `jadow_ctl create_cluster` с флагом `--basic` реализована защита от подбора пароля (bruteforce).

В случае, если подряд за 5 секунд выполнены 3 попытки аутентификации с некорректным именем временного пользователя или паролем и/или 4 попытки за 10 секунд, то завершается работа «нулевого» режима (jadow0) (см. п. 3.5.1) с записью в журнал работы компонента и журнал информационной безопасности.

Существующие ограничения на изменение параметров кластера (или его узлов) в режиме упрощенной небезопасной аутентификации аналогичны указанным в п. 3.3.5.

4. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КЛАСТЕРА

4.1. Проверка работоспособности кластера

Проверку работоспособности кластера возможно провести путем:

- создания тестовой таблицы на главном сервере;
- проверки созданной таблицы и пользователя «jadowg_user».

Тестовая таблица создается при помощи SQL-команды:

```
CREATE TABLE table1(id integer, name varchar(40));
```




Рисунок 4.1 – Создание тестовой таблицы

И проверить созданную таблицу на резервном сервере SQL-командой:

```
SELECT * from table1;
```




Рисунок 4.2 – Список таблиц

Проверить список пользователей на резервном сервере SQL-командой:

```
\du
```

```

root@node2: /usr/jatoba-5/bin
File Edit View Search Terminal Help
root@node2: /usr/jatoba-5/bin# psql -h localhost -d postgres -U postgres
Password for user postgres:
psql (15.3)
Type "help" for help.

postgres=# select * from table1;
 id | name
----+-----
(0 rows)

postgres=# \du
                                List of roles
Role name | Attributes | Member of
-----+-----+-----
jadog_user | Replication | {pg_read_all_stats}
postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}

postgres=#

```

Рисунок 4.3 – Список пользователей

4.2. Подключение к узлу кластера

Подключение к узлу кластера регулируется конфигурационным файлом аутентификации `jadog_hba.cfg`

4.2.1. Конфигурационный файл аутентификации (`jadog_hba.cfg`)

Конфигурационный файл `jadog_hba.cfg` заполняется параметрами аутентификации после создания основного файла конфигурации `jadog.yml` (см. п. 6.6.14.1).

Конфигурационный файл аутентификации `jadog_hba.cfg` расположен по пути:

```
/usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog_hba.cfg
```

Данный файл регулирует аутентификацию пользователей только к локальному компоненту «jaDog».

Общий принцип обеспечения информационной безопасности, реализуемый в файле аутентификации пользователей `jadog_hba.cfg`: запрещено все, что не разрешено явно.

В случае размещения на сервере нескольких экземпляров компонентов «jaDog» для каждого из них формируется отдельный файл `jadog_hba.cfg`.

Структура файла строится на примере оригинального файл `pg_hba.conf` СУБД.

# USER	ADDRESS	METHOD
user	IP-address /IP-mask	auth-method

В поле «USER» по умолчанию указывается значение «all». В поле «USER» может быть указан пользователь «admin», устанавливаемый при конфигурировании узла кластера (см.п. 6.6.2.5). По требованию могут быть установлены:

- имена конкретных пользователей;
- значение «all» для всех пользователей.

В поле «ADDRESS» вносятся IP адреса подсетей и/или IP-адрес кластера в формате CIDR-маски IPv4.

Варианты указания IP-маски:

```
all
localhost
0.0.0.0/0
192.168.0.0/16
192.168.11.201/24
```

В поле «METHOD» указывается один из возможных методов аутентификации к компоненту «jaDog»:

- sha-256;
- ssl.


```

root@node1: /home/admin1
GNU nano 6.2 /usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog_hba.cfg *
# synopsis follows.
#
# This file controls: which hosts are allowed to connect, how clients
# are authenticated, which jaDog user names they can use, which
# jaDog they can access. Records take one of these forms:
#
# USER ADDRESS METHOD
# (The uppercase items must be replaced by actual values.)
#
# The first field is the connection type:
#
# USER can be "all", a user name.
#
# ADDRESS specifies the set of hosts the record matches. It can be a
# host name, or it is made up of an IP address and a CIDR mask that is
# an integer (between 0 and 32 (IPv4) that
# specifies the number of significant bits in the mask.
# Instead of a CIDR-address, you can write "all" to match any IP address,
# "samehost" to match any of the server's own IP addresses,
# or "samenet" to match any address in any subnet that the server is
# directly connected to.
#
# METHOD can be "sha-256", "ssl".
#
# This file is read on server startup and when the server receives a
# SIGHUP signal. If you edit the file on a running system, you have to
# SIGHUP the server for the changes to take effect, run reload in jadog_ctl or
# "jadog_ctl -c reload"
#
# Put your actual configuration here
# -----
# USER ADDRESS METHOD
all all sha-256

```

Рисунок 4.4- Конфигурационный файл аутентификации jadog_hba.cfg



При возникновении дублирования параметров или пересечения свойств доступа к использованию принимается последний установленный параметр при прочих равных условиях. Таким образом если первой строкой заданы определенные правила для аутентификации отдельного или отдельных учетных записей, а в столбце #USER последней строки конфигурационного файла вместо прямого имени учетной записи указано значение 'all', то для всех пользователей (и персонифицированных и технологических) будет применено данное правило.

Если компонент «jaDog» настроен на аутентификацию с использованием сертификатов SSL, то администратор может установить метод аутентификации "ssl" в файле jadog_hba.cfg.

После внесения изменений в файл jadog_hba.cfg необходимо выполнить перезагрузку конфигурации компонента «jaDog» при помощи команды:

```

cd /usr/jatoba-6/bin
./jadog_ctl -C "reload jadog"

```



Команда применима для случая если узел не входит в кластер или является главным узлом (с ролью «Master») кластера.

Допускается использование гибридной аутентификации.

Конфигурационный файл аутентификации `jadog_hba.cfg` также может формироваться на основании установочного файла ответов в режиме тихой (`silent`) установки через сервис «`jadog`».


Если файл конфигурации не задан, то для установленных учетных записей в компоненте «`jaDog`» доступ запрещен (принцип «запрещено все, что не разрешено»).

4.2.2. Подключение с параметрами по умолчанию

Подключение с параметрами по умолчанию выполняется вызовом утилиты «`jadog_ctl`» командой:

```
./jadog_ctl
```

Вне зависимости от текущего сеанса пользователя, утилита по умолчанию использует имя пользователя «`admin`», либо переменная окружения `JADOG_CTL_USER_NAME` (см. также другие переменные окружения в п. 0), и предложит ввести только пароль этого пользователя.



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.2.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Recv response for response id: 0
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54>
```

Рисунок 4.5 – Подключение по умолчанию

4.2.3. Подключение используя параметры (`ip port 'login'`)

Подключение к узлу кластера через утилиту «`jadog_ctl`» возможно выполнить через указание параметров в строке подключения:

```
-h [host_ip/host_name/hosts] -p [Jadog PORT number (port)] -U [user]
```

Например

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin
```

```
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# ./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin
Supported Jadog version 3.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
localhost> █
```

Рисунок 4.6 – Подключение к узлу кластера с параметрами «ip port 'login'»

4.2.4. Переключение на другой узел (connect ip port 'login')

Выполнить подключение к узлу кластера:

```
# cd /usr/jatoba-6/bin
# ./jadog_ctl
```

Если имеется УЗ администратора кластера «admin», то утилита не потребует ввода имени пользователя, а выведет запрос установленного пароля.

```
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> █
```

Рисунок 4.7 – Запрос пароля администратора кластера

В этом случае соединение уже будет установлено и для подключения к другому узлу необходимо отключиться от текущего узла командой:

```
disconnect
```

После чего ввести команду соединения с другим узлом кластера:

```
connect [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT number (port)] [user]
```

Например

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Находясь на хосте 10.116.102.54 подключимся к текущему узлу кластера по умолчанию:

```
# cd /usr/jatoba-6/bin  
# ./jadog_ctl
```


Отключимся от текущего узла:

```
disconnect
```

Находясь в утилите «jadog_ctl», проведем подключение к узлу кластера 10.116.102.55:

```
connect 10.116.102.55 54321 'admin'
```

После успешного подключения к узлу кластера, в командной строке будет выведен IP-адрес подключения (рисунок 4.8).



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin  
root@node1: /usr/jatoba-5/bin# ./jadog_ctl  
Supported Jadog version 2.2.0  
Terminate parser with \q command  
Use \h for help  
  
Password:  
Reply: You're authenticated  
10.116.102.54> disconnect  
> connect 10.116.102.55 54321 'admin'  
Password:  
Reply: You're authenticated  
10.116.102.55>
```

Рисунок 4.8 – Подключение к выбранному узлу кластера

4.2.5. Подключение по SSL используя переменные окружения

Подключение по SSL используя переменные окружения может применяться в том случае, когда компонент настроен на хранение сертификатов.

Например, ключи и сертификаты в директории:

```
/localrepo
```

Потребуется задать переменные окружения в консоли ОС командами:

```
# export JADOG_CTL_CAFILE='/localrepo/ca.crt'  
# export JADOG_CTL_CERTFILE='/localrepo/server.crt'  
# export JADOG_CTL_CRLFILE='/localrepo/ca.crl'  
# export JADOG_CTL_KEYFILE='/localrepo/server.key'
```

После чего подключение к утилите «jadowctl» по SSL станет доступно по команде в терминале ОС:

```
./jadowctl --ssl true
```

4.2.6. Подключение по SSL используя параметры по умолчанию

Подключение по SSL с параметрами по умолчанию может использоваться в том случае, когда компонент настроен на хранение сертификатов в директории:

```
~/jadow/
```

Настройка компонента на SSL соединение описана в документе «Руководство по настройке. Часть 4. Инструкция по безопасной настройке кластера на основе компонента «jaDog» 643.72410666.00067-07 98 02-04.

4.2.7. Подключение по SSL используя строку подключения

Подключение по SSL с помощью строки подключения может использоваться в том случае, когда компонент настроен на использование сертификатов для SSL соединения.

Настройка компонента на SSL соединение описана в документе «Руководство по настройке. Часть 4. Инструкция по безопасной настройке кластера на основе компонента «jaDog» 643.72410666.00067-07 98 02-04.

В случае необходимости изменения конфигурационных параметров компонента «jaDog» и/или СУБД «Jatoba» выполняется перезагрузка компонентов кластера или его узлов.

Для перезагрузки компонентов кластера используется утилита «jadowctl» (см. раздел 5 данного руководства).

Количество подключений утилиты «jadowctl» к любому доступному узлу кластера не ограничено.

В журнале сообщений компонента «jaDog» фиксируются все попытки подключения/отключения удаленной утилиты «jadowctl». Также в журнале сообщений фиксируются все процедуры по перезагрузке сервисов при выполнении команд.

Использование для перезагрузки служб узлов кластера утилиты «jadowctl» является предпочтительным и наиболее безопасным.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------



Перезагрузка кластера всегда производится при подключении только к главному узлу.

С целью обеспечения безопасной и стабильной работы кластера применяется ограничение перезагрузки сервиса компонента «jaDog» и/или его частей во время выполнения команд смены состояний узлов кластера или нестабильном состоянии этих узлов. О невозможности выполнения перезагрузки сервисов компонента «jaDog» и/или его частей пользователю отображаются сообщения.

4.3. Перезагрузка компонентов «jaDog» в кластере

Перезагрузка компонентов «jaDog» требуется в случае внесения изменений в параметры узлов кластера.

Необходимость перезагрузки компонентов «jaDog» определяется метрикой `jadog_pending_reload` (см. п. 4.6.4), которая принимает значение равное единице. Сброс значения метрики осуществляется при выполнении команд `reload jadog` (см. описание применения далее по тексту).

Для того чтобы выполнить перезагрузку всего кластера необходимо выполнить следующие действия:

1) Убедиться в отсутствии подключений со стороны пользователей на общий адрес кластера. При необходимости отключить все в ручном режиме (с ожиданием завершения или аварийно с прерыванием). Также можно удалить адрес с интерфейса во избежание новых подключений.

2) На главном узле подключиться к компоненту «jaDog» при помощи утилиты «`jadog_ctl`»;

3) Далее выполнить команду:

```
reload jadog on cluster
```

4) При выводе запроса «Try to reload jadog on cluster. Are you sure [Y/N]?>» нажать клавишу Y и клавишу Enter. Для отмены перезагрузки кластера нажать клавишу N.

```
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> reload jadog on cluster
Try to restart clusterAre you sure [Y/N]?>
```

Рисунок 4.9 – Подтверждение перезагрузки кластера

- 5) Результатом успешной перезагрузки кластера будет вывод сообщения «Reply: Command has been successfully completed».
- 6) После перезагрузки проверить статус узлов кластера:

```
cluster status
```



Важно отметить, что перезагрузка компонентов «jaDog» в кластере, выполняемая с его главного узла, относится только к его кластеру. Для перезагрузки компонентов других кластеров необходимо выполнить подключение к их главным узлам и выполнить аналогичные команды.

Также перезагрузка кластера возможна в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl». В этом случае команда будет выглядеть следующим образом:

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C
"reload jadog on cluster"
```



При выполнении перезагрузки кластера утилитой «jadog_ctl» подтверждение «Try to reload jadog on cluster. Are you sure [Y/N]?>» не выводится

Другой способ перезагрузки кластера заключается в использовании средств ОС и строгой последовательности выполняемых команд как на главном, так и на резервных узлах кластера. Данный способ следует использовать в случае невозможности перезагрузки кластера средствами утилиты «jadog_ctl».



При отключении узлов кластера сначала отключается компонент «jaDog», затем СУБД «Jatoba». Компонент «jaDog» поддерживает служебное соединение с СУБД «Jatoba» и при отключении в обратном порядке возникает предпосылка отказа.

Кроме того, при отключении сначала отключаются службы на резервном узле, затем на главном.

Порядок перезагрузки кластера при использовании средств ОС следующий:

1) Убедиться в отсутствии подключений со стороны пользователей на общий адрес кластера. При необходимости отключить все в ручном режиме (с ожиданием завершения или аварийно с прерыванием). Также можно удалить адрес с интерфейса во избежание новых подключений.

2) Остановить службу компонента «jaDog» на резервном узле:

```
systemctl stop jadog
```

3) Остановить службу компонента «jaDog» на главном узле:

```
systemctl stop jadog
```

4) Остановить службу СУБД «Jatoba» на главном узле:

```
systemctl stop jatoba-6
```

5) Остановить службу СУБД «Jatoba» на резервном узле:

```
systemctl stop jatoba-6
```

Порядок включения служб узлов кластера после внесения требуемых изменений в параметры компонента «jaDog» и/или СУБД «Jatoba» выполняется в обратном порядке:

1) Включение службы СУБД «Jatoba» на главном узле:

```
systemctl start jatoba-6
```

2) Включение службы СУБД «Jatoba» на резервном узле:

```
systemctl start jatoba-6
```

3) Включение службы компонента «jaDog» на главном узле:

```
systemctl start jadog
```


4) Включение службы компонента «jaDog» на резервном узле:

```
systemctl start jadog
```

После включения необходимо дождаться завершения процедуры RECOVER в компоненте «jaDog» по настройке состояния «Master» (главный) и «Slave» (резервный) соответственно. В журнале сообщений будут сообщения следующего содержания:

– на главном узле:

```
2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: local node state: Master
2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: send state to
10.116.102.54
2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: remote node state: Slave
2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: over
```

– на резервном узле:

```
2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: local node state: Slave
2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: send state to
10.116.102.55
2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: remote node state: Master
2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: over
```

4.3.1. Перезагрузка компонента «jaDog» на узле кластера

Утилита «jadog_ctl» предоставляет администратору возможности перезагрузки компонентов кластера на узлах.

Для того чтобы выполнить перезагрузку компонента кластера «jaDog» на узле необходимо выполнить следующие действия:

- 1) На главном узле подключиться к компоненту «jaDog» при помощи утилиты «jadog_ctl»;
- 2) Далее выполнить команду:

```
reload jadog '[name_node]'
```

- 3) При выводе запроса «Try to reload jadog on node "test_node1". Are you sure [Y/N]?>» нажать клавишу Y и клавишу Enter. Для отмены перезагрузки кластера нажать клавишу N.

```
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> reload jadog 'test_node1'
Try to reload jadog on node "test_node1". Are you sure [Y/N]?> █
```

Рисунок 4.10 – Подтверждение перезагрузки узла кластера

4) Результатом успешной перезагрузки узла кластера будет вывод сообщения «Reply: Command has been successfully completed».

5) После перезагрузки проверить статус узла кластера:

```
cluster status
```

Также перезагрузка узла кластера возможна в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl». В этом случае команда будет выглядеть следующим образом:

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C
"reload jadog 'test_node1'"
```

Альтернативной командой в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl» является указание вместо названия узла в кластере его IP-адреса и номера сетевого порта. В этом случае команда будет выглядеть следующим образом:

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C
"reload jadog [IP-адрес] [port]"
```



При выполнении перезагрузки кластера в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl» подтверждение «Try to reload jadog on cluster. Are you sure [Y/N]?>» не выводится

4.3.2. Перезагрузка СУБД на узлах кластера

Перезагрузка СУБД на узлах кластера при помощи утилиты «jadog_ctl» выполняется в следующей последовательности:

1) На главном узле подключиться к компоненту «jaDog» при помощи утилиты «jadog_ctl»;

2) Далее выполнить команду:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
restart dbs on cluster
```

При выводе запроса «Try to restart database on cluster. Are you sure [Y/N]?>» нажать клавишу Y и клавишу Enter. Для отмены перезагрузки СУБД на узлах кластера нажать клавишу N.

```
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.2.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Recv response for response id: 0
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> restart dbs on cluster
Try to restart database on cluster. Are you sure [Y/N]?> n
```

Рисунок 4.11 – Подтверждение перезагрузки СУБД на узлах кластера

После завершения перезагрузки СУБД на узлах кластера необходимо проверить статус узлов кластера при помощи команды:

```
cluster status
```

Также перезагрузка СУБД на узлах кластера возможна в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl». В этом случае команда будет выглядеть следующим образом:

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C
"restart dbs on cluster"
```



При выполнении перезагрузки СУБД на узлах кластера в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl» подтверждение «Try to restart database on cluster. Are you sure [Y/N]?>» не выводится

4.4. Перезагрузка конфигурации СУБД

Перезагрузка конфигурации СУБД требуется в случае внесения изменений в конфигурационные файлы СУБД «Jatoba».

При использовании внешних информационных систем доступна возможность перезагрузки конфигурации СУБД в кластере или на отдельном узле при помощи REST API. Примеры запросов REST API представлены в таблице 7.1 во второй части документа 643.72410666.00067-07 98 02-02.

4.4.1. Перегрузка конфигурации СУБД на узле кластера

Перезагрузка конфигурации СУБД на отдельном узле кластера возможна как на главном узле кластера, так и на резервных, с указанием их имени или IP-адреса и номера сетевого порта.

Перезагрузка конфигурации СУБД на главном узле кластера при помощи утилиты «jadowctl» выполняется в следующей последовательности:

- 1) На главном узле кластера подключиться к компоненту «jaDog» при помощи утилиты «jadowctl»;
- 2) Далее выполнить команду:

```
reload dbs on node
```

При выводе запроса «Try to reload database on current node. Are you sure [Y/N]?> » нажать клавишу Y и клавишу Enter. Для отмены перезагрузки конфигурации СУБД на узле кластера необходимо нажать клавишу N.




Рисунок 4.12 – Подтверждение перезагрузки конфигурации СУБД на отдельном узле кластера

После завершения перезагрузки конфигурации СУБД на главном узле кластера необходимо проверить статус узлов кластера при помощи команды:

```
cluster status
```

Также перезагрузка конфигурации СУБД на главном узле кластера возможна в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadowctl». В этом случае команда будет выглядеть следующим образом:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C  
"reload dbs on node"
```



При выполнении перезагрузки конфигурации СУБД на главном узле кластера в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl» подтверждение «Try to reload database on current node. Are you sure [Y/N]?>» не выводится

Перезагрузка конфигурации СУБД на отдельном узле с указанием его названия или IP-адреса и номера сетевого порта возможна с использованием следующих команд утилиты «jadog_ctl»:

- 1) Перезагрузка конфигурации СУБД на отдельном узле с указанием его названия в кластере

```
reload dbs on node 'node_name'
```

Пример:

```
reload dbs on node 'cluster1_node2'
```




Рисунок 4.13 – Подтверждение перезагрузки конфигурации СУБД на отдельном узле кластера с указанием его названия




При выполнении перезагрузки конфигурации СУБД на отдельном узле кластера с указанием его названия данный параметр представляет собой название кластера + название узла в кластере. Например «cluster1_node2»

- 2) Перезагрузка конфигурации СУБД на отдельном узле с указанием IP-адреса и номера сетевого порта

```
reload dbs on node [ip] [port]
```

Пример:

```
reload dbs on node 10.116.102.55 12345
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> reload dbs on node 10.116.102.55 12345
Try to reload database on node "10.116.102.55:12345". Are you sure [Y/N]?> Y
Reply: Command has been successfully completed (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 4.14 – Подтверждение перезагрузки конфигурации СУБД на отдельном узле кластера с указанием его IP-адреса и номера сетевого порта

В режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl» перезагрузка конфигурации СУБД на отдельном узле с использованием названия узла выглядит следующим образом:

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C "
reload dbs on node 'node10'"
```

Или для случая указания IP-адреса и номера сетевого порта узла:

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C "
reload dbs on node 10.116.102.55 12345"
```



При выполнении перезагрузки конфигурации СУБД на главном узле кластера в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl» подтверждение не выводится.

После завершения перезагрузки конфигурации СУБД на узлах кластера необходимо проверить статус этих узлов кластера при помощи команды:

```
cluster status
```

4.4.2. Перезагрузка конфигурации СУБД в кластере

Перезагрузка конфигурации СУБД кластера требуется для случаев, когда необходимо выполнить чтение конфигураций СУБД на всех узлах кластера.

Перезагрузка конфигурации СУБД на главном узле кластера при помощи утилиты «jadog_ctl» выполняется в следующей последовательности:

- 1) На главном узле кластера подключиться к компоненту «jaDog» при помощи утилиты «jadog_ctl»;
- 2) Далее выполнить команду:

```
reload dbs on cluster
```

При выводе запроса «Try to reload database on cluster. Are you sure [Y/N]?>» нажать клавишу Y и клавишу Enter. Для отмены перезагрузки конфигурации СУБД на узле кластера необходимо нажать клавишу N.

После завершения перезагрузки конфигурации СУБД кластера необходимо проверить статус узлов кластера при помощи команды:

```
cluster status
```

Также перезагрузка конфигурации СУБД кластера возможна в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl». В этом случае команда будет выглядеть следующим образом:

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W [пароль] -C  
"reload dbs on cluster "
```



При выполнении перезагрузки конфигурации СУБД на главном узле кластера в режиме прямого выполнения команд утилитой «jadog_ctl» подтверждение «Try to reload database cluster. Are you sure [Y/N]?>» не выводится

4.5. Остановка и запуск СУБД кластера

При сложной структуре кластера корректная последовательная остановка СУБД кластера для проведения регламентных работ или правильной остановки для перезагрузки серверов является необходимым условием корректной работы.

Для выполнения данных задач применяются специальные команды остановки и запуска СУБД кластера.



В промышленной эксплуатации СУБД «Jatoba» настоятельно рекомендуется выполнять остановку и запуск кластера в режиме технического обслуживания (см. п. 7.16) в период наименьшей нагрузки на кластер во избежание потери данных.

4.5.1. Остановка СУБД кластера, главного или резервного узлов

Остановка СУБД кластера, главного или резервного узлов выполняется через консольную утилиту «jalog_ctl» при помощи следующих команд:

- 1) Остановка СУБД на всех узлах кластера выполняется при помощи команды:

```
stop dbs on cluster
```

В случае остановки СУБД на всем кластере сначала выполняется перевод кластера в режим технического обслуживания «MAINTENANCE». После чего по порядку останавливаются СУБД на каждом узле кластера.

- 2) Остановка СУБД на главном узле кластера выполняется при помощи команды:

```
stop dbs on node
```

- 3) Остановка СУБД на отдельном узле кластера с указанием его IP-адреса и номера сетевого порта выполняется при помощи команды:

```
stop dbs on node [ip] [port]
```

Пример команды:

```
stop dbs on node 10.116.102.55 12345
```

- 4) Остановка СУБД на отдельном узле кластера с указанием имени узла выполняется при помощи команды:

```
stop dbs on node ['node_name']
```

Пример команды:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------


```
stop dbs on node 'node12'
```



При выполнении остановки СУБД кластера, главного или резервного узлов выполняется запись в журнал работы компонента «jaDog» (расположение /usr/jatoba-6/var/log/jadog), а также в журнал событий информационной безопасности.

4.5.2. Запуск СУБД кластера, главного или резервного узлов

Запуск СУБД кластера, главного или резервного узлов выполняется через консольную утилиту «jadog_ctl» при помощи следующих команд:

- 1) Запуск СУБД во всем кластере выполняется при помощи команды:

```
start dbs on cluster
```

В случае запуска СУБД на всем кластере сначала выполняется запуск СУБД на каждом узле кластера. После успешного запуска СУБД кластер выводится из режима технического обслуживания «MAINTENANCE» в штатный.

- 2) Запуск СУБД на главном узле кластера выполняется при помощи команды:

```
start dbs on node
```

- 3) Запуск СУБД на отдельном узле кластера с указанием его IP-адреса и номера сетевого порта выполняется при помощи команды:

```
start dbs on node [ip] [port]
```

Пример команды:

```
start dbs on node 10.116.102.55 12345
```

- 4) Запуск СУБД на отдельном узле кластера с указанием имени узла выполняется при помощи команды:

```
start dbs on node ['node_name']
```

Пример команды:

```
stop dbs on node 'node12'
```



При выполнении запуска СУБД кластера, главного или резервного узлов выполняется запись в журнал работы компонента «jaDog» (расположение /usr/lib/jatoba/6/data/log/), а также в журнал событий информационной безопасности.

4.6. Мониторинг работоспособности кластера

Функциональность компонента «jaDog» позволяет получать метрики состояния кластера СУБД «Jatoba» через HTTP-запросы в формате, совместимом с Prometheus.

Метрики включают информацию о версии компонента «jaDog», статусе СУБД «Jatoba», роли узла в кластере (главный узел, реплика), состоянии репликации, а также дополнительные служебные данные.

Область применения: мониторинг состояния кластеров СУБД «Jatoba», управляемых через компонент «jaDog».



Значения метрик состояния кластера СУБД «Jatoba» актуальны только во время работы компонента «jaDog». После перезагрузки значения метрик не сохраняются.

4.6.1. Условия получения метрик

Для работы функциональности необходимо:

- доступность HTTP-точки веб-сервиса /metrics;
- корректно работающий экземпляр jaDog;
- возможность отправки HTTPS-запросов (GET) на точку веб-сервиса /metrics;
- возможность использования сертификатов SSL.



Доступность метрик зависит от состояния СУБД «Jatoba» и компонента «jaDog».

4.6.2. Формат запроса метрик

Запрос метрик выполняется при помощи следующего запроса:

```
curl --cacert /<dir>/root.crt --cert /<dir>/client.crt --key  
/<dir>/client.key -k https://host_name:54443/metrics
```

Где <dir> - путь к каталогу с сертификатами SSL.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------



Для запроса метрик компонента «jaDog» через REST API необходимо активировать и настроить доступ к REST API (см. п. 6.6.10), а также указать в конфигурационном файле jadog_hba.yml метод аутентификации SSL.

4.6.3. Формат ответа

Ответ возвращается в формате Prometheus text-based exposition format (HTTP-статус 200, Content-Type: text/plain).

Пример ответа:

```
# HELP jadog_version jaDog server without periods.
# TYPE jadog_version gauge
jadog_version{cluster="my_cluster",name="jadog1"} 040100
# HELP jadog_postgres_running Value is 1 if Postgres is
running, 0 otherwise.
# TYPE jadog_postgres_running gauge
jadog_postgres_running{cluster="my_cluster",name="jadog1"} 1
... (остальные метрики)
```

4.6.4. Список метрик

Список метрик, получаемых от компонента «jaDog», приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Список метрик компонента «jaDog»

Метрика	Тип	Описание
jadog_version	gauge	Версия компонента «jaDog» без точек (например, 030000 для версии 3.0.0).
jadog_trusted_address_accessible	gauge	Значение равно 1, если trusted_address доступен, и 0 в противном случае.
jadog_trusted_rdbms_accessible	gauge	Значение равно 1, если trusted_rdbms доступен, и 0 в противном случае.
jadog_is_master	gauge	Значение равно 1, если этот узел является главным, и 0 в противном случае.
jadog_is_cascade_primary	gauge	Значение равно 1, если этот узел является основным для каскадной репликации, и 0 в противном случае.
jadog_is_replica	gauge	Значение равно 1, если этот узел является репликой, и 0 в противном случае.
jadog_is_sync_replica	gauge	Значение равно 1, если этот узел является синхронной репликой, и 0 в противном случае.
jadog_referee	gauge	Значение равно 1, если этот узел является арбитром, и 0 в противном случае.
jadog_epoch	gauge	Номер эпохи jaDog
<div> <div>№ изменения: _____</div> <div>Подпись отв. лица: _____</div> <div>Дата внесения изм: _____</div> </div>		

jadog_epoch_last_changed	gauge	Временная отметка последнего изменения эпохи jaDog
jadog_pending_restart	gauge	1 — требуется перезагрузка службы jaDog, 0 — нет.
jadog_pending_reload	gauge	1 — требуется перезагрузка параметров jaDog, 0 — нет.
jadog_in_maintenance	gauge	Значение равно 1, если кластер в режиме технического обслуживания, в противном случае — 0.
jadog_hb_sended	counter	Количество отправленных heartbeat пакетов
jadog_hb_received	counter	Количество принятых heartbeat пакетов
jadog_hb_responded	counter	Количество heartbeat пакетов, на которые отправлен ответ
jadog_hb_delay	gauge	Задержка доставки heartbeat пакетов в миллисекундах
jadog_users	gauge	Количество пользователей «jaDog» на данном узле
jadog_cluster_nodes	gauge	Количество узлов в кластере, зафиксированное на узле (включая узлы-арбитры)
jadog_bundle_clusters	gauge	Количество кластеров в бандле, зафиксированное на узле
jadog_resolve_time_seconds	gauge	Задержка разрешения DNS-имени
jadog_ttl_metric_time	gauge	Показатель Time To Live (время жизни) для каждого слота репликации в секундах
jadog_slots_dropped_total	gauge	Общее количество удаленных слотов репликации
jadog_postgres_running	gauge	Значение равно 1, если СУБД «Jatoba» запущена, в противном случае — 0.
jadog_postgres_in_recovery	gauge	Значение равно 1, если СУБД «Jatoba» находится в режиме восстановления, и 0 в противном случае.
jadog_postmaster_start_time	gauge	Время старта СУБД «Jatoba» в Unix-epoch.
jadog_xlog_location	counter	Позиция WAL (только для главного узла).
jadog_xlog_received_location	counter	Позиция полученного WAL (для резервных узлов).
jadog_xlog_replayed_location	counter	Позиция применённого WAL (для резервных узлов).
jadog_xlog_replayed_timestamp	gauge	Время последнего применения WAL.
jadog_xlog_paused	gauge	1 — репликация WAL приостановлена, 0 — нет.
jadog_postgres_server_version	gauge	Версия СУБД «Jatoba» (без точек).
jadog_postgres_timeline	counter	Текущая временная линия СУБД «Jatoba».
jadog_hbs_sent_total	counter	Количество пакетов, отправленных jadog с момента запуска сервиса jadog.

jadog_hbs_accepted_total	counter	Количество пакетов, принятых jadog с момента запуска сервиса jadog.
jadog_hbs_responses_total	counter	Количество ответных пакетов, полученных jadog с момента запуска службы jadog.

Метрики `jadog_pending_reload`, `jadog_pending_restart`, устанавливаются при изменении параметров, требующих выполнения перезагрузки для компонента «jaDog». Применение параметров и сброс значений метрик (значение = 0) `jadog_pending_reload` и `jadog_pending_restart` выполняется при выполнении в утилите `jadog_ctl` команды `reload jadog` или перезапуске служб компонента «jaDog» соответственно.

По значению метрики `jadog_resolve_time_seconds` осуществляется косвенное определение проблемы с разрешением доменных имен (DNS resolution). Динамика изменения значения метрики в большую сторону сигнализирует о проблеме, что может негативно сказываться на функционировании всего кластера и/или его отдельных узлов. Значения метрики `jadog_resolve_duration_seconds` индивидуальны для каждой сети и зависят от сетевых настроек оборудования/программного обеспечения.



В промышленной эксплуатации СУБД «Jatoba» настоятельно рекомендуется выполнять перезагрузку компонентов «jaDog» и/или конфигурации СУБД в режиме технического обслуживания (см. п. 7.16) в период наименьшей нагрузки на кластер во избежание потери данных. Описание процедуры приведено в п. 7.14.4 данного руководства.



Вывод команды «Статус узлов кластера» (см. п. 6.12) содержит информацию о необходимости перезагрузки компонента на узлах, входящих в кластер. В этом случае, под таблицей списка узлов, жёлтым цветом приводится уведомление: «The following nodes require the 'reload jadog' command to be executed, because some parameters have been changed and not applied: <IP-адрес:порт> узла(-ов) кластера».

4.6.5. Параметры метрик производительности

Основным параметром метрик является время обновления. Время обновления определяется в конфигурационном файле `jadog.yml`:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
metrics:  
  update_time: 1000          # Время обновления метрик (мс)
```

Значение по умолчанию – 1000 (мс).

5. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ УТИЛИТЫ «JADOG_CTL»

«jadowg_ctl» – утилита управления кластером.

Режимы работы утилиты:

- 1) Обычный режим – подключение и ввод команд осуществляет пользователь в консоли.
- 2) Режим прямого выполнения команд – пользователь передает параметры подключения и команду в качестве аргументов при запуске. После выполнения команды утилита возвращает ответ и завершает работу.

Параметры, которые используются при запуске утилиты, указаны в таблице 5.1:

Таблица 5.1 – Параметры запуска утилиты «jadowg_ctl»

Наименование	Описание
-h	Хост для подключения
-p	Порт для подключения
-U	Пользователь для подключения
-W	Пароль для подключения
-C	Команда для выполнения и выхода
-T	Время на выполнение команды -C (мс)



Утилита запускается как с параметрами, описанными выше, так и без них.

Работа утилиты при различных параметрах запуска представлена в таблице 5.2:

Таблица 5.2 – Работа утилиты «jadowg_ctl» при различных параметрах

Параметры	Описание
-h -p -U	Запрос пароля, далее последует подключение Параметры не могут использоваться по отдельности
-h -p -U -W	Автоматическое подключение и вход в консоль
-h -p -U -W -C	Подключение, выполнение команды и выход со стандартным временем – 10 секунд
-h -p -U -W -C -T	Подключение, выполнение команды и выход с заданным временем
	Если не задать параметр -W в сценариях: «-h -p -U -W -C» и «-h -p -U -W -C -T», то будет запрашиваться пароль из консоли.

Параметры	Описание
--help	Справка по всем параметрам

Если не были использованы параметры запуска «-h -p -U», тогда требуется соединение через консольную команду «connect»:

```
connect [host_ip/host_name] [port] [user]
```

Пример:

```
connect 127.0.0.1 54321 'root'
```

После этого будет запрошен пароль из консоли и последует подключение. Если пароль был введен неверно, то он будет запрошен повторно. Дается не более трех попыток ввода пароля. После этого команда «connect» завершается с ошибкой.

Таблица 5.3 – Параметры переменных окружения для утилиты «jadowctl»

Наименование	Описание
JADOG_CTL_HOST	Хост для подключения по умолчанию
JADOG_CTL_PORT	Порт для подключения по умолчанию
JADOG_CTL_USER_NAME	Пользователь для подключения по умолчанию
JADOG_CTL_CERTFILE	Путь до файла сертификата, который Jadowctl использует для подключения к СУБД
JADOG_CTL_KEYFILE	Путь до файла с ключом, который jadowctl использует для подключения к СУБД
JADOG_CTL_CAFILE	Путь до сертификата центра сертификации, который jadowctl использует для подключения к СУБД
JADOG_CTL_CRLFILE	Путь до CRL файла, который Jadowctl использует для подключения к СУБД

Переменные окружения используются при подключении с параметрами по умолчанию (см. п. 4.2.2).

5.1. Использование имени хоста и доменного имени

В операциях с кластером могут использоваться:

- IP-адрес;
- Имя хоста;
- DNS имя хоста.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Пример 1

Подключение по IP-адресу:

```
connect 10.116.102.54 54321 'admin'
```



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# ./jalogctl
Supported Jalog version 2.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help


> connect 10.116.102.54 54321 'admin'
Password:
Reply: You're authenticated
10.116.102.54>
```

Рисунок 5.1 – Подключение к выбранному узлу кластера

Пример 2

Подключение по имени хоста:

```
connect 'node1' 54321 'admin'
```




```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# ./jalogctl
Supported Jalog version 2.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

> connect 'node1' 54321 'admin'
Password:
Reply: You're authenticated
node1>
```

Рисунок 5.2 – Подключение по имени хоста

В GNU/Linux имя хоста хранится в файле /etc/hostname:



```
mc [root@node1]:/etc
/etc/hostname 6/6 100%
node1
```


Рисунок 5.3 – Содержание файла /etc/hostname

Пример 3

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Подключение по DNS имени хоста:

```
connect 'admin1-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996' 54321 'admin'
```




```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
root@node1:/usr/jatoba-5/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 2.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

> connect 'admin1-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996' 54321 'admin'
Password:
Reply: You're authenticated
admin1-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996>
```

Рисунок 5.4 – Подключение по DNS имени хоста

DNS имя хоста хранится в файле /etc/hosts:



```
mc [root@node1]:/etc
/etc/hosts 250/250 100%
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    admin1-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

Рисунок 5.5 – Содержание файла /etc/hosts

Использование имени хоста приведено в подразделе 5.2 настоящего документа.

В синтаксисе команды подключения по имени хоста и по DNS имени хоста, указанные имена указываются в одинарных кавычках.

5.2. Использование заданного порта в «Jadog PORT number (port)»

Параметр «Jadog PORT number (port)» устанавливается в пункте меню 2 «Inter-jadog communication setting» (см. п. 6.6.2) в «Подменю 2) Jadog PORT number (port)».

По умолчанию установлен параметр – [12345], но параметр является редактируемым и допускается установка требуемого параметра.

При настройке кластера параметр «Jadog PORT number (port)» целесообразно использовать идентичным на всех узлах кластера.

5.3. Описание команд утилиты «jadog_ctl»

Описание команд утилиты «jadog_ctl» представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Описание команд утилиты «jadog_ctl»

Наименование	Синтаксис команды	Описание
Общие команды		
cancel		Отмена изменения параметров в рамках транзакционного редактирования конфигурации кластера. Запускается на главном узле.
clear		Очистить консоль jadog_ctl от данных
connect [ip] [port] ['login'] (п. 4.2.4)	connect [ip] [port] [user]	Подключение к jadog с заданным ip от имени пользователя. Пример: <pre>connect 10.116.102.54 54321 'admin' connect 127.0.0.1 54321 'admin'</pre>
disconnect		Отключение от jadog
reload jadog		Перезагрузка параметров jaDog. Выполняется на главном узле или узле, не входящем в кластер.
save		Сохранение параметров в рамках транзакционного редактирования конфигурации кластера. Запускается на главном узле.
--ssl		Использование шифрования SSL
--sslcafile		Путь до сертификата центра сертификации, который Jadog использует для подключения к СУБД

Наименование	Синтаксис команды	Описание
--sslcertfile		Путь до файла сертификата, который Jadog использует для подключения к СУБД
--sslcrlfile		Путь до CRL файла, который Jadog использует для подключения к СУБД
--sslkeyfile		Путь до файла с ключом, который Jadog использует для подключения к СУБД.
-C, --command=command		Выполнение команды и завершение
-f, --format		Формат вывода сообщений: таблица, JSON
-q, --quiet		Выполнение команд без пояснительных сообщений
-T, --timeout=timeout		Задержка выполнения команды (в миллисекундах) с флагом -C
\password		Изменение пароля текущего пользователя
\q		Выход из утилиты «jadog_ctl»
\h (п. 7.5)		Подсказка по консольным командам
get last response	get last response	Отображение результата последней выполненной команды, исключая команды статуса. Запускается на главном узле.
get result id	get result 'id'	Отображение результата последней выполненной команды по указанному идентификатору, исключая команды статуса. Запускается на главном узле.
Команды управления кластером		
add cluster ['cluster_name'] (п. 6.10)	add cluster 'cluster_name'	Создание абстрактного кластера и привязка к нему имени. Пример:

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		add cluster 'test'
delete cluster	delete cluster	Удаление кластера без добавленных узлов. Выполняется на главном узле.
cluster add master [ip] [port] (п. 6.11)	cluster add master [ip] [port]	Добавление узла с IP-адресом и сетевым портом к кластеру в роли главного. Пример: cluster add master 10.116.102.54 12345
cluster add master [ip] [port] as ['node_name'] (п. 6.11)	cluster add master [ip] [port] as ['node_name']	Добавление узла с именем, IP-адресом и сетевым портом к кластеру в роли главного. Пример: cluster add master 10.116.102.54 12345 as 'masternode'
cluster add cascade slave [ip] [port] primary [primary_ip] [primary_port] as ['node_name']	cluster add cascade slave [ip] [port] primary [primary_ip] [primary_port] as ['node_name']	Добавление в кластер узла с присвоением имени и с указанными IP-адресом и сетевым портом в подчиненного каскадного узла (Slave Cascade) по отношению к главному узлу (с указанными IP-адресом и сетевым портом). Пример: cluster add cascade slave 10.116.102.55 12345 primary 10.116.102.54 12345 as 'node_slave1'
№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____

Наименование	Синтаксис команды	Описание
cluster add cascade slave [ip] [port] primary ['primary_node_name'] as ['node_name']	cluster add cascade slave [ip] [port] primary ['primary_node_name'] as ['node_name']	<p>Добавление в кластер узла с присвоением имени и с указанными IP-адресом и сетевым портом в подчиненного каскадного узла (Slave Cascade) по отношению к главному узлу (с указанным именем главного узла).</p> <p>Пример:</p> <pre>cluster add cascade slave 10.116.102.55 12345 primary 'node_master' as 'node2'</pre>
cluster add cascade slave [ip] [port] primary ['primary_node_name']	cluster add cascade slave [ip] [port] primary ['primary_node_name']	<p>Добавление в кластер узла с указанными IP-адресом и сетевым портом в подчиненного каскадного узла (Slave Cascade) по отношению к главному узлу (с указанным именем главного узла).</p> <p>Пример:</p> <pre>cluster add cascade slave 10.116.102.55 12345 primary 'node_master'</pre>
cluster add referee [ip] [port] as ['node_name'] (см. п. 7.19.1)	cluster add referee [ip] [port] as ['node_name']	<p>Добавление узла с присвоением имени и с IP-адресом и сетевым портом к кластеру в роли рефери (referee).</p> <p>Пример:</p>

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		<pre>cluster add referee 10.116.102.55 12345 as 'node2'</pre>
cluster add referee [ip] [port] (см. п. 7.19.1)	<pre>cluster add referee [ip] [port]</pre>	<p>Добавление узла с IP-адресом и сетевым портом к кластеру в роли рефери (referee).</p> <p>Пример:</p> <pre>cluster add referee 10.116.102.55 12345</pre>
cluster add slave 'ip' 'port' (п. 6.14)	<pre>cluster add slave [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT number (port)]</pre>	<p>Добавление узла с IP-адресом и сетевым портом к кластеру в роли резервного (slave). Выполняется в асинхронном режиме.</p> <p>Пример:</p> <pre>cluster add slave 10.116.102.55 12345</pre>
cluster add slave [ip] [port] as ['node_name'] (п. 6.14)	<pre>cluster add slave [ip] [port] as ['node_name']</pre>	<p>Добавление узла с IP-адресом и сетевым портом к кластеру в роли резервного (slave) с присвоением имени узла. Выполняется в асинхронном режиме.</p> <p>Пример:</p> <pre>cluster add slave 10.116.102.55 12345 as 'node2'</pre>

Наименование	Синтаксис команды	Описание
cluster delete node 'ip' (п. 7.3)	cluster delete node [ip] [port]	Удаление узла из кластера с заданным IP-адресом. Выполняется в асинхронном режиме. Пример: <pre>cluster delete node 10.116.102.55 12345</pre>
cluster delete node [node_name] (п. 7.3)	cluster delete node [node_name]	Удаление узла из кластера с заданным именем. Выполняется в асинхронном режиме. Пример: <pre>cluster delete node 'node2'</pre>
cluster activate (п. 0)	cluster activate	Присвоение публичного IP-адреса главному узлу кластера. Пример: <pre>cluster activate</pre>
cluster deactivate (п. 7.2)	cluster deactivate	Деактивация публичного IP-адреса главного узла кластера. Пример: <pre>cluster deactivate</pre>
cluster reinit node [node_name] (п. 6.19.2)	cluster reinit node ['node_name']	Повторная инициализация резервного узла. Пример: <pre>cluster reinit node 'node1'</pre>

Наименование	Синтаксис команды	Описание
cluster reinit node nodata ['node_name'] (п. 6.19.3)	cluster reinit node nodata ['node_name']	Повторная инициализация резервного узла в режиме nodata. Пример: <pre>cluster reinit node nodata 'node1'</pre>
cluster reinit node [ip] [port] (п. 6.19.2)	cluster reinit node [ip] [port]	Повторная инициализация резервного узла по его IP-адресу и номеру сетевого порта: Пример: <pre>cluster reinit node 10.116.102.55</pre>
cluster reinit node nodata [ip] [port]	cluster reinit node nodata [ip] [port]	Повторная инициализация резервного узла по его IP-адресу и номеру сетевого порта в режиме nodata: Пример: <pre>cluster reinit node nodata 10.116.102.55</pre>
cluster status (п. 6.12)	cluster status	Просмотр списка всех узлов в кластере и их текущего состояния. Пример: <pre>cluster status</pre>
clusters list (п. 7.1)	clusters list	Просмотр список имен кластеров. Пример:

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		<code>clusters list</code>
reset maintenance (п. 7.16.3)	<code>reset maintenance</code>	Деактивация для кластера режима технического обслуживания. Узлы кластера перейдут в режим восстановления.
reset maintenance on node ['node_name'] (п. 7.16.4)	<code>reset maintenance on node ['node_name']</code>	Деактивация для узла кластера режима технического обслуживания с использованием имени узла. Узел кластера перейдет в режим восстановления. Запускается на главном узле. Пример: <code>reset maintenance on node 'node1'</code>
reset maintenance on node [ip] [port] (п. 7.16.4)	<code>reset maintenance on node [ip] [port]</code>	Деактивация для узла кластера режима технического обслуживания с использованием IP-адреса и номера порта узла. Узел кластера перейдет в режим восстановления. Запускается на главном узле. Пример: <code>reset maintenance on node 10.116.102.55 12345</code>
set maintenance (п. 7.16.2)	<code>set maintenance</code>	Активация для кластера режима технического обслуживания.
set maintenance on node ['node_name'] (п. 7.16.1)	<code>set maintenance on node ['node_name']</code>	Активация для узла кластера режима технического обслуживания с использованием имени узла. Запускается на главном узле. Пример:

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		set maintenance on node 'node1'
set maintenance on node [ip] [port] (п. 7.16.1)	set maintenance on node [ip] [port]	Активация для узла кластера режима технического обслуживания с использованием IP-адреса и номера порта узла. Запускается на главном узле. Пример: set maintenance on node 10.116.102.55 12345
Команды управления узлами кластера		
alter node ['old_node_name'] rename to ['new_node_name']	alter node ['old_node_name'] rename to ['new_node_name']	Изменение имени узла. Пример: alter node 'node2' rename to 'node_slave2'
alter node [ip] [port] rename to ['new_node_name']	alter node [ip] [port] rename to ['new_node_name']	Изменение имени узла по указанным IP-адресу и номеру сетевого порта. Пример: alter node 10.116.102.55 12345 rename to 'node_slave2'
Команды управления пользователями		
alter user ['user_name'] with password ['password'] (п.7.13)	alter user ['user_name'] with password ['password']	Изменение пароля для указанного пользователя. Пример:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		<pre>alter user 'user_cluster' with password 'PassWord'</pre>
alter user ['user_name'] rename to ['new name'] (п.7.13)	<pre>alter user ['user_name'] rename to ['new name']</pre>	<p>Изменение имени указанного пользователя. Пример:</p> <pre>alter user 'user_name' rename to 'user_cluster'</pre>
alter user ['user_name'] account lock (п.7.13)	<pre>alter user ['user_name'] account lock</pre>	<p>Блокировка указанного пользователя. Пример:</p> <pre>alter user 'user_cluster' account lock</pre>
alter user ['user_name'] account unlock (п.7.13)	<pre>alter user ['user_name'] account unlock</pre>	<p>Снятие блокировки с указанного пользователя. Пример:</p> <pre>alter user 'user_cluster' account unlock</pre>
create user ['user_name'] (п.7.13)	<pre>create user ['user_name']</pre>	<p>Создание пользователя с указанным именем. Ввод пароля пользователя вводится непосредственно в консоли. Пример:</p>

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		create user 'user_cluster'
create user ['user_name'] with password ['password'] (п.7.13)	create user ['user_name'] with password ['password']	Создание пользователя с указанным именем и паролем. Пример: create user 'user_cluster' with password 'paSSworD'
drop user ['user_name'] (п.7.13)	drop user ['user_name']	Удаление пользователя с указанным именем. Пример: drop user 'user_cluster'
Команды по управлению общим кластером (bundle)		
bundle create ['bundle_name']	bundle create ['bundle_name']	Создание бандла кластера с допустимым именем. Пример: bundle create 'bundle1'
bundle delete ['bundle_name']	bundle delete ['bundle_name']	Удаление ранее созданного бандла кластера. Пример: bundle delete 'bundle1'
bundle attach cluster [ip] [port]	bundle attach cluster [ip] [port]	Добавление кластера в бандл по его IP-адресу и сетевому порту. Пример: bundle attach cluster 10.116.102.55 12345

Наименование	Синтаксис команды	Описание
bundle attach cluster [ip] [port] ['interconnect_user']	bundle attach cluster [ip] [port] ['interconnect_user']	Добавление кластера в бандл по его IP-адресу, сетевому порту и имени технологического пользователя. Пример: <pre>bundle attach cluster 10.116.102.55 12345 'admin'</pre>
bundle detach cluster [ip] [port]	bundle detach cluster [ip] [port]	Удаление кластера из бандла с указанным IP-адресом и сетевым портом кластера. Пример: <pre>bundle detach cluster 10.116.102.55 12345</pre>
bundle detach cluster [cluster_name]	bundle detach cluster [cluster_name]	Удаление кластера из бандла с указанным именем кластера. Пример: <pre>bundle detach cluster clstr1</pre>
bundle status	bundle status	Вывод списка кластеров, входящих в бандл.
Команды управления дата-центрами кластера		
datacenter create ['name'] (п. 7.7)	datacenter create 'name'	Создание дата-центра <pre>datacenter create 'dc1'</pre>
datacenter delete ['name'] (п. 7.8)	datacenter delete 'name'	Удаление дата-центра

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		datacenter delete 'dc1'
datacenter ['name'] attach node [ip] [port] (п. 7.9)	datacenter 'name' attach node [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT number (port)]	Включение узла кластера в дата-центр datacenter 'dc1' attach node 10.116.102.54 12345
datacenter ['name'] detach node [ip] [port] (п. 7.10)	datacenter 'name' detach node [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT number (port)]	Выключение узла кластера из дата-центра datacenter 'dc1' detach node 10.116.102.54 12345
datacenter promote (п. 7.11)	datacenter promote	Принудительное переключение на текущий центр обработки данных. Выполняется в асинхронном режиме. datacenter promote
node show name	node show name	Отображение имени узла кластера с текущим IP-адресом. Запускается на главном узле, на резервных узлах.
node [ip] [port]	node [ip] [port]	Отображение имени узла кластера с указанным IP-адресом и номером порта. Пример: node 10.116.102.55 12345
node ['cluster_name'] [ip] [port]	node ['cluster_name'] [ip] [port]	Отображение имени узла указанного кластера с указанным IP-адресом и номером порта. Пример:

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		node 'cluster1' 10.116.102.55 12345
node ls	node ls	Отображение списка имен узлов кластера. Запускается на главном узле, резервных узлах.
node ['cluster_name'] ls	node ['cluster_name'] ls	Отображение списка имен узлов указанного кластера. Запускается на главном узле, резервных узлах. Пример: node 'cluster1' ls
node reinit (п. 6.19.2)	node reinit	Повторная инициализация узла в кластере.
node reinit nodata (п. 6.19.3)	node reinit nodata	Повторная инициализация узла в кластере в режиме nodata
node set node_name = ['node_name']	node set node_name = ['node_name']	Переименование имени главного узла кластера. Запускается на главном узле. Пример: node set node_name = 'node_master'
node set node_name ['cluster_name'] [ip] [port] = ['node_name']	node set node_name ['cluster_name'] [ip] [port] = ['node_name']	Переименование имени главного узла указанного кластера. Запускается на главном узле. Пример: node set node_name 'cluster1' 10.116.102.54 12345 = 'node_master'

Наименование	Синтаксис команды	Описание
reload jadog on cluster (п. 4.3)	reload jadog on cluster	Перезагрузка компонентов «jaDog» на всех узлах кластера. Запускается на главном узле.
reload jadog ['node_name'] (п. 4.3.1)	reload jadog 'node_name'	Перезагрузка узла кластера «jaDog». Запускается на главном узле, резервных узлах. Пример: reload jadog 'node1'
restart dbs (п. 4.3.2)	restart dbs	Перезагрузка СУБД на главном узле. Запускается на главном узле.
restart dbs on cluster (п. 4.3.2)	restart dbs on cluster	Перезагрузка сервиса СУБД на всех узлах кластера. Запускается на главном узле.
restart dbs on node (п. 4.3.2)	restart dbs on node	Перезагрузка сервиса СУБД на узле. Запускается на главном узле, на резервных узлах.
restart dbs on node [ip] [port] (п. 4.3.2)	restart dbs on node [ip] [port]	Перезагрузка сервиса СУБД на узле с указанием IP-адреса и номера порта. Запускается на главном узле. Пример: restart dbs on node 10.116.102.55 12345
restart dbs on node ['node_name'] (п. 4.3.2)	restart dbs on node 'node_name'	Перезагрузка сервиса СУБД на узле с указанием имени узла в кластере. Запускается на главном узле. Пример: restart dbs on node 'node1'
reload jadog (п. 4.3)	reload jadog	Перезагрузка конфигурации кластера на главном узле если он не входит в кластер.

Наименование	Синтаксис команды	Описание
set parameter [param_name] = 'param_value'	<pre>set parameter [param_name] = 'param_value'</pre>	<p>Установка параметра конфигурации узла кластера. В случае если изменение параметра требует перезагрузки узла или всего кластера выводится соответствующее уведомление.</p> <p>Пример:</p> <pre>set parameter main:trusted_address = '10.116.102.56'</pre>
set parameters	<pre>set parameters</pre>	Вход в режим транзакционного редактирования параметров конфигурации узла кластера.
set async mode	<pre>set async mode</pre>	Включение асинхронного режима обработки команд транзакционного редактирования конфигурации узла кластера.
set sync mode	<pre>set sync mode</pre>	Включение синхронного режима обработки команд транзакционного редактирования конфигурации узла кластера.
show users	<pre>show users</pre>	Вывод списка пользователей кластера.
start dbs on cluster (п.п. 4.4)	<pre>start dbs on cluster</pre>	Запуск БД на всех узлах кластера. Выполняется на главном узле кластера.
start dbs on node (п.п. 4.4)	<pre>start dbs on node</pre>	Запуск БД на главном узле кластера. Выполняется на главном узле кластера.
start dbs on node [ip] [port] (п.п. 4.4)	<pre>start dbs on node [ip] [port]</pre>	<p>Запуск БД на узле кластера по его IP-адресу и сетевому порту. Выполняется на главном узле кластера.</p> <p>Пример:</p>

Наименование	Синтаксис команды	Описание
		<pre>start dbs on node 10.116.102.55 12345</pre>
start dbs on node ['node_name'] (п.п. 4.4)	<pre>start dbs on node ['node_name']</pre>	<p>Запуск БД на узле кластера по его названию. Выполняется на главном узле кластера.</p> <p>Пример:</p> <pre>start dbs on node node12</pre>
stop dbs on cluster (п.п. 4.4)	<pre>stop dbs on cluster</pre>	Остановка БД на всех узлах кластера. Выполняется на главном узле кластера.
stop dbs on node (п.п. 4.4)	<pre>stop dbs on node</pre>	Остановка БД на главном узле кластера. Выполняется на главном узле кластера.
stop dbs on node [ip] [port] (п.п. 4.4)	<pre>stop dbs on node [ip] [port]</pre>	<p>Остановка БД на узле кластера по его IP-адресу и сетевому порту. Выполняется на главном узле кластера.</p> <p>Пример:</p> <pre>stop dbs on node 10.116.102.55 12345</pre>
stop dbs on node ['node_name'] (п.п. 4.4)	<pre>stop dbs on node ['node_name']</pre>	<p>Остановка БД на узле кластера по его названию. Выполняется на главном узле кластера.</p> <p>Пример:</p> <pre>stop dbs on node node12</pre>

Наименование	Синтаксис команды	Описание
switchover [ip] [port] (п. 7.14.4)	switchover [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT number (port)]	Переключение роли главного узла на узел с указанным IP-адресом. Выполняется в асинхронном режиме. Пример: <pre>switchover 10.116.102.55 12345</pre>
switchover ['node_name']	switchover ['node_name']	Переключение роли главного узла на узел с указанным именем. Выполняется в асинхронном режиме. Пример: <pre>switchover 'node2'</pre>
reload jadog on cluster (п.п. 4.3)	reload jadog on cluster	Перезагрузка компонентов «jaDog» на всех узлах кластера. Выполняется на главном узле.
reload jadog 'node_name' (п.п. 4.3.1)	reload jadog 'node_name'	Перезагрузка узла кластера «jaDog». Выполняется на главном узле, резервных узлах.

6. ОС GNU/LINUX. НАСТРОЙКА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО КЛАСТЕРА СУБД «JAТОВА» В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

В рассматриваемом примере установки и конфигурировании отказоустойчивого кластера «jaDog» на ОС Ubuntu 22.04 в ручном режиме с помощью утилиты «jadowctl» используются параметры сети кластера, приведенные в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Конфигурация сети кластера

№	Имя сервера	Подсеть кластера	Маска подсети	Public IP	Роль	Имя кластера
		10.116.102.0/24				
		IP-адрес				
1	Node1	10.116.102.54/24	255.255.255.0	10.116.102.81/24	Master	TEST
2	Node2	10.116.102.55/24	255.255.255.0	10.116.102.81/24	Slave	
3	Shared-node	10.116.103.56/24	255.255.255.0		File-server	

Установка компонента на главном и резервном узле отличаются по количеству выполняемых действий.

6.1. Установка пакетов СУБД на главном узле (Master)

Установка резервного узла из локального репозитория для Ubuntu описана в п.п. 6.5.2.

Установка компонента проводится одним из доступных способов:

— вручную из локального репозитория, как описано в Приложении 2, настоящего документа;

— инсталлятором СУБД, как описано в пункте «Инсталлятор СУБД «Jatoba» для ОС семейства GNU/Linux» в документе «Руководство администратора» 643.72410666.00067-07 97 01.

После установки СУБД инсталлятором требуется установить пакет компонента командой:

```
# apt-get install jatoba<ver>-jadow
```

Дальнейших проверочных действий не требуется.

После ручной установки из локального репозитория на главном узле, необходимо проверить, что в ходе установки СУБД «Jatoba» создана директория с данными «data».

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

6.2. Настройки аутентификации на главном узле

На узле с ролью Master установить требуемый метод аутентификации для пользователя СУБД «jadow_user» от имени и справками которого будет выполняться репликация на узлах кластера.

Поддерживаются следующие методы аутентификации:

- SCRAM-SHA-256;
- SSL;
- LDAP(s);
- RADIUS;
- PAM;
- SSPI;
- GSSAPI.


В качестве примера устанавливается метод аутентификации SCRAM-SHA-256 (password) в конфигурационном файле pg_hba.conf и добавляются строки для подключения пользователя СУБД «jadow_user» (см. рис. 6.1).

```

root@node1: /var/lib/jatoba/18/data
GNU nano 6.2 pg_hba.conf
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
#-----
# jaDog autogenerate parameters
#-----
local all postgres scram-sha-256
local all jadow_user scram-sha-256
host all postgres 10.116.102.0/24 trust
host all postgres 127.0.0.1/32 scram-sha-256
host all jadow_user 127.0.0.1/32 scram-sha-256
host all jadow_user 10.116.102.0/24 scram-sha-256
host replication jadow_user 127.0.0.1/32 scram-sha-256
host replication jadow_user 10.116.102.0/24 scram-sha-256
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line
  
```

Рисунок 6.1 – Первоначальные настройки аутентификации

Остальные параметры аутентификации пользователей СУБД устанавливаются в соответствии с требованиями информационной системы и в данном руководстве не рассматриваются.

-  Дополнительная настройка конфигурационного файла postgresql.conf для настройки архивирования WAL не требуется.


6.3. Установка расширения «jadow» на главном узле

Расширение СУБД «jadow» служит, для:

- проведения репликации между узлами кластера;
- установки дополнительных функций, в том числе функции «add_jadow_user».

Расширение «jaDog» устанавливается при помощи SQL-команды:


```
CREATE EXTENSION jadow;
```



```
root@node1: /home
root@node1:/home# su postgres
postgres@node1:/home$ psql
Password for user postgres:
psql (15.7)
Type "help" for help.

postgres=# CREATE EXTENSION jadow;
CREATE EXTENSION
postgres=#
```

Рисунок 6.2 – Установка расширения

-  **ВАЖНО!** В случае совместной работы компонента «jaDog» с SecurityProfile в одной СУБД, расширение «jadow» должно устанавливаться в ту же БД, в которую установлено расширение «securityprofile».

Справочная информация по настройке SecurityProfile приведена в документе «Руководство администратора СУБД Jatoba» 643.72410666.00067-07 95 01

6.4. Вызов функции «add_jadow_user» для создания пользователя «jadow_user» на главном узле

С целью соблюдения принципа «Назначения минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы» устанавливается специальная функция

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

«add_jadog_user». Данная функция СУБД используется для создания специальной роли «jadog_user» с атрибутами:

- login;
- replication.

Роль создается при помощи SQL-команды:

```
SELECT jadog.add_jadog_user('jadog_user');
```

```
postgres=# SELECT add_jadog_user('jadog_user');
add_jadog_user
-----
0
(1 row)
```

Рисунок 6.3 – Создание пользователя «jadog_user»

Пароль для роли создается при помощи SQL-команды:

```
ALTER ROLE jadog_user with password '[password]';
```

Например

```
ALTER ROLE jadog_user with password 'password';
```

Таким образом создаваемому пользователю автоматически будут назначены атрибуты и привилегии.

Убедиться в успешном создании пользователя можно через SQL-команду просмотра списка пользователей СУБД:

```
\du
```

```
root@node1: /home/admin1
File Edit View Search Terminal Help
postgres=# \du
               List of roles
Role name | Attributes | Member of
-----+-----+-----
jadog_user | Replication | {pg_read_all_stats}
postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}
postgres=#
```

Рисунок 6.4 – Просмотр списка пользователей СУБД

6.5. Установка пакетов СУБД на резервном узле (Slave)

Для резервного узла должен использоваться отдельный сервер с установленной СУБД «Jatoba» с пустым каталогом базы данных.

Установка компонента «jaDog» на резервном узле проводится одним из доступных способов:

— вручную из локального репозитория, как описано в п. 6.5.2, настоящего документа;

— инсталлятором СУБД, как описано в п. «Инсталлятор СУБД «Jatoba» для ОС семейства GNU/Linux» документе «Руководство администратора» 643.72410666.00067-07 97 01.

6.5.1. Установка СУБД на резервном узле инсталлятором

После установки СУБД инсталлятором требуется установить пакет компонента командой:

```
# apt-get install jatoba<ver>-jadowg
```

Остановить СУБД и удалить каталог «data»:

```
# systemctl stop jatoba-<ver>  
# rm -r /var/lib/jatoba/<ver>/data/
```

Дальнейших проверочных действий не требуется и можно переходить к действиям, описанным в п. п. 6.7.1, 6.7.2 данного руководства.

6.5.2. Установка СУБД на резервном узле вручную из локального репозитория

Установка СУБД описаны в документе 643.72410666.00067-07 97 01 «Защищенная система управления базами данных «Jatoba». Руководство по установке» и в Приложении 2 настоящего документа.

По примеру установки из локального репозитория выполните нижеописанные действия:

1) В терминале войти в режим суперпользователя, выполнив команду:

```
sudo su
```

2) Если команды `sudo` не существует – установить:

```
su -l  
# apt-get install sudo -y
```

3) Выполнить обновление системы:

```
# apt update && sudo apt upgrade -y  
# apt -s dist-upgrade  
# apt dist-upgrade
```

4) Создать папку `localrepo` в корневом каталоге:

```
# mkdir /localrepo
```

5) В созданную папку скопировать:

- каталог `<pool>`;
- каталог `<dist>`;
- файл `<DEB-GPG-KEY-Jatoba>`.

6) Установить открытый ключ репозитория:

```
# apt-key add /localrepo/DEB-GPG-KEY-Jatoba
```

7) Добавить описание локального репозитория в систему:

```
# nano /etc/apt/sources.list.d/jatoba-6.list
```

8) Вставить в файл следующее содержимое и сохранить:

```
deb file:///localrepo stable non-free
```

9) Проиндексировать обновленное состояние репозитория:

```
# apt-get update
```

10) Установить СУБД `Jatoba` при помощи команды:

```
# apt-get install jatoba<ver>-client jatoba<ver>-contrib  
jatoba<ver>-libs jatoba<ver>-jadog jatoba<ver>-server
```

6.5.3. Действия не требующие выполнения на резервном узле при установке СУБД из локального репозитория



Не выполняются нижеописанные действия:

- 1) инициализация каталога данных СУБД при помощи команды;

Каталог СУБД должен быть пуст. При синхронизации узлов кластера с главного узла данные будут перенесены.

- 2) проверка лицензионных параметров в конфигурационном файле «postgresql.conf»;

Конфигурационный файл «postgresql.conf» будет скопирован при синхронизации.

- 3) добавление сервиса jatoeba-6 в список автозапуска и проверка статуса сервиса;

Запуск СУБД на резервном узле выполнит компонент «jaDog» и в автоматическом режиме установит службы.

- 4) установка пароля для пользователя СУБД «postgres»;

Установить пароль для пользователя СУБД «postgres» невозможно, т.к. отсутствуют конфигурационные файлы.

6.6. Настройка компонента «jaDog» на главном узле через сервис «jadog»

Для настройки компонента «jaDog» на главном узле кластера необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть терминал ОС Ubuntu.

- 2) Авторизоваться от имени привилегированного пользователя ОС, используя команду:

```
sudo su
```




Рисунок 6.5 – Авторизация от имени привилегированного пользователя ОС

- 3) Перейти в директорию СУБД, используя команду:

```
# cd /usr/jatoba-6/bin
```




Рисунок 6.6 – Команда перехода в директорию

4) Запустить исполняемый файл сервиса «jadog» с параметром «setup» для перехода в режим конфигурирования компонента командой:

```
# ./jadog setup
```




Рисунок 6.7 – Запуск исполняемого файла сервиса «jadog»

После чего откроется главное меню конфигурирования компонента.




Рисунок 6.8 – Главное меню компонента

Главное меню содержит пункты:

– [1\) Database Server and jaDog Directory Settings](#) – для перехода в подменю настройки директорий размещения компонента «jaDog» и СУБД «Jatoba».

– [2\) Inter-jadog communication settings](#) – для перехода в подменю настройки параметров сетевых соединений между службами jaDog на узлах кластера СУБД.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- [3\) User / Admin access network settings](#) – для перехода в подменю настройки сетевой конфигурации доступа пользователей и администраторов к СУБД и «jaDog».
- [4\) Administrator account list](#) – для перехода в подменю настройки административных учетных записей jaDog.
- [5\) Database server system account and connection settings](#) – для перехода в подменю настройки административных учетных записей СУБД.
- [6\) Failover setting](#) – для перехода в меню настройки ручного или автоматического режима отказоустойчивости (Failover).
- [7\) Replication setting](#) – для перехода в меню настройки синхронной и асинхронной репликации.
- [8\) WAL archive and restore settings](#) – для перехода в меню конфигурирование архивирования/восстановления WAL в хранилище/ из хранилища
- [9\) Reporting and logging](#) – для перехода в меню настройки логирования работы кластера.
- [10\) Reset all settings to the default values](#) – для выполнения команды сброса введенных ранее значений параметров на значения по умолчанию.
- [11\) Check and show all settings](#) – для вывода и проверки значений всех параметров.
- [12\) Save settings and setup jadow](#) – для сохранения введенных настроек, инициализации сервисов компонента «jaDog» и завершения работы jadow setup.

Далее необходимо оставить заданные по умолчанию или, последовательно выбирая подпункты меню, задать новые параметры конфигурирования компонента «jaDog» с учетом следующих правил:

- для перехода в подменю (раздел jadow setup нижнего уровня) – ввести номер подменю и нажать ENTER (далее – выбрать пункт меню);
- для ввода нового значения параметра – выбрать подпункт меню текущего раздела jadow setup, ввести новое значение параметра, нажать ENTER;

– для отмены всех введенных в разделе меню новых значений параметров и возврата к значениям по умолчанию – выбрать номер подпункта текущего раздела jadog setup «Reset all settings to the default values» и нажать ENTER;

– для перехода на предыдущий уровень меню – ввести «#» и нажать ENTER;

– для выхода из режима конфигурирования – ввести «exit» и нажать ENTER.

6.6.1. Пункт меню 1 «Database server and jadog directory settings»

Проконтролировать заданные по умолчанию или указать новые значения для всех директорий размещения компонента «jaDog» и СУБД «Jatoba» (рисунок 6.9):

- в главном меню выбрать пункт 1 «Database server and jadog directory settings»;
- указать требуемые директории, если они отличаются от установленных по умолчанию.

```
Database server and jadog directory settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
-----
1) Database server binaries (path:db_bin_path)                [/usr/jatoba-6/bin]
2) Database server data (postgresql:db_data_path)            [/var/lib/jatoba/6/data]
3) Jadog configs (path:config_path)                          [/usr/jatoba-6/etc/jadog]
4) Jadog module files (path:module_path)                    [/usr/jatoba-6/share/jadog/scripts]
5) Jadog state (path:state_path)                            [/usr/jatoba-6/etc/jadog]
-----
6) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.9 – Пункт меню «Database server and jadog directory settings»

6.6.1.1 Подменю 1) Database server binaries (path:db_bin_path)

Database server binaries (path:db_bin_path) – полный путь к системным утилитам СУБД.

По умолчанию установлен параметр:

- в GNU Linux – [/usr/jatoba-6/bin];
- в ОС Window - [C:\Program Files\GIS\Jatoba\6\bin].

6.6.1.2 Подменю 2) Database server data (postgresql:db_data_path)

Database server data (postgresql:db_data_path) – полный путь к директории данных узла кластера.

По умолчанию установлен параметр:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- в GNU Linux – [/var/lib/jatoba/6/data];
- в ОС Window - [C:\Program Files\GIS\Jatoba\6\data].

6.6.1.3 Подменю 3) Jadog configs (path:config_path)

Jadog configs (path:config_path) – полный путь размещения конфигурационного файла.
Имя конфигурационного файла всегда должно быть «jadog.yml».

По умолчанию установлен параметр:

- в GNU Linux – [/usr/jatoba-6/etc/jadog];
- в ОС Window - [C:\Program Files\GIS\Jatoba\6\etc\jadog].

6.6.1.4 Подменю 4) Jadog module files (path:module_path)

Jadog module files (path:module_path) – полный путь к дополнительным скриптам, необходимым для проведения системных действий.

По умолчанию установлен параметр – [/usr/jatoba-6/share/jadog/scripts]

6.6.1.5 Подменю 5) Jadog state (path:state_path)

Jadog state (path:state_path) – полный путь до отдельного файла jadog_state.yml с состоянием и конфигурацией кластера.

По умолчанию установлен параметр:

- в GNU Linux – [/usr/jatoba-6/etc/jadog];
- в ОС Window - [C:\Program Files\GIS\Jatoba\6\etc\jadog].

Структура файла jadog_state.yml приведена в Приложении 1 настоящего документа.

Подменю 6) Reset all settings to the default values

Reset all settings to the default values – перезагрузка всех установленных параметров в данном меню.

6.6.2. Пункт меню 2 «Inter-jadog communication setting»

Проконтролировать заданные по умолчанию и указать новые значения адреса и порта привязки настраиваемого компонента «jaDog» для взаимодействия с процессами компонента «jaDog» другого узла, для чего:

- в главном меню выбрать пункт 2 «Inter-jadog communication setting»;

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- установить требуемые параметры;
- для отмены внесенных изменений и возврата к значениям по умолчанию – выбрать пункт подменю 6 «Reset all settings to the default values»;
- для сохранения изменений – вернуться в главное меню.

```
Inter-jadog communication settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit. IP address should be specified in CIDR notation (example, 192.168.0.1/24).

IP and PORT are appropriate parameters that specify which network will be used to communicate
with another jadog-nodes inside the RDBMS cluster. Both parameters are mandatory.

-----
1) Jadog service name (main:service_name) [jadog]
2) Jadog IP address (main:ip) [ ]
3) Jadog PORT number (main:port) [12345]
4) SSL on (tls:tls) [false]
5) Jadog interconnection user (main:interconnect_user) [admin]
-----
6) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.10 – Подменю «Inter-jadog communication setting»

6.6.2.1 Подменю 1) Jadog service name (main:service_name)

Jadog service name (main:service_name) – имя службы компонента «jaDog».

По умолчанию установлен параметр – [jadog].

6.6.2.2 Подменю 2) Jadog IP address (main:ip)

Jadog IP address (main:ip) – IP-адрес узла кластера. Указывается установленный IP-адрес сетевой карты сервера СУБД.

Значения по умолчанию не имеет.

```
Inter-jadog communication settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit. IP address should be specified in CIDR notation (example, 192.168.0.1/24).

IP and PORT are appropriate parameters that specify which network will be used to communicate
with another jadog-nodes inside the RDBMS cluster. Both parameters are mandatory.

-----
1) Jadog service name (main:service_name) [jadog]
2) Jadog IP address (main:ip) [10.116.102.54/24]
3) Jadog PORT number (main:port) [12345]
4) SSL on (tls:tls) [false]
5) Jadog interconnection user (main:interconnect_user) [admin]
-----
6) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.11 – Подменю «Jadog IP address (main:ip)»

В рассматриваемом примере устанавливается значение – 10.116.102.54/24.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

6.6.2.3 Подменю 3) Jadog PORT number (main:port)

Jadog PORT number (main:port) – порт обмена служебными данными процессов jaDog.

По умолчанию установлен параметр – [12345].

6.6.2.4 Подменю 4) SSL on (tls:tls)

TLS on (tls:tls) – активация/деактивация режима соединения по протоколу SSL между узлами кластера.

По умолчанию установлен параметр – [false], т.е. отключен.

Таблица 6.2 – Режимы соединения по протоколу SSL между узлами кластера

Режим	Значение	Описание
Включено	true	Соединение между узлами обязательно должно использовать TLS-шифрование. Для установки подключения требуется действительный TLS-сертификат. Без него аутентификация и подключение невозможны.
Выключено	false	Режим по умолчанию. Использование TLS не является обязательным. Подключение к серверу может осуществляться как с TLS-сертификатами, так и с использованием других поддерживаемых методов аутентификации.



Переключение режима соединения по протоколу SSL вступает в силу после применения настроек и перезапуска службы компонента jaDog.

6.6.2.5 Подменю 5) Jadog interconnection user (main:interconnect_user)

Jadog interconnection user (main:interconnect_user) – имя технологической учетной записи для взаимодействия с другими jaDog сервисами.

По умолчанию установлен параметр – [admin].

Создание технологической учетной записи приведено в п.п. 7.13.

Подменю 6) Reset all settings to the default values

Reset all settings to the default values – перезагрузка всех установленных параметров в данном меню.

6.6.3. Пункт меню 3 «User / Admin access network setting»

Проконтролировать заданные по умолчанию и указать новые значения настроек сетевой конфигурации доступа пользователей и администраторов к СУБД и «jaDog»:

- в главном меню выбрать пункт 3 «User / Admin access network setting»;

```
User / Admin access network settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit. IP address should be specified in CIDR notation (example, 192.168.0.1/24).

Public Ip address is the address that will be migrated between cluster nodes during failover
for reliable user access. Trusted address is the address to check user network accessibility.
Network interface is the network device name to which public address will be binded.

-----
1) Public address (main:public_address) [ ]
2) Public address control interval (main:public_address_control_interval) [5000]
3) Public address control attempts (main:public_address_control_attempts) [3]
4) DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval) [5000]
5) Trusted IP address (main:trusted_address) [ ]
6) RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip) [ ]
7) RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port) [ ]
8) Network interface name (main:network_interface) [ ]
9) Jadog TCP port (main:user_interface_port) [54321]
-----
10) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.12 – Вид меню «User / Admin access network setting»

- указать новые значения параметров.

6.6.3.1 Подменю 1) Public IP address (main:public_address)

Public IP address (main:public_address) – IP-адрес/маска в CIDR-нотации, через который будет происходить доступ пользователей к СУБД.

```
User / Admin access network settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit. IP address should be specified in CIDR notation (example, 192.168.0.1/24).

Public Ip address is the address that will be migrated between cluster nodes during failover
for reliable user access. Trusted address is the address to check user network accessibility.
Network interface is the network device name to which public address will be binded.

-----
1) Public address (main:public_address) [10.116.102.81/24]
2) Public address control interval (main:public_address_control_interval) [5000]
3) Public address control attempts (main:public_address_control_attempts) [3]
4) DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval) [5000]
5) Trusted IP address (main:trusted_address) [ ]
6) RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip) [ ]
7) RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port) [ ]
8) Network interface name (main:network_interface) [ ]
9) Jadog TCP port (main:user_interface_port) [54321]
-----
10) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.13 – Подменю 1) Public IP address (main:public_address)

Значение по умолчанию не установлено – []

В рассматриваемом примере устанавливается значение – 10.116.102.81/24.

6.6.3.2 Подменю 2) Public address control interval (main:public_address_control_interval)

Public address control interval (main:public_address_control_interval) - контрольный интервал проверки доступности публичного IP-адреса.

Значение по умолчанию - [5000] в «ms».

Функциональная возможность контроля публичного IP-адреса позволяет контролировать:

- дублирование или пропадание «Public IP» на узлах кластера;

При необходимости дубли исключаются, а пропавший «Public IP» переназначается.

- слоты репликации и выводить узел с ролью «Slave» режим «Fencing».

Смена роли узла из «Slave» в роль «Fencing» происходит в случае непредвиденных ошибок репликации в активном режиме или при неактуальности каталога данных в режиме восстановления.

Такое состояние узла кластера требует перезагрузки для нормального восстановления кластера.

6.6.3.3 Подменю 3) Public address control attempts (main:public_address_control_attempts)

Public address control attempts (main:public_address_control_attempts) – количество контрольных вызовов проверок публичного IP-адреса.

Значение по умолчанию - [3].

6.6.3.4 Подменю 4) DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval)

DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval) – период проверки доступности СУБД

Значение по умолчанию - [5000].

6.6.3.5 Подменю 5) Trusted IP address (main:trusted_address)

Trusted IP address (main:trusted_address) – доверенный адрес служит дополнительным индикатором принятия решения при обработке отказа «failover».



Указание параметра trusted address не помогает при сетевом разделении узлов кластера и последующего split brain. Для эффективного решения проблематики

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

сетевого разделение рекомендуется использовать механизм узла-арбитра (см. п. 7.19).

Значение по умолчанию не установлено – [].

Параметр не обязательный.



Применение параметра `main:trusted_address` совместно с использованием в кластере узла-арбитра не рекомендуется. Совместное использование, в некоторых случаях, может привести к сетевому разделению узлов и/или полной остановке кластера.

6.6.3.6 Подменю 6) RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip)

RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip) (relational database management system) – доверенный IP адрес системы управления реляционными базами данных (используется для компонента «ja_Hipe_Cluster»).

Значение по умолчанию не установлено – [].

6.6.3.7 Подменю 7) RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port)

RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port) – доверенный порт системы управления реляционными базами данных (используется для компонента «ja_Hipe_Cluster»).

Значение по умолчанию не установлено – [].

Параметры «RDBMS trusted ip» и «RDBMS trusted port» используются для кластерных инженерных решений с компонентом «ja_Hipe_Cluster» для предотвращения синхронизации метаданных. В параметрах указывается IP-адрес и порт сервера с ролью «Координатор».

Формируется запрос проверки статуса сервера. При остановке/недоступности сервера с ролью «Координатор» блокируются операции повышения роли сервера «Slave» до момента пока координатор не будет стабилизирован.

6.6.3.8 Подменю 8) Network interface name (main:network_interface)

Network interface name (main:network_interface) – имя сетевого интерфейса на данном узле кластера, на который осуществляется привязка общего адреса.


Значение по умолчанию не установлено – [].

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

В рассматриваемом примере устанавливается значение – ens33.

Имя сетевого интерфейса в ОС GNU/Linux возможно узнать в терминале ОС, используя команду:

```
ifconfig
```



```
admin1@node1:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.116.102.54 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.116.102.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe23:c3f0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:23:c3:f0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 168182 bytes 224959865 (224.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 24032 bytes 2998618 (2.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1683 bytes 185911 (185.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1683 bytes 185911 (185.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

admin1@node1:~$
```

Рисунок 6.14 – Выполнение команды «ifconfig»

Если пакет не установлен, то ОС предложит его установить.



Важная информация

В случае необходимости изменения сетевого интерфейса на действующем узле необходимо выполнить повторную настройку компонента «jaDog» из файла конфигурации jadog.yml при помощи команды:

```
jadog setup -C /usr/jatoba-6/etc/jadog
```

Указать актуальное наименование сетевого интерфейса и проверить корректность параметров (см. п. 6.6.13) и завершить настройку компонента (см. п. 6.6.14).



При выполнении изменения сетевого интерфейса на действующем узле стоит обращать внимание на правильность используемых значений параметра. Ошибочные значения могут привести в потере доступа к инфраструктуре кластера.

6.6.3.9 Подменю 9) Jadog TCP port (main:user_interface_port)

Jadog TCP port (main:user_interface_port) – порт доступа административных подключений для управления кластером через утилиту «jadog_ctl».

Значение по умолчанию – [54321].

```
User / Admin access network settings Menu

Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit. IP address should be specified in CIDR notation (example, 192.168.0.1/24).

Public Ip address is the address that will be migrated between cluster nodes during failover
for reliable user access. Trusted address is the address to check user network accessibility.
Network interface is the network device name to which public address will be binded.

1) Public address (main:public_address) [10.116.102.81/24]
2) Public address control interval (main:public_address_control_interval) [5000]
3) Public address control attempts (main:public_address_control_attempts) [3]
4) DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval) [5000]
5) Trusted IP address (main:trusted_address) []
6) RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip) []
7) RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port) []
8) Network interface name (main:network_interface) [ens18]
9) Jadog TCP port (main:user_interface_port) [54321]

10) Reset all settings to the default values

>
```

Рисунок 6.15 – Подменю 4) Jadog TCP port (main:user_interface_port)

6.6.4. Пункт меню 4 «Administrator account list»

В меню 4 «Administrator account list» указываются учетные записи администратора либо администраторов компонента «jaDog». Предусмотренные УЗ в компоненте отсутствуют.

Для создания списка УЗ необходимо:

- в главном меню выбрать пункт 4 «Administrator account list»;
- для создания одной УЗ выбрать пункт 1 «Add new account to the list», указать логин и пароль УЗ, повторить ввод пароля, нажать ENTER;
- повторить действия для создания всех требуемых УЗ;
- Добавление новой УЗ происходит в конец списка. Нумеруются УЗ в порядке их добавления, в этом же порядке записываются в конфигурационный файл.
- для удаления одной УЗ выбрать пункт 2 «Delete account from the list», ввести номер УЗ, нажать ENTER;
- для удаления всех УЗ выбрать пункт 3 «Clear all accounts» подменю;
- для сохранения изменений – вернуться в главное меню.


```
Administrator account list Menu
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Accounts is empty
1) Add new account to the list
2) Delete account from the list
3) Clear all accounts
```

Рисунок 6.16 – Пункт меню 4 «Administrator account list»

Предустановленные учетные записи в компоненте отсутствуют. В данном разделе требуется ввести учетную запись административной учетной записи компонента «jaDog», от имени и с правами которой будет осуществляется подключение к узлам кластера и его администрирование.

```
Administrator account list Menu
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Account #1 [admin/BD831BC3BCB76A812EA8F023C9521E80AA316AC4AA29CDD3636479DABD9B1003]
1) Add new account to the list
2) Delete account from the list
3) Clear all accounts
```

Рисунок 6.17 – Список УЗ кластера

Учетная запись должна быть идентичной на всех узлах кластера.

Созданные пользователи с хешированными паролями в формате sha-256 будут храниться в файле:

```
/usr/jatoba-6/etc/jadog/users.yml
```

```
mc [root@node1]:/usr/jatoba-6/etc/jadog
/usr/jatoba-6/etc/jadog/users.yml
jadog_users:
- name: admin
  password: BD831BC3BCB76A812EA8F023C9521E80AA316AC4AA29CDD3636479DABD9B1003
  blocked: false
```

Рисунок 6.18 – Файл пользователей

Учетные данные используются при настройке доступа к экземплярам компонента «jaDog» через конфигурационный файл /usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog_hba.yml (см. п. 4.2.1), а также при подключении через консольную утилиту jadog_ctl с параметрами по умолчанию (см. п. 4.2.2).

6.6.5. Пункт меню 5 «Database server system account and connection settings»

Проконтролировать заданные по умолчанию или указать новые значения административных учетных записей СУБД «Jatoba»:

- в главном меню выбрать пункт 5 «Database server system account and connection settings»;
- указать новые значения параметров, если они отличаются от установленных по умолчанию, выбирая пункты 1 – 9 подменю (правила ввода новых значений см. выше), либо оставить заданные по умолчанию;
- для отмены внесенных изменений и возврата к значениям по умолчанию – выбрать пункт 12 подменю «Reset all settings to the default values»;
- для сохранения изменений – вернуться в главное меню.

6.6.5.1 Подменю 1) Database host (db_connection_settings:host)

Database host (db_connection_settings:db_host) – адрес подконтрольного СУБД сервера. В текущей версии компонента «jaDog» принято, что подконтрольные процессы СУБД находятся на локальном узле.

```
Database server system account and connection settings Menu
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Database auth method can take the following values: password, ssl

1) Database host (db_connection_settings:host) [127.0.0.1]
2) Database port (db_connection_settings:port) [5432]
3) Database service name (postgresql:db_service_name) [jatoba-6]
4) Database name (db_connection_settings:database) [postgres]
5) Jadog password file (db_connection_settings:passfile) [/usr/jatoba-6/bin/db_passfile]
6) Database auth method (db_connection:auth_method) [password]
7) Jadog to database CA file (db_connection_settings:ssl_ca_file) []
8) Jadog to database CRL file (db_connection_settings:ssl_crl_file) []
9) Jadog to database cert file (db_connection_settings:ssl_cert_file) []
10) Jadog to database key file (db_connection_settings:ssl_key_file) []
11) Jadog to database SSL mode (db_connection_settings:ssl_mode) [verify-full]
12) Jadog database user name (db_connection_settings:user) [jadog_user]
13) Jadog database user password (db_connection_settings:user_pass) [HIDDEN VALUE]
14) Database server OS user (system:system_user) [postgres]
15) Replication node name (replication:replication_slot_name) []
16) Replication Slot TTL (replication:retention_slot_ttl) [300000]
17) Reset all settings to the default values
>
```

Рисунок 6.19 – Подменю 1) Database host (db_connection_settings:db_host)

6.6.5.2 Подменю 2) Database port (db_connection_settings:port)

Database port (db_connection_settings:port) – порт подключения СУБД «Jatoba». По умолчанию используется значение – 5432.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

6.6.5.3 Подменю 3) Database service name (postgresql:db_service_name)

Database service name (postgresql:db_service_name) – имя сервиса (демона) СУБД в ОС.

По умолчанию используется значение jatoba-6.



Важная информация

В случае необходимости изменения названия службы на действующем узле необходимо выполнить повторную настройку компонента «jaDog» из файла конфигурации jadog.yml при помощи команды:

```
jadog setup -C /usr/jatoba-6/etc/jadog
```

Указать актуальное наименование сетевого интерфейса и проверить корректность параметров (см. п. 6.6.13) и завершить настройку компонента (см. п. 6.6.14).



При выполнении изменения названия службы на действующем узле стоит обращать внимание на правильность используемых значений параметра. Ошибочные значения могут привести в потере доступа к инфраструктуре кластера.

6.6.5.4 Подменю 4) Database name (db_connection_settings:database)

Database name (db_connection_settings:database) – имя базы данных.

По умолчанию используется имя БД – [postgres].

6.6.5.5 Подменю 5) Jadog password file (db_connection_settings:passfile)

Jadog password file (db_connection_settings:passfile) – путь к файлу хранения пароля.

В указанной директории по окончании конфигурирования компонента будет создан файл «db_passfile», в котором будет храниться аутентификационная информация служебной УЗ (роли) СУБД «jadog_user».

В дальнейшем от имени и с правами роли «jadog_user» будет проводиться репликация данных между узлами кластера.

Путь к файлу может быть назначен произвольно.



Для хранения файла «db_passfile», рекомендуется использовать защищенную директорию

В приводимом примере устанавливается значение для:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

/usr/jatoba-6/bin/db_passfile

```
Database server system account and connection settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Database auth method can take the following values: password, ssl
-----
1) Database host (db_connection_settings:host) [127.0.0.1]
2) Database port (db_connection_settings:port) [5432]
3) Database service name (postgresql:db_service_name) [jatoba-6]
4) Database name (db_connection_settings:database) [postgres]
5) Jadog password file (db_connection_settings:passfile) [/usr/jatoba-6/bin/db_passfile]
6) Database auth method (db_connection:auth_method) [password]
7) Jadog to database CA file (db_connection_settings:ssl_ca_file) []
8) Jadog to database CRL file (db_connection_settings:ssl_crl_file) []
9) Jadog to database cert file (db_connection_settings:ssl_cert_file) []
10) Jadog to database key file (db_connection_settings:ssl_key_file) []
11) Jadog to database SSL mode (db_connection_settings:ssl_mode) [verify-full]
12) Jadog database user name (db_connection_settings:user) [jadog_user]
13) Jadog database user password (db_connection_settings:user_pass) HIDDEN VALUE
14) Database server OS user (system:system_user) [postgres]
15) Replication node name (replication:replication_slot_name) []
16) Replication Slot TTL (replication:retention_slot_ttl) [300000]
-----
17) Reset all settings to the default values
>
```

Рисунок 6.20 – Подменю 5) Jadog password file (db_passfile)

6.6.5.6 Подменю 6) Database auth method (db_connection:auth_method)

Database auth method (db_connection:auth_method) - тип аутентификации утилиты «jadog_ctl» к СУБД.

Значение по умолчанию – [password]

Возможные значения password и ssl. Может быть установлено только одно значение.

Параметр аутентификации «password» применим, для:

- RADIUS;
- PAM.

Параметр аутентификации «ssl» применим, для:

- SSL;
- LDAP(s);
- SSPI;
- GSSAPI.

6.6.5.7 Подменю 7) Jadog to database CA file (db_connection_settings:ssl_ca_file)

Jadog to database CA file (db_connection_settings:ssl_ca_file) - путь до сертификата центра сертификации, который Jadog использует для подключения к СУБД.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Значение по умолчанию – []

6.6.5.8 Подменю 8) Jadog to database CRL file (db_connection_settings:ssl_crl_file)

Jadog to database CRL file (db_connection_settings:ssl_crl_file) - путь до CRL файла, который Jadog использует для подключения к СУБД.

Значение по умолчанию – []

6.6.5.9 Подменю 9) Jadog to database cert file (db_connection_settings:ssl_cert_file)

Jadog to database cert file (db_connection_settings:ssl_cert_file) - путь до файла сертификата, который Jadog использует для подключения к СУБД.

Значение по умолчанию – []

6.6.5.10 Подменю 10) Jadog to database key file (db_connection_settings:ssl_key_file)

Jadog to database key file (db_connection_settings:ssl_key_file) - путь до файла с ключом, который Jadog использует для подключения к СУБД.

Значение по умолчанию – []

6.6.5.11 Подменю 11) Jadog to database SSL mode (db_connection_settings:ssl_mode)

Jadog to database SSL mode (db_connection_settings:ssl_mode) – параметр уровень защиты SSL-соединения утилиты «jadog_ctl» к СУБД.

Значение по умолчанию - [verify-full]

Возможные значения параметра приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Возможные значения параметра jadog_to_db_ssl_mode

SSL режим	По умолчанию	Защита от прослушивания	MITM защита	Мотивация к использованию
disable	—	—	—	Меня не волнует безопасность, и я не хочу оплачивать накладные расходы, связанные с шифрованием.
allow	—	Возможно	—	Я не забочусь о безопасности, но я оплачу накладные расходы на шифрование, если сервер будет настаивать на этом.
prefer	—	Возможно	—	Меня не волнует шифрование, но я хочу оплатить накладные расходы на

SSL режим	По молчанию	Защита от прослушивания	MITM защита	Мотивация к использованию
				шифрование, если сервер его поддерживает.
require	—	X	—	Я хочу, чтобы мои данные были зашифрованы, и я принимаю накладные расходы. Я верю, что сеть гарантирует, что я всегда подключусь к нужному мне серверу.
verify-ca	—	X	Зависит от СА политики	Я хочу, чтобы мои данные были зашифрованы, и я принимаю накладные расходы. Я хочу быть уверен, что подключаюсь к серверу, которому доверяю.
verify-full	X	X	X	Я хочу, чтобы мои данные были зашифрованы, и я принимаю накладные расходы. Я хочу быть уверен, что подключаюсь к серверу, которому доверяю, и что это тот, который я указываю.

6.6.5.12 Подменю 12) Jadog database user name (db_connection_settings:user)

Jadog database user name (db_connection_settings:user) – имя пользователя СУБД.

Значение по умолчанию – [jadog_user].

В дальнейшем, от имени и с правами роли «jadog_user» будет проводиться репликация данных между узлами кластера.

Роль «jadog_user» создается в СУБД специальной функцией «add_jadog_user» после установки расширения «jadog» (см. п. 6.4).

6.6.5.13 Подменю 13) Jadog database user password (db_connection_settings:user_pass)

Jadog database user password (db_connection_settings:user_pass) – пароль пользователя СУБД.

Значение по умолчанию отсутствует.

Заполненное значение пароля не отображается и скрывается при помощи сообщения «HIDDEN VALUE».

6.6.5.14 Подменю 14) Database server OS user (system:system_user)

Database server OS user (system:system_user) – имя служебного пользователя ОС, от имени и с правами которого будут запускаться служба (демон): jatoba-<ver>.

По умолчанию используется имя – [postgres].



Важная информация

В случае необходимости изменения системного пользователя для СУБД на действующем узле необходимо выполнить повторную настройку компонента «jaDog» из файла конфигурации jadog.yml при помощи команды:

```
jadog setup -C /usr/jatoba-6/etc/jadog
```

Указать актуальное наименование сетевого интерфейса и проверить корректность параметров (см. п. 6.6.13) и завершить настройку компонента (см. п. 6.6.14).



При выполнении изменения системного пользователя на действующем узле стоит обращать внимание на правильность используемых значений параметра. Ошибочные значения могут привести в потере доступа к инфраструктуре кластера.

6.6.5.15 Подменю 15) Replication node name (replication:slot_name)

Replication node name (replication:slot_name) – имя слота репликации. Это произвольное имя, которое должно быть уникально в каждом узле кластере. Имя слота репликации должно содержать буквы, цифры и знак «_».

Параметр обязательный. По умолчанию значение не установлено – [].

В рассматриваемом примере устанавливается значение – [node1].

```
Database server system account and connection settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Database auth method can take the following values: password, ssl
-----
1) Database host (db_connection_settings:host) [127.0.0.1]
2) Database port (db_connection_settings:port) [5432]
3) Database service name (postgresql:db_service_name) [jatoba-6]
4) Database name (db_connection_settings:database) [postgres]
5) Jadog password file (db_connection_settings:passfile) [/usr/jatoba-6/bin/db_passfile]
6) Database auth method (db_connection:auth_method) [password]
7) Jadog to database CA file (db_connection_settings:ssl_ca_file) []
8) Jadog to database CRL file (db_connection_settings:ssl_crl_file) []
9) Jadog to database cert file (db_connection_settings:ssl_cert_file) []
10) Jadog to database key file (db_connection_settings:ssl_key_file) []
11) Jadog to database SSL mode (db_connection_settings:ssl_mode) [verify-full]
12) Jadog database user name (db_connection_settings:user) [jadog_user]
13) Jadog database user password (db_connection_settings:user_pass) HIDDEN VALUE
14) Database server OS user (system:system_user) [postgres]
15) Replication node name (replication:replication_slot_name) [node1]
16) Replication Slot TTL (replication:retention_slot_ttl) [300000]
-----
17) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.21 – Подменю 15) Replication node name (replication:slot_name) с установленным значением node1

Созданный слот репликации может быть удален если он длительное время не использовался (см. п.п. 6.6.5.16). В особых случаях удаление слота репликации может быть выполнено вручную при помощи SQL-запроса:

```
SELECT pg_drop_replication_slot('[slot_name]');
```



В случае, если для параметра replication_slot_name в шаблоне не определено значение, то оно генерируется автоматически по формуле:

```
[rs_]+[hostname]+[_]+[datetime]
```

Где, rs_ - префикс (от сокр. replication slot), hostname – короткое название узла без DNS-записи, datetime – только локальные дата и время в формате ddmmyyhhmmss.

Например:

```
rs_host123_2590925070015
```

Если в имени узла содержатся буквы в верхнем регистре, дефис (-) или точки, то:

- верхний регистр – будет переведен в нижний.
- дефисы и точки – удалены из полученного hostname.

Существующий слот репликации во время работы не переназначается.

6.6.5.16 Подменю 16) Replication Slot TTL (replication:slot_ttl)

Компонент позволяет настраивать значение TTL (Time-To-Live) для автоматического удаления неиспользуемых слотов репликации по истечении заданного времени. Использование параметра `slot_ttl` позволяет ввести задержку для такого удаления.



Если резервный узел не обновляет свой статус, но значение параметра `slot_ttl` не истекло – слот не удаляется. После восстановления связи с резервным узлом используется существующий слот.

Также применение данного параметра предотвращает неконтролируемое увеличение размера журналов WAL – если резервный узел отключается и/или удаляется некорректно, то занимаемый, но неиспользуемый, слот репликации может остаться навсегда, что приводит к росту WAL и риску заполнения дискового пространства сервера.

Значение по умолчанию – [300000]. Значение устанавливается в миллисекундах. Значение по умолчанию соответствует 10 минутам.



При значении параметра `slot_ttl = 0` отключается автоматическое удаление неиспользуемых слотов репликации.

Регистрация события удаления неиспользуемого слота репликации по истечении `slot_ttl` записывается в журнал работы компонента.

Для резервных узлов, которые редко синхронизируются с главным узлом кластера можно увеличить значение параметра `slot_ttl = 86400000` (24 часа).

6.6.6. Пункт меню 6 «Failover setting»

Компонент имеет настройку для ручного или автоматического режима отказоустойчивости (Failover).

Устанавливаются два основных режима отказоустойчивости:

– Auto failover mode (`autofailover_mode`) – для автоматической смены роли «Master» в кластере;

– Auto dc promote mode (`dc_autofailover_mode`) – для автоматической смены дата-центра и назначения роли «Master» серверу в резервном дата-центре.

Администратор кластера может регулировать поведение кластера в режиме Failover (DC_Failover). Режимы взаимосвязаны.

6.6.6.1 Подменю 1) Auto failover mode [true/false] (cluster_behavior:autofailover_mode)

Auto failover mode (cluster_behavior:autofailover_mode) – режим автоматической обработки отказа сервера кластера с ролью «Master». Работа в автоматическом режиме переназначения роли «Master» на резервный узел описана в п. «Выход из строя Master в DC1» во второй части документа «Компонент jaDog. Управление режимом работы узлов кластера» 643.72410666.00067-07 98 02-02.

По умолчанию установлен параметр – [true].

Параметр не обязательный. По умолчанию значение не установлено – [true].



Данный параметр должен быть установлен на всех узлах кластера, и он должен быть одинаков для всех

Отключенный автоматический режим, не производит переназначение роли «Master» на резервный узел.

Администратор получает соответствующее сообщение в журнал событий компонента.

При отключенном автоматическом режиме переназначение роли «Master» на резервный узел, возможно только прямой командой, описанной в подразделе 7.14.4:

```
switchover [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT number (port)]
```

6.6.6.2 Подменю 2) Auto dc promote mode [true/false] (cluster_behavior:dc_autofailover_mode)

Auto dc promote mode (cluster_behavior:dc_autofailover_mode) – режим автоматической смены дата-центра. Работа в режиме «Auto dc promote mode» описана в п «10.2.3. dc_failover. Аварийный режим № 1. Последовательный выход из строя Master-серверов» во второй части документа «Компонент jaDog. Управление режимом работы узлов кластера» 643.72410666.00067-07 98 02-02.

По умолчанию установлен параметр – [false].



Данный параметр должен быть установлен на всех узлах кластера, и он должен быть одинаков для всех. Значение параметра проверяется при попытке включить узел в кластер.

```
Failover settings Menu
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
1) Auto failover mode [true/false] (cluster_behavior:autofailover_mode) [true]
2) Auto dc promote mode [true/false] (cluster_behavior:dc_autofailover_mode) [false]
3) Reset all settings to the default values
>
```

Рисунок 6.22 – Параметр Auto dc promote mode [true/false]
(cluster_behavior:dc_autofailover_mode)

Если установлен параметр «false», т.е. режим отключен, смена дата-центра в кластере возможна только на узле, принадлежащему дата-центру, в который требуется перенести нагрузку, с помощью команды администратора:

```
datacenter promote
```

Команда описана в п. 7.11 настоящего документа.

6.6.7. Пункт меню 7 «Replication setting»

СУБД поддерживает синхронную и асинхронную репликацию.

Синхронная репликация в СУБД – это режим репликации, при котором ведущий и ведомый серверы ждут подтверждения записи с обеих сторон, прежде чем продолжить обработку следующей записи. Этот режим обеспечивает более высокую надежность и согласованность данных, но может снизить производительность системы, так как каждый сервер должен ждать, пока другой сервер подтвердит запись.

Асинхронная репликация в СУБД – это процесс, при котором данные записываются на ведущий сервер, и затем эти изменения реплицируются на один или несколько ведомых серверов в асинхронном режиме. Это означает, что ведомые серверы не ждут, пока ведущий сервер подтвердит запись, прежде чем начать обработку этой записи. Вместо этого, ведомые сервера начинают обработку записи сразу после получения ее от ведущего сервера, и продолжают обработку до тех пор, пока не получают подтверждение записи от ведущего сервера.

В меню «Replication setting» устанавливаются параметры для синхронной репликации кластера.



Для использования асинхронной репликации устанавливать параметры в меню не требуется

6.6.7.1 Подменю 1) Replication node name (replication:slot_name)

Replication node name (replication:slot_name) – имя слота репликации.

Зависимый параметр.

Значение подставляется из установленного параметра, описанного в п. 6.6.5.15 «Подменю 15) Replication node name (replication:slot_name)» и доступно для редактирования.



При выполнении изменения системного пользователя на действующем узле стоит обращать внимание на правильность используемых значений параметра. Ошибочные значения могут привести в потере доступа к инфраструктуре кластера.

6.6.7.2 Подменю 2) Synchronous commit setting (synchronous:synchronous_commit)

Synchronous commit setting (synchronous:synchronous_commit) – настройка типа синхронной репликации.

Параметр «synchronous_commit» определяет, будет ли сервер при фиксации транзакции ждать, пока записи из WAL сохранятся на диске, прежде чем сообщить клиенту об успешном завершении операции.

Значение по умолчанию не установлено – [].

Доступны для установки следующие значения параметра:

- off;
- local;
- remote_write;
- on;
- remote_apply.

После процедуры конфигурирования кластера установленный параметр сохранится в конфигурационном файле «postgresql.conf» в разделе «WRITE-AHEAD LOG».

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------



Рисунок 6.23 – Расположение параметра в конфигурационном файле «postgresql.conf»

В зависимости от установленного параметра достигается уровень гарантий сохранности транзакций, представленный в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Уровни гарантий сохранности транзакций

Значение «synchronous commit»	Гарантированная локальная фиксация	Гарантированная фиксация на ведомом сервере после сбоя СУБД	Гарантированная фиксация на ведомом сервере после сбоя ОС	Согласованность запросов на ведомом сервере
remote_apply	X	X	X	X
on	X	X	X	—
remote_write	X	X	—	—
local	X	—	—	—
off	—	—	—	—

```

Replication settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Synchronous commit can take the following values: on, remote_apply, remote_write, local, off.
  * "on" - commit transaction after apply (wal will reply) on synchronous nodes. Not guarantee of consistency;
  * "remote_apply" - commit transaction after apply (wal will reply) on synchronous nodes. Guarantee of consistency;
  * "remote_write" - commit transaction after write WAL into the filesystem on synchronous nodes;
  * "local" - allow only local synchronous commit;
  * "off" - switch off synchronous commit and synchronous replication.

Synchronous type can take the following values: FIRST, ANY
Wal_level parameter can take the following values: replica, logical
-----
1) Replication node name (replication:replication_slot_name) [node1]
2) Synchronous commit setting (synchronous:synchronous_commit) [remote_apply]
3) Synchronous type (synchronous:synchronous_type) [ANY]
4) The number of synchronous standbys (synchronous:synchronous_commit_max_nodes)[1]
5) The wal_level value (postgresql:wal_level) [replica]
-----
6) Reset all settings to the default values
>

```

Рисунок 6.24 – Установленный параметр «synchronous:synchronous_commit»

6.6.7.3 Подменю 3) Synchronous type (synchronous:synchronous_type)

Synchronous type (synchronous:synchronous_type) – тип синхронной репликации.

Зависимый параметр.

Значение по умолчанию не установлено – [].

Доступны для установки следующие значения параметра:

- ANY;
- FIRST.

Параметры «FIRST» и «ANY» задают тип выбора серверов с ролью «Slave».

Значение «ANY», в сочетании с числом резервных узлов, устанавливаемых в параметре «synchronous_commit_max_nodes» в подменю 4, выбирает синхронную репликацию **на основе кворума**, когда транзакции фиксируются только после того, как их записи в WAL реплицируются на как минимум число резервных перечисленных узлов кластера. Транзакция фиксируется после получения ответа от указанного количества серверов.

Значение «FIRST», в сочетании с числом резервных узлов, устанавливаемых в параметре «synchronous_commit_max_nodes» в подменю 4, выбирает синхронную репликацию **на основе приоритетов**, когда транзакции фиксируются только после того, как

их записи в WAL реплицируются на число резервных узлов и выбираемых **согласно приоритетам**.

6.6.7.4 Подменю 4) The number of synchronous standbys (synchronous:synchronous_commit_max_nodes)

The number of synchronous standbys (synchronous:synchronous_commit_max_nodes) – количество резервных узлов, т.е. серверов с ролью «Slave» требующих подтверждения синхронной репликации.

Значение по умолчанию не установлено – [].

В качестве значения используется целое, положительное число не равное «0».

При указании количества резервных узлов, т.е. серверов с ролью «Slave», следует указывать разумно достаточное количество. Допустимо указать меньшее количество от реального, в этом случае указанное количество будет гарантировано выполнять синхронную репликацию, согласно установленного типа синхронизации в параметре «synchronous type», а дополнительные резервные узлы будут выполнять репликацию с меньшим приоритетом.



В случае если значение параметра «The number of synchronous standbys» не задано (пустое значение), для добавляемых в кластер резервных узлов по умолчанию будет настроен асинхронный тип репликации.

6.6.7.5 Подменю 5) The wal_level value (postgresql:wal_level)

The wal_level value (postgresql:wal_level) определяет, какой объем информации записывается в WAL.

Значение по умолчанию – [replica].

6.6.7.6 Подменю 6) List of ignore replication slots (replication:ignore_replication_slots)

List of ignore replication slots (replication:ignore_replication_slots) содержит список слотов репликации, которые компонент «jaDog» будет игнорировать. Заполнение данного списка может потребоваться в случаях, когда некоторые слоты репликации управляются вне компонента «jaDog».



С целью обеспечения стабильной работы кластера слоты репликации существующего или добавляемого узла, используемые компонентом «jaDog»,

не должны присутствовать в параметре ignore_replication_slots на любых других узлах этого кластера.

Значение по умолчанию – отсутствует.

6.6.8. Пункт меню 8 «WAL archive and restore settings»

Пункт меню 8 «WAL archive and restore settings» – настройки архивирования и восстановления WAL, предназначен для установки параметров и команд резервного копирования. При первоначальной настройке кластера включение механизма резервного копирования WAL необязательно.

Пример настройки монтирования сетевого каталога для настройки архивирования WAL приведен в Приложении 1 документа «Компонент jaDog. Управление режимом работы узлов кластера (версия 3.2, часть 2)» 643.72410666.00067-07 98 02-02.

```
WAL archive and restore settings Menu
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
1) System directory for WAL archive/restore (wal_archive:directory)      []
2) WAL archive copy command (wal_archive:command)                       []
3) WAL archive restore command (wal_restore:command)                     []
4) WAL archive cleanup process on (wal_archive:cleanup_needed)           [false]
5) WAL archive cleanup command (wal_archive:cleanup_command)             []
6) WAL archive cleanup timeout (wal_archive:cleanup_timeout)              [30000]
7) Reset all settings to the default values
>
```

Рисунок 6.25 – Меню 6 «WAL archive and restore settings»

6.6.8.1 Подменю 1) System directory for WAL archive/restore (wal_archive:directory)

System directory for WAL archive/restore (wal_archive:directory) – системный каталог для архивирования/восстановления WAL.

Значение по умолчанию не установлено – [].

Допустимо указывать как прямой, так и относительный путь к каталогу.

В рассматриваемом примере примонтирован сетевой каталог:

```
/nfs/arhive_wal
```

```

WAL archive and restore settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
-----
1) System directory for WAL archive/restore (wal_archive:directory)      []
2) WAL archive copy command (wal_archive:command)                      []
3) WAL archive restore command (restore:wal_restore_command)           []
4) WAL archive cleanup process on (wal_archive:cleanup_needed)          [false]
5) WAL archive cleanup command (wal_archive:cleanup_command)           []
6) WAL archive cleanup timeout (wal_archive:cleanup_timeout)            [30000]
-----
7) Reset all settings to the default values
-----
> 1
Enter new parameter value
> /nfs/arhive_wal

```

Рисунок 6.26 – Установки параметра «System directory for WAL archive/restore»



После установки параметра «System directory for WAL archive/restore» остальные параметры установятся автоматически.

```

WAL archive and restore settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
-----
1) System directory for WAL archive/restore (wal_archive:directory)      [/nfs/arhive_wal]
2) WAL archive copy command (wal_archive:command)                      [cp %p /nfs/arhive_wal/%f]
3) WAL archive restore command (restore:wal_restore_command)           [cp /nfs/arhive_wal/%f %p]
4) WAL archive cleanup process on (wal_archive:cleanup_needed)          [false]
5) WAL archive cleanup command (wal_archive:cleanup_command)           [/usr/jatoba-6/bin/pg_archivecleanup /nf
s/arhive_wal %s]
6) WAL archive cleanup timeout (wal_archive:cleanup_timeout)            [30000]
-----
7) Reset all settings to the default values
-----
>

```

Рисунок 6.27 – Автоматическая установка параметров

6.6.8.2 Подменю 2) WAL archive copy command (wal_archive:command)

WAL archive copy command (wal_archive:command) – команда копирования архива WAL.

Значение по умолчанию не установлено – [].

6.6.8.3 Подменю 3) WAL archive restore command (wal_restore:command)

WAL archive restore command (wal_restore:command) – команда восстановления архива WAL.

Значение по умолчанию не установлено – [].

6.6.8.4 Подменю 4) WAL archive cleanup process on (wal_archive:cleanup_needed)

WAL archive cleanup process on (wal_archive:cleanup_needed) – признак необходимости запуска процесса очистки архива WAL.

По умолчанию установлено значение – [false].

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

6.6.8.5 Подменю 5) WAL archive cleanup command (wal_archive:cleanup_command)

WAL archive cleanup command (wal_archive:cleanup_command) – команда очистки архива WAL.

Значение по умолчанию не установлено – [].

6.6.8.6 Подменю 6) WAL archive cleanup timeout (wal_archive:cleanup_timeout)

WAL archive cleanup timeout (wal_archive:cleanup_timeout) – тайм-аут очистки архива WAL.

Значение по умолчанию – [30000].

6.6.9. Пункт меню 9 «Reporting and logging»

Пункт меню 9 «Reporting and logging» – отчетность и ведение журнала, служит для настройки журнала событий кластера и событий безопасности кластера.

Установка параметра Log format (log:type) в значение «csv» позволит компоненту централизованного сбора записей событий СУБД «ja_Log» собирать и сохранять события в служебную БД.

```
Reporting and logging Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Log format can take the following comma-separated values: txt, csv, json
And special security values: security.txt, security.csv, security.json
Max log file usage duration can take the following units: s, min, h, d
Max log file size can take the following units: B, kB, MB, GB, TB
Log verbosity can take the following values: fatal, error, warning, info, debug1, debug2, debug3
-----
1) Log directory (log:path) [ /usr/jatoba-6/var/log/jadog ]
2) Log filename (log:file_name) [ jadog-%a ]
3) Log file mode (log:mode) [ 0600 ]
4) Log format (log:type) [ csv ]
5) Max log file usage duration (log:rotation_age) [ 1d ]
6) Max log file size (log:rotation_size) [ 10MB ]
7) Truncate, not append, logs (log:truncate_on_rotation) [ false ]
8) Log verbosity (log:level) [ info ]
9) Security log directory (security_log:path) [ /usr/jatoba-6/var/log/jadog ]
10) Security log filename (security_log:file_name) [ jadog-%a ]
11) Security log file mode (security_log:file_mode) [ 0600 ]
12) Allow to write into file (log:file) [ true ]
13) Allow to write into stdout (log:screen) [ false ]
-----
14) Reset all settings to the default values
>
```

Рисунок 6.28 – Пункт меню 9 «Reporting and logging»

6.6.9.1 Подменю 1) Log directory (log:path)

Log directory (log:path) – директория хранения журнала событий кластера.

Значение по умолчанию: /usr/jatoba-6/var/log/jadog

Путь к директории указывается как абсолютный.

6.6.9.2 Подменю 2) Log filename (log:file_name)

Log filename (log:filename) – имя файла журнала событий кластера.

Значение по умолчанию – [jadog-%a].

Допускается синтаксис шаблонов имен файлов для журналов событий.

Например

```
file_name = 'jadog-%Y-%m-%d_%H%M%S'
```

6.6.9.3 Подменю 3) Log file mode (log:mode)

Log file mode (log:mode) – режим доступа к файлам журнала событий кластера.

Значение по умолчанию – [0600].

В GNU Linux устанавливаются права доступа на файлы журналов кластера и используется значение по умолчанию 0600, т. е. только владелец сервера может читать и писать в файлы журналов.

Может использоваться значение 0640, разрешающее чтение файлов членам группы.

6.6.9.4 Подменю 4) Log format (log:type)

Log format (log:type) – формат файла журнала событий кластера

Значение по умолчанию – [csv].

Поддерживаются форматы файла журнала:

- log;
- csv;
- json.

Допустима установка нескольких значений формата файла журнала. Кроме того, поддерживаются специальные форматы журнала событий ИБ:

- security.json;
- security.csv;
- security.log.

Например

```
type = 'csv,json'
```

Для интеграции с компонентом «ja_Log» рекомендуется установить формат файла CSV.

6.6.9.5 Подменю 5) Max log file usage duration (log:rotation_age)

Max log file usage duration – параметр определяет максимальное количество времени для использования отдельного файла журнала, по истечении которого будет создан новый файл журнала, т.е. время ротации.

Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается за минуты. Значение по умолчанию равно 24 часам.

Установите значение ноль, чтобы отключить создание новых файлов журнала на основе времени.

Значение по умолчанию – [1d].

Поддерживаются следующие единицы измерения:

- s (секунды);
- min (минуты);
- h (часы);
- d (дни).

В качестве значения используется целое, положительное число.

6.6.9.6 Подменю 6) Max log file size (log:rotation_size)

Max log file size – параметр определяет максимальный размер отдельного файла журнала. После того, как этот объем данных будет передан в файл журнала, будет создан новый файл журнала. Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается в килобайтах. Значение по умолчанию равно 10 мегабайтам.

Установите значение ноль, чтобы отключить создание новых файлов журнала на основе размера.

Значение по умолчанию – [100MB].

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Поддерживаются следующие единицы измерения:

- В (байт);
- kВ (килобайт);
- МВ (мегабайт);
- GB (гигабайт);
- ТВ (терабайт).

В качестве значения используется целое, положительное число не равное «0».

6.6.9.7 Подменю 7) Truncate, not append, logs (log:truncate_on_rotation)

Truncate, not append, logs – установка параметра приведет к тому, что компонент «jaDog» перезапишет файл журнала (признак перезаписи), а не добавит к любому существующему с таким же именем.

Удаление данных файла журнала событий будет происходить только при открытии нового файла из-за ротации по времени, а не во время запуска сервера или ротации по размеру. Если выключено, во всех случаях будут добавлены ранее существовавшие файлы.

Значение по умолчанию – [false].



Значение «true» не должно использоваться при контроле событий ИБ

Например

Использование этого параметра в сочетании с file_name, таким как jalog-%H.csv приведет к созданию двадцатичетырехчасовых файлов журнала, а затем к их циклической перезаписи.

Пример 1

Для хранения журналов за 7 дней необходимо использовать один файл журнала в день с именем jalog_Mon.csv, jalog_Thu.csv и т.д., и автоматически перезаписывать журнал прошлой недели журналом этой недели, установить для file_name значение jalog_%a.csv, для truncate_on_rotation значение on, а для rotation_age значение 1440.

Пример 2

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Для ведения журналов в течение 24 часов по одному файлу журнала в час, но также выполнять ротацию раньше, если размер файла журнала превышает 1 ГБ, необходимо установить для file_name значение jadog_log.%H%M, для truncate_on_rotation значение on, для rotation_age значение 60, а для rotation_size значение 1000000. Включение %M в file_name позволяет выполнять любые зависящие от размера ротации, которые могут произойти, чтобы выбрать имя файла, отличное от исходного имени файла часа.

6.6.9.8 Подменю 8) Log verbosity (log:level)

Log verbosity (log:level) – уровень детализации журнала сообщений. Доступно установить значения FATAL, ERROR, WARNING, INFO, DEBUG1, DEBUG2, DEBUG3.

Значение по умолчанию – [info].

6.6.9.9 Подменю 9) Security log directory (security_log:path)

Security log directory (security_log:path) – директория хранения журнала событий безопасности кластера.

Значение по умолчанию: /usr/jatoba-6/var/log/jadog

Путь к директории указывается как абсолютный.

В данном подменю реализована функциональная возможность компонента хранить события безопасности отдельно от журнала событий кластера.

По умолчанию установлен путь /usr/jatoba-6/var/log/jadog, как в «Подменю 1) Log directory (log:path)» (6.6.9.1). В этом случае события безопасности будут записываться в журнал событий кластера.

Для отдельного хранения событий безопасности путь по умолчанию необходимо изменить.

В соответствии с «ГОСТ Р 59548-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Регистрация событий безопасности. Требования к регистрируемой информации» будут храниться события безопасности, связанные с:

- идентификацией и аутентификацией субъекта доступа;
- управлением учетными записями пользователей;
- изменением настроек общего программного обеспечения;

- управлением запуском/остановкой компонентов программного обеспечения;
- выполнением резервного копирования;
- управлением резервным копированием;
- выполнением восстановления информации;
- управлением журналами (записями) регистрации событий безопасности.

6.6.9.10 Подменю 10) Security log filename (security_log:file_name)

Log filename (security_log:file_name) – имя файла журнала событий безопасности кластера.

Значение по умолчанию – [jadog-%a].

Допускается синтаксис шаблонов имен файлов для журналов событий, как описано в «Подменю 2) Log filename (log:file_name)».

6.6.9.11 Подменю 11) Security log file mode (security_log:file_mode)

Security log file mode (security_log:file_mode) – режим доступа к файлам журнала событий безопасности кластера.

Значение по умолчанию – [0600]. Параметр аналогичен описанному в «Подменю 3) Log file mode (log:mode)».

6.6.9.12 Подменю 12) Allow to write into file (log:file)

Allow to write into file (log:file) – разрешить запись в файл.

Значение по умолчанию – [true].

6.6.9.13 Подменю 13) Allow to write into stdout (log:screen)

Allow to write into stdout (log:screen) – разрешить запись в стандартный вывод (консоль).

Значение по умолчанию – [false].

Сброс установленных параметров.

6.6.10. Пункт меню 10 «REST API Settings»

Пункт меню 10 «REST API Settings» – настройки управления REST API.

```
REST API settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
-----
1) REST API use (rest_api:use) [false]
2) REST API listen address (rest_api:listen_address) [0.0.0.0]
3) REST API listen port (rest_api:listen_port) [54443]
4) REST API TLS server certificate (rest_api:cert_file) []
5) REST API TLS server private key (rest_api:key_file) []
6) REST API TLS CA bundle (rest_api:ca_file) []
7) REST API TLS server revocation list (rest_api:crl_file) []
-----
8) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.29 – Пункт меню 10 «REST API Settings»

6.6.10.1 Пункт 1) REST API use (rest_api:api_use)

Включение доступа к REST API.

Значение по умолчанию – [false].

6.6.10.2 Пункт 2) REST API listen address (rest_api:listen_address)

IP-адрес, по которому доступен REST API.

Значение по умолчанию – [0.0.0.0].

6.6.10.3 Пункт 3) REST API listen port (rest_api:listen_port)

Сетевой порт, по которому доступен REST API.

Значение по умолчанию – [54443].

6.6.10.4 Пункт 4) REST API TLS server certificate (rest_api:cert_file)

REST API TLS server certificate (rest_api:cert_file) – директория хранения файла сертификата, который используется для подключения к REST API.

Значение по умолчанию – [].

6.6.10.5 Пункт 5) REST API TLS server private key (rest_api:key_file)

REST API TLS server private key (rest_api:key_file) – директория хранения файла с ключом, который используется для подключения к REST API.

Значение по умолчанию – [].

6.6.10.6 Пункт 6) REST API TLS CA certificate (rest_api:ca_file)

REST API TLS CA certificate (rest_api:ca_file) – директория хранения до сертификата центра сертификации, который используется для подключения к REST API.

Значение по умолчанию – [].

6.6.10.7 Пункт 7) REST API TLS server revocation list (rest_api:crl_file)

REST API TLS server revocation list (rest_api:crl_file) – список аннулированных сертификатов, которые использовались для подключения к REST API.

Значение по умолчанию – [].

6.6.11. Пункт меню 11 «Recovery settings»

Пункт меню 11 «Recovery settings» – настройки восстановления, предназначен для установки параметров и команд восстановления состояния кластера после устранения сбоев.

```
Recovery settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
-----
1) Allow backup if dir exist (after_rewind_fail_backup:backup_allow)          [true]
2) Time delay (ms) of the cluster response (recovery:cluster_timeout)       [3000000]
3) backup script file (backup:script_backup)                                [/usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup.sh]
4) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.30 – Пункт меню 10 «Recovery settings»

6.6.11.1 Пункт 1) Allow backup if dir exist (after_rewind_fail_backup:backup_allow)

Allow backup if dir exist (after_rewind_fail_backup:backup_allow) – разрешение на создание резервной копии восстанавливаемых данных в процессе восстановления состояния кластера.

Значение по умолчанию – [true].

6.6.11.2 Пункт 2) Time delay (ms) of the cluster response (recovery:cluster_timeout)

Time delay (ms) of the cluster response (recovery:cluster_timeout) – время (мс) в течении которого будет выполняться попытка восстановления состояния кластера.

Значение по умолчанию – [3000000].

6.6.11.3 Пункт 3) backup script file (backup:script_backup)

В пункте backup script file (backup:script_backup) указывается путь к скрипту, при помощи которого выполняется создание резервных копий.

В каталоге /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts располагаются следующие скрипты:

– backup.sh – создание резервной копии при помощи утилиты pg_basebackup;

– backup_walg_s3.sh – создание резервной копии в хранилище S3 при помощи компонента wal-g.

Приведенные скрипты возможно использовать в качестве примеров для автоматизации создания резервных копий с использованием стороннего программного обеспечения.



Необходимо обеспечивать в ОС доступность к скрипту и применяемому инструменту создания резервных копий для пользователя-владельца СУБД (по умолчанию это «postgres»).

Значение по умолчанию – [/usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup.sh].

Если параметр backup:script_backup не установлен, то применяется значение по умолчанию.

Использование backup_walg_s3.sh требуется предварительной настройки компонента wal-g. Описание настройки компонента wal-g приведено в документе «Компонент wal-g. Архивация и восстановление данных» 643.72410666.00067-07 98 01-34.

Настройка внешнего каталога хранения резервных копий, его монтирование к узлам кластера в данной документации не рассматривается и производится средствами ОС.

6.6.11.4 Пункт 4) Reset all settings to the default values

Reset all settings to the default values – перезагрузка всех установленных параметров в данном меню.

6.6.12. Пункт меню 12 «Reset all settings to the default values»

Reset all settings to the default values – перезагрузка всех значений и возврат к настройкам по умолчанию.

```
Reset all settings to the default values Menu
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Are you sure you want reset all settings to the default values? [Y/N]
>
```

Рисунок 6.31 – Диалог сброса всех настроек к значениям по умолчанию

6.6.13. Пункт меню 13 «Check and show all settings»

Проконтролировать все введенные настройки, выбрав пункт 13 «Check and show all settings» (рисунок 6.32). Далее настройки будут записаны в конфигурационный файл компонента «jaDog». Подтвердить настройки нажатием ENTER и вернуться в главное меню.



В дальнейшем эти параметры могут быть изменены в конфигурационном файле компонента «jaDog» вручную или через jadog setup.

```

root@node1: /usr/jatoba-5/bin

param_security_log:security_log_path/usr/jatoba-5/var/log/jadog
param_ssl:ssl false
param_ssl:ssl_ca_file
param_ssl:ssl_cert_file
param_ssl:ssl_crl_file
param_ssl:ssl_key_file
param_ssl:ssl_engine
param_archive:wal_archive_directory/nfs/arhive_wal
param_archive:wal_archive_commandcp %p /nfs/arhive_wal/%f
param_restore:wal_restore_commandcp /nfs/arhive_wal/%f %p
param_archive:wal_archive_cleanup_command/usr/jatoba-5/bin/pg_archivecleanup /nfs/arhive_wal %s
param_archive:wal_archive_cleanup_neededfalse
param_archive:wal_archive_cleanup_timeout30000
param_cluster_behavior:autofailover_modetrue
param_cluster_behavior:dc_autofailover_modetrue
param_synchronous:synchronous_commitremote_apply
param_synchronous:synchronous_typeANY
param_synchronous:synchronous_commit_max_nodes1
param_cluster_behavior:master_sync_state_after_switchoversync
-----users.txt-----
Account #1 [admin/BD831BC3BCB76A812EA8F023C9521E80AA316AC4AA29CDD3636479DABD9B1003]
Account #2 [admin1/139F38C5AF047FF8355B388060CDFB8C0B299D4F0D74FE918A929353C9B4A48F]
Account #3 [admin2/EB625A0EC07D159C97D579444881347DEADFAAB04282AC79293F83B41FEFF3B]

[PRESS ENTER TO CONTINUE]

```

Рисунок 6.32 – Сводные данные по введенным настройкам

Если настройки корректны, то становится доступно их сохранение.

6.6.14. Пункт меню 14 «Save settings and setup jadog»

Сохранить введенные настройки и запустить инициализацию сервисов компонента «jaDog», для чего выбрать пункт 14 «Save settings and setup jadog» (рисунок 6.33). Запустится проверка корректности применения введенных параметров. Например, проверка существования системного пользователя, проверка существования директорий СУБД и так далее.



В процессе инициализации сервисов компонента «jaDog» системному пользователю выдаются права на управление сетевым интерфейсом ОС. Права соответствуют правам непривилегированного пользователя ОС.

```
Save settings and setup jadog Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
-----
CHECK PARAMETERS:
ERRORS in parameters are not detected

CHECK USERS:
SUCCESS

SETUP DIRECTORIES:
ALL Directories were created succesfully
SETUP SERVICES :
jadog was successfully installed
RESULT::Configuration completed successfully

[PRESS ENTER TO CONTINUE]
```

Рисунок 6.33 – Сохранение настроек

6.6.14.1 Параметры созданного узла (jadog.yml)

Параметры созданного узла кластера сохраняются в конфигурационном файле в формате YAML.

```
/usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog.yml
```

```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# cat /usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog.yml
# -----
# jaDog configuration file
# -----
#
# The commented-out settings shown in this file represent the default values.
# Re-commenting a setting is NOT sufficient to revert it to the default value;
# you need to reload the jaDog.
#
# This file is read on jaDog startup.
# If you edit the file on a running system, you have to reload the
# service for the changes to take effect
# Some parameters, which are marked below,
# require a service shutdown and restart to take effect.
#
# Memory units: B = bytes           Time units: us = microseconds
#               kB = kilobytes       ms = milliseconds
#               MB = megabytes        s = seconds
#               GB = gigabytes        min = minutes
#               TB = terabytes        h = hours
#                                   d = days
#
main:
  ip: 10.116.102.54                # ip адрес
  port: 12345                      # Номер порта сервиса
  user_interface_port: 54321       # tcp порт для пользовательского соединения
  public_address: 10.116.102.81    # Виртуальный ip адрес кластера
  network_interface: ens18        # Наименование сетевого интерфейса для виртуального ip кластера
  public_address_control_interval: 5000 # Контрольный интервал проверки виртуального ip кластера (ms)
  public_address_control_attempts: 3 # Количество контрольных вызовов проверки виртуального ip
  trusted_address: ""             # Доверенный ip адрес
  interconnect_user: admin        # Имя технологической учетной записи для взаимодействия с другими jaDog сервисами
system:
  system_user: postgres           # Пользователь системы
path:
  state_path: /usr/jatoba-6/etc/jadog # Имя системной учетной записи ОС, владельца СУБД
  module_path: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts # Рабочие директории
                                           # Путь к файлу текущего состояния
                                           # Путь к файлам служебных скриптов
```

Рисунок 6.34 – Содержимое конфигурационного файла jadog.yml

Конфигурационный файл содержит необходимые для понимания параметров комментарии.

Структура файла и описание параметров приведены в приложении 1 данного документа.

6.6.15. Запуск серверной части компонента «jaDog» на главном узле

Запуск серверной части компонента «jaDog» выполняется в следующем порядке:

- 1) Запустить сервис `jatoba`.
- 2) Добавить сервис `jatoba` в автозапуск:

```
systemctl start jatoba-6
systemctl enable jatoba-6
systemctl status jatoba-6
```

- 3) Проверить статус службы jatoba.





Рисунок 6.35 – Статус службы jatoba-6

- 4) Запустить сервис `jadog`.
- 5) Добавить сервис `jadog` в автозапуск:

```
systemctl start jadog
systemctl enable jadog
systemctl status jadog
```

- 6) Проверить статус сервиса jalog.



```

root@node2: /usr/jatoba-6/bin# systemctl start jadog
root@node2: /usr/jatoba-6/bin# systemctl enable jadog
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jadog.service → /etc/systemd/system/jadog.service.
root@node2: /usr/jatoba-6/bin# systemctl status jadog
● jadog.service - "Jatoba failover control service"
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/jadog.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-10-22 19:17:52 MSK; 16s ago
     Main PID: 21833 (jadog)
        Tasks: 11 (limit: 4601)
       Memory: 6.5M
          CPU: 145ms
        CGroup: /system.slice/jadog.service
                └─21833 /usr/jatoba-6/bin/jadog -C /usr/jatoba-6/etc/jadog

окт 22 19:17:52 node2 systemd[1]: Started "Jatoba failover control service".
root@node2: /usr/jatoba-6/bin#
  
```

Рисунок 6.36 – Статус службы jadog

На данном шаге настройка главного узла кластера закончена.

6.7. Настройка и запуск компонента «jaDog» на резервном узле

В первую очередь необходимо напомнить, что резервные узлы (с ролью «Slave») в составе кластера могут работать в двух режимах:

- Асинхронный режим: Главному узлу кластера не нужно ждать подтверждения от резервных узлов, прежде чем сообщать о коммите. Этот подход быстрее, но если главный узел кластера выйдет из строя до того, как данные будут реплицированы на резервные узлы, это может привести к потере данных. Добавление в кластер резервного узла в асинхронном режиме приведено в п.п. 6.14;

- Синхронный режим: В этом режиме главный узел (с ролью «Master») должен дожидаться, пока первый доступный резервный узел получит и сохранит файл журнала транзакций, прежде чем сообщать об успешном коммите. Это полезно при настройке высокой доступности, хотя может возникнуть небольшая задержка. Добавление в кластер резервного узла в синхронном режиме приведено в п.п. 6.15.

6.7.1. Конфигурирование и запуск компонента «jaDog» на резервном узле

Конфигурирование компонента на резервном узле выполняется аналогично настройке главного узла.

Перейдите в каталог СУБД и запустите файл «jadog.exe» с параметром «setup» для перехода в режим конфигурирования компонента:

```

sudo su
cd /usr/jatoba-6/bin
  
```

```
./jadog setup
```

Требуется установить параметры компонента в пунктах меню:

- Пункт меню 1 «Database server and jadog directory settings» (п. 6.6.1);
- Пункт меню 2 «Inter-jadog communication setting» (п. 6.6.2);

В данном пункте меню устанавливается IP-адрес резервного узла кластера. В рассматриваемом примере устанавливается значение – 10.116.102.55/24.

```
2) Jadog IP address (main:ip) [10.116.102.55/24]
```

```
Inter-jadog communication settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit. IP address should be specified in CIDR notation (example, 192.168.0.1/24).

IP and PORT are appropriate parameters that specify which network will be used to communicate
with another jadog-nodes inside the RDBMS cluster. Both parameters are mandatory.

1) Jadog service name (main:service_name) [jadog]
2) Jadog IP address (main:ip) [10.116.102.55/24]
3) Jadog PORT number (main:port) [12345]
4) SSL on (tls:tls) [false]
5) Jadog interconnection user (main:interconnect_user) [admin]
6) Reset all settings to the default values

>
```

Рисунок 6.37 – Устанавливаемые параметры в подменю «Inter-jadog communication setting»

- Пункт меню 3 «User / Admin access network setting» (п. 6.6.3);

В пункте меню устанавливается:

Подменю 1) Public IP address (main:public_address)

Public IP address – публичный IP-адрес. В рассматриваемом примере устанавливается значение – 10.116.102.81/24, тот же IP-адрес, как и на главном узле (п. 6.6.3.1).

```
1) Public IP address (main:public_address)
[10.116.102.81/24]
```

Подменю 2) Public address control interval (main:public_address_control_interval)

Устанавливается тот же параметр, как и на главном узле (п. 6.6.3.2).

```
2) Public address control interval
(main:public_address_control_interval) [5000]
```

Подменю 3) Public address control attempts (main:public_address_control_attempts)

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Устанавливается тот же параметр, как и на главном узле (п. 6.6.3.3).

```
3) Public address control attempts  
(main:public_address_control_attempts) [3]
```

Подменю 4) DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval)

Устанавливается тот же параметр, как и на главном узле (п. 0).

```
4) DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval) [5000]
```

Подменю 5) Trusted IP address (main:trusted_address)

Trusted IP address (main:trusted_address) – доверенный адрес.

Устанавливается тот же параметр, как и на главном узле (п. 6.6.3.5).



Применение параметра main:trusted_address совместно с использованием в кластере узла-арбитра (см. п. 7.19) не рекомендуется. Совместное использование в некоторых случаях может привести к сетевому разделению узлов (split brain) или полной остановке кластера.

```
5) Trusted IP address (main:trusted_address) []
```

Подменю 6) RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip)

RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port) – доверенный порт системы управления реляционными базами данных.

Устанавливается тот же параметр, как и на главном узле (п. 6.6.3.6).

```
6) RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip) []
```

Подменю 7) RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port)

RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port) – доверенный порт системы управления реляционными базами данных.

Устанавливается тот же параметр, как и на главном узле (п. 6.6.3.7).

```
7) RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port)  
[]
```

Подменю 8) Network interface name (main:network_interface)

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Network interface name (main:network_interface) – имя интерфейса на данном узле кластера, на который осуществляется привязка общего адреса.

Устанавливается параметр, полученный от ОС (п. 6.6.3.8).

8) Network interface name (main:network_interface)
[ens33]



Важная информация

В случае необходимости изменения сетевого интерфейса на действующем узле необходимо выполнить повторную настройку компонента «jaDog» из файла конфигурации jadog.yml при помощи команды:

```
jadog setup -C /usr/jatoba-6/etc/jadog
```

Указать актуальное наименование сетевого интерфейса и проверить корректность параметров (см. п. 6.6.13) и завершить настройку компонента (см. п. 6.6.14).

Подменю 9) Jadog TCP port (main:user_interface_port)

Jadog TCP port (main:user_interface_port) – порт доступа административных подключений для управления кластером через утилиту «jadog_ctl».

Устанавливается тот же параметр, как и на главном узле (п. 0).

9) Jadog TCP port (main:user_interface_port) [54321]

```
User / Admin access network settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit. IP address should be specified in CIDR notation (example, 192.168.0.1/24).

Public Ip address is the address that will be migrated between cluster nodes during failover
for reliable user access. Trusted address is the address to check user network accessibility.
Network interface is the network device name to which public address will be binded.

-----
1) Public address (main:public_address) [10.116.102.81/24]
2) Public address control interval (main:public_address_control_interval) [5000]
3) Public address control attempts (main:public_address_control_attempts) [3]
4) DB monitor timeout (postgresql:db_check_interval) [5000]
5) Trusted IP address (main:trusted_address) []
6) RDBMS trusted ip (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip) []
7) RDBMS trusted port (ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port) []
8) Network interface name (main:network_interface) [ens18]
9) Jadog TCP port (main:user_interface_port) [54321]
-----
10) Reset all settings to the default values
>
```

Рисунок 6.38 – Устанавливаемые параметры в подменю «User / Admin access network setting»

– Пункт меню 4 «Administrator account list» (п. 6.6.4);

В списке учетных записей администратора(ов) для доступа к компоненту «jaDog» должна быть идентичная учетная запись, установленная на главном узле.

– Пункт меню 5 «Database server system account and connection «settings» (п. 6.6.5);

В данном пункте меню устанавливаются те же параметры, как на главном узле.

```
Database server system account and connection settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Database auth method can take the following values: password, ssl
-----
1) Database host (db_connection_settings:host) [127.0.0.1]
2) Database port (db_connection_settings:port) [5432]
3) Database service name (postgresql:db_service_name) [jatoba-6]
4) Database name (db_connection_settings:database) [postgres]
5) Jadog password file (db_connection_settings:passfile) [/usr/jatoba-6/bin/db_passfile]
6) Database auth method (db_connection:auth_method) [password]
7) Jadog to database CA file (db_connection_settings:ssl_ca_file) []
8) Jadog to database CRL file (db_connection_settings:ssl_crl_file) []
9) Jadog to database cert file (db_connection_settings:ssl_cert_file) []
10) Jadog to database key file (db_connection_settings:ssl_key_file) []
11) Jadog to database SSL mode (db_connection_settings:ssl_mode) [verify-full]
12) Jadog database user name (db_connection_settings:user) [jadog_user]
13) Jadog database user password (db_connection_settings:user_pass) HIDDEN VALUE
14) Database server OS user (system:system_user) [postgres]
15) Replication node name (replication:replication_slot_name) []
16) Replication Slot TTL (replication:retention_slot_ttl) [300000]
-----
17) Reset all settings to the default values
-----
>
```

Рисунок 6.39 – Устанавливаемые параметры в подменю «Database server system account and connection settings»

Аутентификационные данные роли «jadog_user» сохраняются для случая, если узел сменит роль резервного узла (Slave) на роль главного узла (Master).

В строке Replication slot name (replication:slot_name) должно отображаться уникальное имя слота репликации, т.е. имя слота репликации на основном узле должно отличаться от имен слотов репликации на резервных узлах.

– Пункт меню 6) «Failover settings» (п. 6.6.6);

В данном пункте меню устанавливаются те же параметры, как на главном узле, отвечающие за поведение кластера при обработке отказа сервера с ролью «Master» и при смене дата-центра.




Рисунок 6.40 – Параметр Auto dc promote mode [true/false] (dc_autofailover_mode) на резервном узле

– Пункт меню 7) Replication settings (п. 6.6.7);

В данном пункте меню устанавливаются параметры репликации между узлами кластера и приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Параметры «Replication settings» на резервном узле

Наименование подменю	Тип параметра	Параметр примера
Подменю 1) Replication node name	Уникальный	node2
Подменю 2) Synchronous commit setting	Аналогичный главному узлу	remote_apply
Подменю 3) Synchronous type	Аналогичный главному узлу	ANY
Подменю 4) The number of synchronous standbys	Аналогичный главному узлу	1
Подменю 5) The wal_level value	Аналогичный главному узлу	replica




Рисунок 6.41 – Параметры «Replication settings» на резервном узле

– Пункт меню 8 «WAL archive and restore settings» (п. 6.6.7.5);

В данном пункте меню устанавливаются те же параметры, как на главном узле.

```

WAL archive and restore settings Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
-----
1) System directory for WAL archive/restore (wal_archive:directory)      [/nfs/arhive_wal]
2) WAL archive copy command (wal_archive:command)                      [cp %p /nfs/arhive_wal/%f]
3) WAL archive restore command (restore:wal_restore_command)           [cp /nfs/arhive_wal/%f %p]
4) WAL archive cleanup process on (wal_archive:cleanup_needed)          [false]
5) WAL archive cleanup command (wal_archive:cleanup_command)            [/usr/jatoba-6/bin/pg_archivecleanup /nfs
/arhive_wal %s]
6) WAL archive cleanup timeout (wal_archive:cleanup_timeout)            [30000]
-----
7) Reset all settings to the default values
-----
>

```

Рисунок 6.42 – Параметры «System directory for WAL archive/restore»

– Пункт меню 9 «Reporting and logging» (п. 6.6.9);

В данном пункте меню устанавливаются те же параметры, как на главном узле.

```

Reporting and logging Menu
-----
Type item number to change its value, type '#' to return on previous menu level, or type
'exit' to quit.
Log format can take the following comma-separated values: txt, csv, json
And special security values: security.txt, security.csv, security.json
Max log file usage duration can take the following units: s, min, h, d
Max log file size can take the following units: B, kB, MB, GB, TB
Log verbosity can take the following values: fatal, error, warning, info, debug1, debug2, debug3
-----
1) Log directory (log:path)                                             [/usr/jatoba-6/var/log/jadog]
2) Log filename (log:file_name)                                         [jadog-%a]
3) Log file mode (log:mode)                                             [0600]
4) Log format (log:type)                                               [csv]
5) Max log file usage duration (log:rotation_age)                      [1d]
6) Max log file size (log:rotation_size)                                [10MB]
7) Truncate, not append, logs (log:truncate_on_rotation)              [false]
8) Log verbosity (log:level)                                            [info]
9) Security log directory (security_log:path)                          [/usr/jatoba-6/var/log/jadog]
10) Security log filename (security_log:file_name)                    [jadog-%a]
11) Security log file mode (security_log:file_mode)                    [0600]
12) Allow to write into file (log:file)                                 [true]
13) Allow to write into stdout (log:screen)                             [false]
-----
14) Reset all settings to the default values
-----
>

```

Рисунок 6.43 – Параметры пункта меню 9 «Reporting and logging»

– Пункт меню 10 «REST API Settings» (п. 6.6.10);

Применяется для настройки REST API.

– Пункт меню 11 «Recovery settings» (п. 6.6.11);

Применяется для настройки параметров восстановления резервного узла.

– Пункт меню 12 «Reset all settings to the default values» (п. 6.6.12);

Применяется для сброса всех установленных параметров.

– Пункт меню 13 «Check and show all settings» (п. 6.6.13);

Применяется для проверки установленных параметров.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

– Пункт меню 14 «Save setting and setup jadow» (п. 6.6.14);

Проверьте корректность внесенных параметров выбрав пункт меню 13 «Check and show all settings» (п. 6.6.13).

После чего сохраните настройки выбрав пункт меню 14 «Save settings and setup jadow» (п. 6.6.14).


На данном шаге конфигурирование компонента на резервном узле закончено и требуется перейти к запуску серверной части компонента на резервном узле (см. п. 6.7.2).

6.7.2. Запуск серверной части компонента «jaDog» на резервном узле

Запуск серверной части компонента «jaDog» выполняется в следующем порядке:

- 1) Запустить сервис «jadow».
- 2) Добавить сервис «jadow» в автозапуск.
- 3) Проверить статус сервиса «jadow»:

```
systemctl start jadow
systemctl enable jadow
systemctl status jadow
```



```
root@node2: /usr/jatoba-6/bin
root@node2:/usr/jatoba-6/bin# systemctl start jadow
root@node2:/usr/jatoba-6/bin# systemctl enable jadow
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jadow.service → /etc/systemd/system/jadow.service.
root@node2:/usr/jatoba-6/bin# systemctl status jadow
● jadow.service - "Jatoba failover control service"
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/jadow.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-10-22 19:17:52 MSK; 16s ago
     Main PID: 21833 (jadow)
        Tasks: 11 (limit: 4601)
       Memory: 6.5M
          CPU: 145ms
      CGroup: /system.slice/jadow.service
              └─21833 /usr/jatoba-6/bin/jadow -C /usr/jatoba-6/etc/jadow

окт 22 19:17:52 node2 systemd[1]: Started "Jatoba failover control service".
root@node2:/usr/jatoba-6/bin#
```

Рисунок 6.44 – Статус сервиса jadow

На данном этапе установку резервного узла можно считать законченной.



Установка расширения и создание пользователя не потребуется, т.к. в процессе синхронизации главного и резервного узлов они создадутся автоматически.

6.8. Настройка кластера из двух узлов (главный-резервный)

Настройка кластера узлов выполняется с помощью утилиты компонента «jaDog» – «jadowctl».



Большинство команд утилиты «jadowctl» выполняются в фоновом режиме. Если в окне после ввода очередной команды выведено сообщение «Waiting reply from jadow...», это означает, что выполняется процесс. Прерывать процесс не рекомендуется. Для отображения командной строки необходимо нажать клавишу ENTER.



Все имена (пользователь, кластер, узел) вводятся в виде строки в одинарных кавычках

Для настройки кластера из двух узлов (главный-резервный) через утилиту «jadowctl» необходимо выполнить следующие действия.

6.9. Подключение к сетевому узлу (connect ip port 'login')

Выбрать сетевой узел, с которого есть доступ к подсети кластера (ко всем узлам кластера), и запустить утилиту «jadowctl» (рисунок 6.45).

```
cd /usr/jatoba-6/bin  
./jadowctl
```




Рисунок 6.45 – Запуск утилиты «jadowctl»




Соединение устанавливается с узлом, который будет первоначально играть роль главного в кластере

6.10. Создание кластера (add cluster 'name')

Далее необходимо создать кластер (в примере создается кластер с именем «TEST»). Для создания кластера необходимо ввести команду «add cluster» (рисунок 6.46):

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
add cluster 'test'
```



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> add cluster 'test'
Reply: Cluster has been initialized (id = 12)
10.116.102.54> 
```

Рисунок 6.46 – Создание кластера



Название кластера должно соответствовать следующим требованиям:

- длина: от 2 (включительно) до 20 (включительно) символов;
- начинается и заканчивается строчной буквой или цифрой;
- разрешены строчные буквы, цифры, а также "-" и "_";
- нельзя использовать 2 символа "_" и "-" подряд в любой комбинации.

После успешного создания кластера в окне будет выведено сообщение «Cluster has been initialized».

При создании кластера генерируется уникальный идентификатор – cluster_ulid. Значение cluster_ulid не изменяется и не переназначается через команды изменения параметров (например, cluster update).

6.11. Добавление узла кластера в качестве главного (cluster add master ip)

Далее необходимо добавить узлы кластера, начиная с главного узла (к которому выполнено подключение). Добавление главного узла выполняется с помощью команды «cluster add» имеющей синтаксис:

```
cluster add master [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT number (port)]
```

В качестве адреса могут использоваться параметры:

- host_ip – IP-адрес хоста;
- host_name – имя хоста.

Параметр «Jadog PORT number (port)» описан в п. 6.6.2 настоящего документа.

В рассматриваемом примере используется IP-адрес 10.116.102.54 и команда будет иметь вид:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
cluster add master 10.116.102.54 12345
```

По окончании успешного добавления узла в приглашении командной строки утилиты «jadowctl» будет выведено сообщение «Node has been successfully initialized» (рисунок 6.47).

При необходимости, для возврата курсора командной строки необходимо продублировать нажатие клавиши ENTER.




Рисунок 6.47 – Добавление главного узла



В случаях, когда главный узел, добавляемый в существующий кластер, ранее уже был в составе другого кластера в качестве главного узла, требуется предварительно выполнить переименование/перенос каталога СУБД /var/lib/jatoba/6/data/. В противном случае при выполнении команды cluster add master [ip] [port] as [node_name] будет выведено сообщение «Error: Command exit error: Database in recovery state. Please fix it».

6.12. Статус узлов кластера (cluster status)

Статус узлов кластера запрашивается следующей командой (рисунок 6.48):

```
cluster status
```



```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin

10.116.102.54> cluster status
Reply: (id = 1)
+-----+
|Jadog version|4.1.0|
+-----+

+-----+
|Cluster ulid      |Cluster name|AutoFailover|AutoDCFailover|Public IP|
+-----+
|01K9Y0GRZ2QNX6KEBEB6M8WFDA|cluster1   |true        |false         |10.116.102.81|
+-----+

+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+
|DC_Piter  |ACTIVE|
+-----+
|DEFAULT   |EMPTY |
+-----+

+-----+
|Node name      |Node          |State      |Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|Public IP|Node status|
+-----+
|Datacenter: DC_Piter|
+-----+
|node1          |10.116.102.54():12345|Master(ACTIVE)|true            |-              |0/3000198|-              |false      |true      |
+-----+
|node2          |10.116.102.55():12345|Slave(ACTIVE) |true            |async          |0/3000198|rs_node2        |true       |false     |
+-----+

10.116.102.54>

```

Рисунок 6.48 – Состояние узлов кластера



Отображение вывода команды «cluster status» может потребовать изменения размера шрифта (размер кегля) терминала, чтобы избежать смещения столбцов.

Рекомендуется, предварительно сохранить настройки по умолчанию, создав отдельный профиль.

Команда cluster status позволяет получать информацию о версии компонента «jaDog».

Таблица 6.6– Описание таблицы статуса дата-центров

Название параметра	Описание
Datacenter	Название дата-центра
Status	Состояние дата-центра. Возможные состояния: ACTIVE – активный, EMPTY – пустой, INACTIVE – не активный

Таблица 6.7 – Описание таблицы статуса узлов

Название параметра	Описание
Datacenter	Название дата-центра, к которому относится узел
Node	Сетевой идентификатор узла
State	Состояние узла. Возможные состояния: <ul style="list-style-type: none"> – ACTIVE – устойчивое состояние узла; – INACTIVE – не активный; – DIED – неработоспособный; – RECOVERY – узел в режиме восстановления;

Название параметра	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> – FENCING – узел оказался в сегменте кластера, где не достигнут кворум по выбору нового главного узла; – PROMOTING – резервный узел в процессе преобразования в главный; – REWINDING – резервный узел в процессе переключения на новый главный узел; – DEMOTING – главный узел в процессе преобразования в резервный; – MAINTENANCE – узел в режиме технического обслуживания; – CANDIDATE – узел в режиме выбора кандидата (голосование) на роль главного узла кластера (master).
Connection state	Состояние сетевого подключения на текущий момент. Возможные состояния: t – узел подключен, f – узел отключен
Replication type	Тип репликации. Возможные состояния: «-» – узел не реплицируется, «ASYNC» – асинхронная репликация
Write LSN	Номер LSN, который записан на диск для этого узла
Replication slot name	Имя слота репликации
Slot status	Состояние слота репликации. Возможные состояния: f – деактивирован, t – активирован
Public IP	Публичный IP-адрес. Возможные состояния: f – деактивирован, t – активирован
Node status	Текущее состояние узла
Cluster ULID	Уникальный идентификатор кластера



Вывод команды «Статус узлов кластера» содержит информацию о необходимости перезагрузки компонента на узлах, входящих в кластер. В этом случае, под таблицей списка узлов, жёлтым цветом приводится уведомление: «The following nodes require the ‘reload jadog’ command to be executed, because some parameters have been changed and not applied: <IP-адрес:порт> узла(-ов) кластера.

6.13. Присвоение публичного IP-адреса главному узлу кластера (cluster activate)


Присвоение публичного IP-адреса главному узлу кластера выполняется после завершения его формирования и входящих в него узлов.

Присвоение публичного IP-адреса главному узлу кластера выполняется при помощи следующей команды:

```
cluster activate
```

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Далее данную операцию делать не требуется.



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> cluster activate
Reply: Cluster has been successfully activated
10.116.102.54>
```

Рисунок 6.49 – Присвоение публичного IP-адреса

Устанавливаемый публичный IP-адрес (Public IP address) описан в п. 6.6.3.

6.14. Добавление резервного узла в асинхронном режиме (cluster add slave ip)



Перед выполнением процедуры добавления нового резервного узла в кластер необходимо убедиться в том, что на нем отсутствует каталог /var/lib/jatoba/6/data (не выполнена инициализация БД), либо для каталога data установлены права доступа drwx----- по умолчанию для системного пользователя postgres.

```
postgres@node3:~$ chmod 700 /var/lib/jatoba/6/data
```



Устойчивая архитектура кластера, для поддержания его работоспособности, предполагает наличие в его составе нечетного количества узлов. При добавлении новых узлов в кластер необходимо учитывать данную рекомендацию.

Далее необходимо добавить резервный узел. Для чего также используется команда «cluster add» с указанием ключевого слова «slave» и соответствующего IP-адреса из списка свободных узлов (рисунок 6.50):

```
cluster add slave [ip] [port] as ['node_name']
```

В качестве адреса могут использоваться параметры:

- host_ip – IP-адрес хоста;
- port – номер сетевого порта;
- node_name – имя узла в кластере.

Параметр «port» описан в п. 6.6.2 настоящего документа.

В рассматриваемом примере используется IP-адрес сервера с потенциальной ролью «Slave» (10.116.102.55), и команда будет иметь вид:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
cluster add slave 10.116.102.55 12345 as 'node2'
```

После успешного добавления узла в кластер будет выведено следующее информационное сообщение: «Node was successfully added», в списке узлов кластера появится второй узел – резервный (роль «slave»).




Рисунок 6.50 – Добавление резервного узла



При выполнении команды добавления узла в кластер компонент «jaDog» подтверждает успешность операции только после проверки активности слота репликации для данного узла. Это гарантирует, что добавленный узел не только подключен к кластеру, но и имеет работоспособную репликацию данных.

В случае отсутствия в настройках добавляемого узла слота репликации выполняется отказ в добавлении узла с информационным сообщением администратору. В журнале событий регистрируется сообщение с описанием ошибки и причиной возникновения.

Аналогично, можно ввести команду «cluster status», чтобы получить актуальное состояние узлов кластера. В соответствии с рисунком 6.51 оба узла активны и в штатных рабочих ролях.

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> cluster status
Reply: (id = 1)
+-----+
|Jadog version|4.1.0|
+-----+

+-----+
|Cluster ulid|Cluster name|AutoFailover|AutoDCFailover|Public IP|
+-----+
|01K9Y0CRZ2QNXG6KEB6M8WFDA|cluster1|true|false|10.116.102.81|
+-----+

+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+
|DC_Piter|ACTIVE|
+-----+
|DEFAULT|EMPTY|
+-----+

+-----+
|Node name|Node|State|Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|Public IP|Node status|
+-----+
|Datacenter: DC_Piter|
+-----+
|node1|10.116.102.54():12345|Master(ACTIVE)|true|-|0/3000198|-|false|true|
+-----+
|node2|10.116.102.55():12345|Slave(ACTIVE)|true|async|0/3000198|rs_node2|true|false|
+-----+
10.116.102.54>

```

Рисунок 6.51 – Контроль статуса узлов кластера

Информацию о статусе добавленного резервного узла можно узнать при помощи консольной утилиты «jadog_ctl» (см. п.п. 0).

6.15. Добавление резервного узла в синхронном режиме (cluster add sync slave ip)



Перед выполнением процедуры добавления нового резервного узла в кластер необходимо убедиться в том, что на нем отсутствует каталог /var/lib/jatoba/6/data (не выполнена инициализация БД), либо для каталога data установлены права доступа drwx----- по умолчанию для системного пользователя postgres.

```
postgres@node3:~$ chmod 700 /var/lib/jatoba/6/data
```



Устойчивая архитектура кластера, для поддержания его работоспособности, предполагает наличие в его составе нечетного количества узлов. При добавлении новых узлов в кластер необходимо учитывать данную рекомендацию.

Для того чтобы добавить резервный узел, который будет работать в составе кластера в синхронном режиме, используется команда «cluster add sync» с указанием ключевого слова «slave» и соответствующего IP-адреса/номера сетевого порта из списка свободных узлов (рисунок 6.50):

```
cluster add sync slave [ip] [port] as ['node_name']
```

В качестве адреса могут использоваться параметры:

- host_ip – IP-адрес хоста;
- port – номер сетевого порта;
- node_name – имя узла в кластере.

Параметр «port» описан в п. 6.6.2 настоящего документа.

В рассматриваемом примере используется IP-адрес сервера с потенциальной ролью «Slave» (10.116.102.55), и команда будет иметь вид:

```
cluster add sync slave 10.116.102.55 12345 as 'node2'
```

После успешного добавления резервного узла в синхронном режиме в кластер будет выведено следующее информационное сообщение: «Node was successfully added», в списке узлов кластера появится второй узел – резервный (роль «slave») для резервного узла с асинхронным режимом работы.



При выполнении команды добавления узла в кластер компонент «jaDog» подтверждает успешность операции только после проверки активности слота репликации для данного узла. Это гарантирует, что добавленный узел не только подключен к кластеру, но и имеет работоспособную репликацию данных.

В случае отсутствия в настройках добавляемого узла слота репликации выполняется отказ в добавлении узла с информационным сообщением администратору. В журнале событий регистрируется сообщение с описанием ошибки и причиной возникновения.

Информацию о статусе добавленного резервного узла можно узнать при помощи консольной утилиты «jadog_ctl» (см. п.п. 6.12).

6.16. Изменение типа репликации резервного узла

Администратору предоставляется возможность изменять тип репликации резервного узла кластера.

Для примера изменения типа репликации узла будет рассмотрен кластер, состав которого приведен на рисунке 6.51.

Изменение типа репликации возможно в случае если настроен параметр «The number of synchronous standbys (synchronous:synchronous_commit_max_nodes)»



В случае если при изменении типа репликации резервного узла отображается сообщение «Reply: Error: Unable to change replication to sync type in cluster. Please setup synchronous parameters in cluster» необходимо указать количество резервных узлов, т.е. серверов с ролью «Slave» требующих подтверждения синхронной репликации. Описание данного параметра см. в п.п. 6.6.7.4

После того как резервный узел с IP-адресом 10.116.102.55 добавлен в кластер в асинхронном (см. п.п. 6.14) или синхронном (см. п.п. 6.15) режиме репликации данный параметр возможно изменить следующим образом:

- 1) Подключиться на главном узле кластера к компоненту «jaDog» при помощи консольной утилиты «jadowctl».
- 2) Выполнить команду, изменяющую настройки типа репликации резервного узла на **синхронный**:

```
alter node [ip] [port] set replication type = ['sync']
```

Пример:

```
alter node 10.116.102.55 12345 set replication type = 'sync'
```

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadowctl
Supported Jadow version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> alter node 10.116.102.55 12345 set replication type = 'sync'
Reply: Node has been successfully changed (id = 1)
10.116.102.54>
  
```

Рисунок 6.52 – Изменение типа репликации на синхронный для резервного узла кластера

- 3) Или выполнить команду, изменяющую настройки типа репликации резервного узла на **асинхронный**:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
alter node [ip] [port] set replication type = ['async']
```

Пример:

```
alter node 10.116.102.55 12345 set replication type = 'async'
```

4) После завершения изменения типа репликации необходимо проверить состояние узлов кластера при помощи команды:

```
cluster status
```



Получение дополнительной информации о типе репликации резервного узла кластера приведено в п.5) и п.6) подраздела 0.

Если резервный узел должен входить в кластер с каскадной репликацией в качестве подчиненного каскадного (Cascade Slave), то для изменения его роли необходимо:

1) Подключиться на главном узле кластера к компоненту «jaDog» при помощи консольной утилиты «jadog_ctl».

2) Выполнить команду:

```
alter node [ip] [port] set primary = ['primary_node']
```

Где primary_node – название подчиненного резервного узла кластера (Primary Slave).

Пример:

```
alter node 10.116.102.55 12345 set primary = 'node2'
```

Другим вариантом изменения роли резервного узла на подчиненный каскадный (Cascade Slave) является использование команды:

```
alter node [ip] [port] set primary [primary_ip] [primary_port]
```

Где значения primary_ip и primary_port соответствуют IP-адресу и номеру сетевого порта подчиненного резервного узла. (Primary Slave).

Пример:

```
alter node 10.116.102.56 12345 set primary 10.116.102.55 12345
```

3) После завершения внесения изменений типа репликации необходимо перевести кластер в рабочий режим и проверить состояние его узлов при помощи команды:

```
cluster status
```

6.17. Автоматическая настройка параметров резервного узла

После добавления резервного узла компонент «jaDog»:

- выполнит репликацию директории данных (data);
- запустит службу jatoba-<ver> на резервном узле;
- скопирует каталог данных, содержащий конфигурационные файлы pg_hba.conf и postgresql.conf, с главного узла кластера;
- синхронизирует список по УЗ пользователей в файле /usr/jatoba-<ver>/etc/jadog/user.txt.

Внесенные параметры позволяют пользователю СУБД «jadog_user» подключаться к СУБД и выполнять репликацию.

Пример внесенных параметров представлен на рисунке 6.53.

```
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local all all md5
# IPv4 local connections:
host all jadog_user 127.0.0.1/32 md5
host all jadog_user 10.116.102.0/24 md5
host all all 127.0.0.1/32 md5
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local replication all md5
host replication jadog_user 10.116.102.0/24 md5
host replication all 127.0.0.1/32 md5
host replication all ::1/128 md5
```

Рисунок 6.53 – Параметры конфигурационного файла /var/lib/jatoba/6/data/pg_hba.conf

6.18. Файл состояния кластера jadog_state.yml

На всем этапе конфигурирования кластера формируется файл состояния кластера jadog_state.yml, располагающийся по пути:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------


```
/usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog_state.yml
```

В файле `jadog_state.yml` отражаются основные параметры состояния кластера и обновляются параметры по мере администрирования кластера. При этом не затрагивается основной файл конфигурации кластера.

Каждый узел кластера имеет свой файл состояния.

```
/usr/jatoba-5/etc/jadog/jadog_state.yml
cluster_nodes:
  Epoch: 0
  Datacenters:
    - Datacenter: DEFAULT
      SyncCount: 0
      nodes:
        - ip: 10.116.102.54
          port: 12345
          ClusterState: Master
          NodeState: ACTIVE
          ReplicationSlot: node1
          NodeName: test_node1
          DBPort: 5432
          SyncState: Async
          PrimaryIP: ""
          PrimaryPort: ""
          PublicIP: 10.116.102.81/24
        - ip: 10.116.102.55
          port: 12345
          ClusterState: Slave
          NodeState: ACTIVE
          ReplicationSlot: node2
          NodeName: test_node2
          DBPort: 5432
          SyncState: Async
          PrimaryIP: 10.116.102.54
          PrimaryPort: 12345
          PublicIP: 10.116.102.81
  Activated: true
  cluster_name: test
```

Рисунок 6.54 – Содержание файла состояния кластера `jadog_state.yml`

6.19. Повторная инициализация резервного узла

Компонент «jaDog» реализует функционал повторной инициализации резервного узла с использованием:

- существующего каталога данных СУБД (режим `nodata`);
- повторной загрузки каталога данных СУБД с главного узла.

Повторная инициализация резервного узла кластера необходима, например, в случае если каталог с данными СУБД на нем удален.

6.19.1. Ограничения при повторной инициализации

К вводимым ограничениям повторной инициализации резервного узла относятся:

- целью не может быть главный узел;

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- целью не может быть узел-арбитр, так как не содержит каталог данных СУБД;
- целью может быть только резервный узел, который относится к данному кластеру.

Во всех перечисленных случаях процедура прерывается, администратору отображается информационное сообщение, а событие записывается в журнал работы компонента.



Повторная инициализация резервного узла происходит только в рамках существующей конфигурации кластера. Добавление в процессе повторной инициализации нового узла с изменением конфигурации кластера невозможно. Главный узел выполняет проверку неизменности конфигурации при выполнении инициализации резервного узла. Таким образом обеспечивается соответствие восстанавливаемого резервного узла атрибутам кластера: название бандла, кластера, узла, дата-центра и прочих параметров.

6.19.2. Запуск повторной инициализации

Для запуска повторной инициализации на главном узле применяется команда с следующим синтаксисом:

```
cluster reinit node ['node_name']
```

где 'node_name' – название резервного узла в кластере.

Повторную инициализацию также можно запустить на самом резервном узле при помощи команды:

```
node reinit
```

6.19.3. Режим инициализации nodata

При больших объемах каталога данных инициализация резервного узла может занять длительное время.

Компонент «jaDog» реализует функционал одноразового копирования каталога с данными (или его восстановления из резервной копии). В дальнейшем это позволяет создавать или восстанавливать резервный узел в кластере без необходимости скачивания каталога с главного узла. И в случае возникновения проблем повторить операцию не затрачивая время на перенос больших объемов данных.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

При использовании режима `nodata` существующий каталог данных на резервном узле при выполнении повторно инициализации не переименовывается и таким образом не выполняется его копирование с главного узла.



Если параметр `nodata` не применяется, то в этом случае каталог данных будет переименован и запущена штатная процедура восстановления резервного узла с использованием `pg_base`.

Для того чтобы повторно инициализировать каталог данных резервного узла с использованием режима `nodata` применяется команда с следующим синтаксисом на главном узле:

```
cluster reinit node [nodata] ['node_name']
```

Пример:

```
cluster reinit node nodata 'node1'
```

При использовании IP-адреса и сетевого порта синтаксис команды повторной инициализации каталога данных с использованием режима `nodata` выглядит следующим образом на главном узле:

```
cluster reinit node [nodata] [ip] [port]
```

Пример:

```
cluster reinit node nodata 10.116.102.55 12345
```

На резервном узле повторную инициализацию в режиме `nodata` можно запустить при помощи команды:

```
node reinit nodata
```

6.19.4. Автоматическое восстановление узла кластера в статусе «FENCING»

Компонент «jaDog» предоставляет функционал автоматического восстановления узла в случае сетевого разделения кластера. Узел при этом может оказаться в том сегменте кластера, где не достигнут кворум по выбору нового главного узла, например нет узла-арбитра (см. п. 7.19). Или в случае, когда в сегменте остается только один главный узел. В

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

сложившейся ситуации узел устанавливает для себя статус «FENCING» и останавливает службу СУБД.

Автоматическое восстановление работоспособности узла кластера, перешедшего в режим «FENCING», выполняется без необходимости ручного вмешательства администратора.

Узел в статусе «FENCING» при восстановлении связи с главным узлом получает от него heartbeat-сообщения. Это запускает на узле повторную инициализацию, аналогично процедурам указанным в п.п. 6.19.2 при помощи выполнения на узле следующей команды:

```
node reinit
```

6.20. Добавление узла без переноса каталога данных (режим nodata)

Режим nodata предназначен для сокращения времени восстановления кластера или резервного узла с очень большими объёмами каталога данных, когда стандартная операция переноса каталога данных может занимать значительное время и завершаться с неопределённым результатом.

При использовании режима nodata в системный журнал компонента заносится запись об его активации.



Режим nodata предназначен для исключительных случаев и не должен применяться в штатных операциях восстановления узлов кластера.

Режим nodata может использоваться в следующих сценариях:

- кластер утратил работоспособность, а резервный узел неработоспособен или необратим отстал от данных остальных узлов;
- каталог данных предварительно восстановлен на резервном узле сторонними средствами или ПО (например, из созданной резервной копии или путём копирования с главного узла);



При создании резервных копий, используемых при восстановлении каталога данных на резервном узле, необходимо применять ключ -R для включения конфигурации репликации.

На каталог данных, в который выполняется разворачивание резервной копии, необходимо выдать права доступа владельца СУБД (в большинстве случаев это postgres).

6.20.1. Применение режима nodata в утилите jadog_ctl

Для добавления резервного в режиме nodata в утилите jadog_ctl применяется команда:

```
cluster add slave nodata [ip] [port] as ['node_name']
```

6.20.2. Применение режима nodata при использовании REST API

Для добавления резервного узла без переноса данных используется метод:

```
/cluster/{cluster_name}/node/{ip}/{port}?role=slave&nodata=true
```



Режим nodata имеет тип boolean и значение по умолчанию false -- стандартный режим восстановления резервного узла в кластере с переносом каталога данных с главного узла. При значении true перенос каталога данных не выполняется.

6.20.3. Последовательность действий применения режима nodata

1) Без режима технического обслуживания кластера:

- исключить резервный узел из кластера на главном узле при помощи команды:

```
cluster delete node [ip] [port]
```

- восстановить каталог данных на резервном узле из резервной копии;
- добавить резервный узел в кластер в режиме nodata:

```
cluster add slave nodata [ip] [port] as ['node_name']
```

2) В режиме технического обслуживания кластера:

- включить режим технического обслуживания кластера:

```
set maintenance
```

- исключить резервный узел из кластера на главном узле при помощи команды:

```
cluster delete node [ip] [port]
```

- восстановить каталог данных на резервном узле из резервной копии;
- выключить режим обслуживания:


```
reset maintenance
```

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

7.1. Просмотр имени кластера (clusters list)

Вывести установленное имя кластера возможно в утилите «jadowctl» при помощи команды:

```
clusters list
```




```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> clusters list
Reply: Jadow cluster (id = 2): test
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.1 – Вывод имени кластера

7.2. Деактивация публичного IP-адреса главного узла кластера (cluster deactivate)

При настройке кластера назначался публичный IP-адрес (см. п. 0), установленный в настройках основного и резервного узлов (см. п.п. 6.6.3, 6.7.1). Проверка назначенного публичного адреса выполняется командой в терминале ОС.

```
ip addr
```



```
root@node1: /home/admin1
admin1@node1:~$ sudo su
[sudo] password for admin1:
root@node1: /home/admin1# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether f6:be:57:f1:80:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.116.102.54/24 brd 10.116.102.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.116.102.81/32 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f4be:57ff:fef1:8086/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@node1: /home/admin1#
```


Рисунок 7.2 – Проверка назначенных IP-адресов

На представленном рисунке видно, что назначены два IP-адреса:

- 10.116.102.81 – публичный IP-адрес (Public IP);
- 10.116.102.54 – реальный IP-адрес сетевой карты.

Операция деактивации, т.е. запрета внешнего доступа к кластеру путем удаления «Public IP», выполняется командой в утилите «jadow_ctl»:


```
cluster deactivate
```



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> cluster deactivate
Reply: Cluster has been successfully deactivated
10.116.102.54> 
```

Рисунок 7.3 – Удаление Public IP

Просмотрев назначенные IP-адреса убедимся, что отсутствует публичный IP-адрес – 10.116.102.81.



```
root@node1: /home/admin1
root@node1:/home/admin1# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether f6:be:57:f1:80:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.116.102.54/24 brd 10.116.102.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f4be:57ff:fef1:8086/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@node1:/home/admin1#
```

Рисунок 7.4 – Проверка назначенных IP-адресов после удаления Public IP

Восстановление внешнего доступа к кластеру выполняется командой как описано в п. 0:

```
cluster activate
```


7.3. Удаление узла кластера (cluster delete node)

Удаление сетевого узла из кластера с указанным IP - адресом выполняется командой:

```
cluster delete node [host_ip/host_name/hosts] [Jadog PORT  
number (port)]
```

Например

Сетевой узел кластера с IP 10.116.102.55, выполняющий роль резервного узла, т.е. «Slave», удаляется командой:

```
cluster delete node 10.116.102.55 12345
```




Рисунок 7.5 – Удаление узла кластера

7.4. Версия протокола jadog (protocol version)

Вывести информацию о версии протокола jadog в утилите «jadog_ctl», возможно при помощи команды:

```
protocol version
```




Рисунок 7.6 – Вывод версии протокола jadog

7.5. Вывод справочной информации (\h)

Вывод справочной информации утилиты «jadog_ctl» осуществляется командой:

```
\h
```

```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> \h
Reply: Supported commands:
Commands for jaDog:
\h - this help
\password - change current user password.
\q - terminate console.
protocol version - show jadog protocol version.
clear - clear console.
connect {ip} {port} {'login'} - connect to jadog node.
disconnect - disconnect from jadog node.
reload jadog - reload the configuration parameters of this jadog if it is located in the Master-node or it is not in the cluster.

Commands for work with parameters of jadog:
set parameter param_name = param_value - single parameter setting.
set parameters - setting a set of parameters in a transaction.
save - save parameter set transaction.
cancel - cancel parameter set transaction.

set async mode - setup asynchronous command processing.
set sync mode - setup synchronous command processing.
get last response - print last message from server excluding status.
get result id - print last message from server by the given id excluding status.

bundle create {'bundle_name'} - create new cluster bundle.
bundle delete {'bundle_name'} - delete empty bundle.
bundle attach cluster {ip} {port} - attach cluster to bundle with specified ip, port, user.
bundle attach cluster {ip} {port} {'interconnect_user'} - attach cluster to bundle with specified ip, port, interconnect_user.
bundle detach cluster {ip} {port} - detach cluster from bundle with specified ip, port.
bundle detach cluster {cluster_name} - detach cluster from bundle with specified cluster name.
bundle status - show list of clusters in bundle.

Commands for cluster:
add cluster {'cluster_name'} - create new cluster.
delete cluster - delete empty cluster, reverse command to add cluster.
cluster add master {ip} {port} as {'node_name'} - add jadog with specified ip, port and node name as master.
cluster add master {ip} {port} - add jadog with specified ip and port as master.
cluster add cascade slave {ip} {port} primary {primary_ip} {primary_port} as {'node_name'} - add jadog with specified ip, port and node name as cascade slave with primary.
cluster add cascade slave {ip} {port} primary {primary_ip} {primary_port} - add jadog with specified ip and port as cascade slave with primary.
```

Рисунок 7.7 – Вывод справочной информации

7.6. Выход из консоли jadog_ctl (\q)

Выход из утилиты «jadog_ctl» осуществляется командой:

```
\q
```

7.7. Создание дата-центра (datacenter create 'name')

Использование дата-центров описано в разделе «Геораспределенный, отказоустойчивый кластер. Решение JA_DTC_AS» второй части документа «Компонент jaDog. Управление режимом работы узлов кластера» 643.72410666.00067-07 98 02-02.

Создать новый дата-центр возможно командой:

```
datacenter create 'name'
```

Например

```
datacenter create 'dc1'
```




Рисунок 7.8 – Создание дата-центра

7.8. Удаление дата-центра (datacenter delete 'name')

Удаление дата-центра выполняется командой со следующим синтаксисом:

```
datacenter delete 'name'
```

Например

Удалим ранее созданный дата-центр с именем «dc1», выполнив команду:

```
datacenter delete 'dc1'
```




Рисунок 7.9 – Команда удаления дата-центра

7.9. Включение узла кластера в дата-центр (datacenter 'name' attach node ip)

Включение узла кластера в дата-центр выполняется командой:

```
datacenter 'name' attach node [host_ip/host_name] [port]
```

Например

При создании кластер по умолчанию относится к дата-центру по умолчанию (DEFAULT). Создав новый дата-центр, как описано в п. 7.7, возможно в него включить узел(ы) кластера и таким образом распределить узлы по дата-центрам (площадкам).

Относительно рассматриваемого примера в настоящем документе, включим в созданный дата-центр «dc1» узел кластера Node1 с IP 10.116.102.54, выполнив команду:

```
datacenter 'dc1' attach node 10.116.102.54 12345
```

```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> datacenter 'dc1' attach node 10.116.102.54 12345
Reply: Node has been successfully attached to datacenter
10.116.102.54> █
```

Рисунок 7.10 – Включение узла в дата-центр

Проверить выполнение команды возможно выполнив команду:

```
cluster status
```

```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
+-----+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+-----+
|DEFAULT   |ACTIVE|
+-----+-----+
|dc1       |ACTIVE|
+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Datacenter|Node           |State           |Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|DEFAULT   |10.116.102.55:12345()|Slave(ACTIVE) |t               |ASYNC           |0/9000198|node2               |t          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|dc1       |10.116.102.54:12345(node1)|Master(ACTIVE)|t               |-               |0/9000198|-           |f          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

10.116.102.54> █
```

Рисунок 7.11 – Просмотр состояния узлов кластера в дата-центре

Из вывода видно, что узел 10.116.102.54 включен в дата-центр «dc1».

7.10. Исключение узла кластера из дата-центра (datacenter 'name' detach node ip)

В случае, когда узел кластера включен в какой-либо дата-центр, существует функциональная возможность исключить его из текущего дата-центра. Исключение выполняется командой:

```
datacenter 'name' detach node [host_ip/host_name] [port]
```

Например

Ранее включенный узел кластера с IP – 10.116.102.54 в дата-центр «dc1» исключим из него командой:

```
datacenter 'dc1' detach node 10.116.102.54 12345
```

```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> datacenter 'dc1' detach node 10.116.102.54 12345
Reply: Node successfully detach from Data Center
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.12 – Исклучение узла кластера из дата-центра

В результате узел кластера с IP – 10.116.102.54 будет исключен из дата-центра «dc1».

Проверить выполнение команды возможно с помощью команды:

```
cluster status
```

```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> cluster status
+-----+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+-----+
|DEFAULT   |ACTIVE|
+-----+-----+
|dc1       |EMPTY |
+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Datacenter|Node           |State           |Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|DEFAULT   |10.116.102.54:12345(node1)|Master(ACTIVE)|t               |-               |0/9000198|-          |f          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|DEFAULT   |10.116.102.55:12345()   |Slave(ACTIVE)|t               |ASYNC          |0/9000198|node2       |t          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.13 – Состояние узлов кластера в дата-центре

Таким образом узел кластера после исключения из дата-центра «dc1» будет автоматически включен в дата-центр по умолчанию (DEFAULT).

7.11. Принудительное переключение на текущий дата-центр (datacenter promote)

Если главный узел или весь дата-центр, где он расположен, вышел из строя, есть возможность перевести нагрузку в другой дата-центр.

Команду необходимо выполнить на узле, принадлежащем дата-центру, в который требуется перенести нагрузку:

```
datacenter promote
```

7.12. Множественные подключения

Утилита «jadowctl» поддерживает множественные подключения. Такой режим требуется, если с кластером работают несколько администраторов и/или используется компонент «Jatoba Data Safe» для управления кластером.

По умолчанию, в конфигурационном файле /usr/jatoba-6/etc/jadow/jadow.yml установлен параметр, максимального количества подключений администраторов кластера:

```
max_admin_connections = 10
```

Это максимальное значение параметра.

Поступающие команды утилита будет обрабатывать в асинхронном режиме, т.е. последовательно, чтобы избежать обрушения кластера.

7.13. Управление учетными записями

Для выполнения подключения к компонентам «jaDog» применяются различные типы учетных записей (УЗ):

- Учетная запись пользователя СУБД;
- Технологическая учетная запись пользователя кластера (Interconnect).

7.13.1. Управление учетными записями компонента кластера

Управление учетными записями компонента кластера возможно выполнить:

- при первоначальном конфигурировании кластера через интерфейс сервиса «jadow» (п. 6.6), в пункте меню 4 «Administrator account list» (п. 6.6.4);
- в режиме редактирования параметров кластера, через интерфейс сервиса «jadow» (п. 7.14.1), в пункте меню 4 «Administrator account list» (п. 6.6.4);
- в терминальном режиме утилиты «jadowctl» (п.п. 4.2.2, 7.14.3).

В терминальном режиме утилиты «jadowctl» реализованы следующие функциональные возможности управления учетными записями компонента:

- Создание новой учетной записи без пароля;

Команда имеет синтаксис:

```
create user 'user_name'
```

Например

```
create user 'admin4'
```




Рисунок 7.14 – Создание новой учетной записи



Имя учетной записи пользователя должно соответствовать следующим требованиям:

- длина: от 2 (включительно) до 20 (включительно) символов;
- начинается и заканчивается строчной буквой или цифрой;
- разрешены строчные буквы, цифры, а также "-" и "_";
- нельзя использовать 2 символа "_" и "-" подряд в любой комбинации.

Создание учетной записи пользователя без ввода пароля необходимо в случае ее использования в качестве технологической (interconnect_user) для взаимодействия компонентов «jaDog» по TLS соединению (см. п.п 6.6.2.5). В этом случае аутентификация учетной записи без пароля производится на основании доверенных сертификатов SSL.



Учетные записи, которые будут использоваться для аутентификации на основе TLS-сертификатов (например, технологическая учетная запись interconnect_user для связи между узлами или учетные записи администраторов), можно создавать без указания пароля.

При включенной TLS-аутентификации выполняется проверка подлинности пользователя на основании цифрового сертификата, а не логина и пароля. Поэтому поле пароля для таких учетных записей становится необязательным.

- Создание новой учетной записи с указанием пароля в команде


Команда имеет синтаксис:

```
create user 'user_name' with password 'password'
```

Например

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
create user 'admin5' with password 'password'
```



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'root@node1: /usr/jatoba-5/bin'. The terminal text is as follows:
10.116.102.54> create user 'admin5' with password 'password'
Reply: User has been successfully created (id = 2)
10.116.102.54>

Рисунок 7.15 – Создание новой учетной записи с указанием пароля в команде


– Смена пароля учетной записи;

Команда имеет синтаксис:

```
alter user 'user_name' with password 'new_password'
```

Например

```
alter user 'admin4' with password 'new_password'
```



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'root@node1: /usr/jatoba-5/bin'. The terminal text is as follows:
10.116.102.54> alter user 'admin4' with password 'new_password'
Reply: User has been successfully changed (id = 3)
10.116.102.54>

Рисунок 7.16 – Смена пароля учетной записи


– Переименование учетной записи

Команда имеет синтаксис:

```
alter user 'user_name' rename to 'new name'
```

Например

```
alter user 'admin4' rename to 'test_admin'
```



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'root@node1: /usr/jatoba-5/bin'. The terminal text is as follows:
10.116.102.54> alter user 'admin4' rename to 'test_admin'
Reply: User has been successfully changed (id = 4)
10.116.102.54>

Рисунок 7.17 – Переименование учетной записи


– Удаление учетной записи;

Команда имеет синтаксис:

```
drop user 'name'
```

Например

```
drop user 'admin5'
```



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> show users
Reply: (id = 6)
+-----+-----+
|User      |blocked|
+-----+-----+
|admin     |f      |
+-----+-----+
|admin1    |f      |
+-----+-----+
|admin2    |f      |
+-----+-----+
|admin5    |f      |
+-----+-----+
|test_admin|f      |
+-----+-----+

10.116.102.54> drop user 'admin5'
Reply: User has been successfully dropped (id = 7)
10.116.102.54> show users
Reply: (id = 8)
+-----+-----+
|User      |blocked|
+-----+-----+
|admin     |f      |
+-----+-----+
|admin1    |f      |
+-----+-----+
|admin2    |f      |
+-----+-----+
|test_admin|f      |
+-----+-----+

10.116.102.54> 
```

Рисунок 7.18 – Удаление учетной записи

После выполнения команды УЗ отсутствует в списке пользователей утилиты «jadog_ctl».


– Блокирование учетной записи;

Команда имеет синтаксис:

```
alter user 'user_name' account lock
```

Например

```
alter user 'admin2' account lock
```



```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> alter user 'admin2' account lock
Reply: User has been successfully changed (id = 9)
10.116.102.54> show users
Reply: (id = 10)
+-----+-----+
|User      |blocked|
+-----+-----+
|admin     |f      |
+-----+-----+
|admin1    |f      |
+-----+-----+
|admin2    |t      |
+-----+-----+
|test_admin|f      |
+-----+-----+
10.116.102.54> 
```

Рисунок 7.19 – Блокирование учетной записи

При выводе списка пользователей у заблокированного пользователя в поле «blocked» появится значение «t» (true).


- Разблокирование учетной записи;

Команда имеет синтаксис:

```
alter user 'user_name' account unlock
```

Например

```
alter user 'admin2' account unlock
```




```
root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> alter user 'admin2' account unlock
Reply: User has been successfully changed (id = 11)
10.116.102.54> 
```

Рисунок 7.20 – Разблокирование учетной записи

- Просмотр учетных записей в кластере.

Команда имеет синтаксис:

```
show users
```



```
10.116.102.54> show users
Reply: (id = 10)
+-----+-----+
|User    |blocked|
+-----+-----+
|admin   |f      |
+-----+-----+
|admin1  |f      |
+-----+-----+
|admin2  |t      |
+-----+-----+
|test_admin|f      |
+-----+-----+

10.116.102.54> 
```

Рисунок 7.21 – Просмотр учетных записей в кластере

Все изменения в УЗ пользователей кластера будут синхронизированы автоматически, т.е. внесенные изменения на одном узле отобразятся на всех узлах кластера.

7.13.2. Управление учетными записями компонента для СУБД

Управление учетными записями компонента для СУБД осуществляется через утилиту «psql».

В терминальном режиме утилиты «psql» реализованы следующие функциональные возможности управления учетными записями СУБД:

- Удаление пользователя специальной роли «jadowg_user» (см. п.п. 2.1.4)

Команда имеет следующий синтаксис:

```
SELECT jadowg.drop_jadowg_user ('jadowg_user');
```

Например:

```
SELECT jadowg.drop_jadowg_user ('admin2');
```

- Удаление роли пользователей для взаимодействия с Citus/Hipe Cluster;

Команда имеет следующий синтаксис:

```
SELECT jadowg.drop_hipe_role ('jadowg_user');
```

Например:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
SELECT jalog.drop_hipe_role ('admin2');
```

– Добавление групповой роли «jalog_hipe_role» для указанного пользователя (пользователь должен быть заранее создан);

Команда имеет следующий синтаксис:

```
SELECT jalog.grant_hipe_role_to_jalog_user ('jalog_user');
```

Например:

```
SELECT jalog.grant_hipe_role_to_jalog_user ('admin2');
```

– Удаление групповой роли «jalog_hipe_role» для указанного пользователя (пользователь должен быть заранее создан).

Команда имеет следующий синтаксис:

```
SELECT jalog.drop_hipe_role ('jalog_user');
```

Например:

```
SELECT jalog.drop_hipe_role ('admin2');
```

Пользователя компонента «jaDog» можно удалить с использованием команды:

```
DROP ROLE ('role');
```

если он был создан через функцию «grant_jalog_role_to_jalog_user».

– Добавление групповой роли «jalog_repl_acc» для пользователя (пользователь должен быть заранее создан).

Команда имеет следующий синтаксис:

```
SELECT jalog.grant_jalog_role_to_jalog_user ('jalog_user');
```

Например:

```
SELECT jalog.grant_jalog_role_to_jalog_user ('admin2');
```

Групповая роль «jadow_repl_acc» удаляется через использование функции «jadow.drop_jadow_user» (см. выше).

7.14. Редактирование и получение параметров узла кластера «jaDog»

Редактирование и получение параметров узла кластера возможно выполнить через:

- режим «setup» сервиса «jadow» (п. 7.14.1);
- интерфейс утилиты «jadow_ctl» (п. 7.14.2);
- терминальный режим утилиты «jadow_ctl» (п. 7.14.3);

Режим «setup» сервиса «jadow» позволяет изменять ряд основных параметров узла кластера.

Утилита «jadow_ctl» позволяет просматривать и редактировать параметры узла кластера. Описание части команд приведено ниже.

Примеры команд изменения параметров приведены в Приложении 1.

Требования к перезагрузке компонентов узла кластера после редактирования параметров приведены в п. 7.14.4.

7.14.1. Редактирование параметров узла кластера через интерфейс сервиса «jadow»

Для перехода в режим «setup» редактирования конфигурации компонента «jaDog» в GNU Linux необходимо выполнить команды:

```
cd /usr/jatoba-6/bin  
./jadow setup -C /usr/jatoba-6/etc/jadow/
```

7.14.2. Редактирование и получение параметров узла кластера через утилиту «jadow_ctl»

Редактирование параметров узла кластера через утилиту «jadow_ctl» возможно через вход в режим редактирования командой:

```
set parameters
```

Команда может использоваться как для входа в режим транзакционного редактирования параметров (см. п.п. 7.14.2.2), так и в составе команды на редактирование одного параметра (см. п.п. 7.14.2.1).



В утилите «jalog_ctl» реализован механизм автодополнения.

Чтобы воспользоваться этим сочетанием, нужно начать вводить первые буквы команды и нажать ТАВ. Строка будет автодополнена. Это делает набор команд и путей к файлам намного быстрее.

7.14.2.1 Редактирование единственного параметра узла кластера

Изменение параметра единственного параметра доступно после аутентификации в утилите «jalog_ctl».

Команда изменения единственного параметра узла кластера имеет синтаксис:

```
set parameter <parameter category>:<parameter> = 'the value of the parameter'
```

Например

```
set parameter synchronous:synchronous_commit_max_nodes = '2'
```

```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> set parameter synchronous:synchronous_commit_max_nodes = '2'
Set parameter 'synchronous:synchronous_commit_max_nodes' to value '2'
Are you sure [Y/N]?> Y
Reply: (id = 2)
+-----+-----+
|NAME                                |VALUE|
+-----+-----+
|synchronous:synchronous_commit_max_nodes|2    |
+-----+-----+
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.22 – Изменение значения параметра узла кластера

Возврат к значению по умолчанию выполняется командой (знак тильда «~» в качестве принимаемого значения):

```
set parameter synchronous:synchronous_commit_max_nodes ~
```

```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> set parameter synchronous:synchronous_commit_max_nodes ~
Set parameter 'synchronous:synchronous_commit_max_nodes' to value '~'
Are you sure [Y/N]?> Y
Reply: (id = 3)
+-----+-----+
|NAME                                |VALUE|
+-----+-----+
|synchronous:synchronous_commit_max_nodes|3    |
+-----+-----+
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.23 – Сброс значения параметра до значения по умолчанию

7.14.2.2 Редактирование группы параметров узла кластера (транзакционный метод)

Для редактирования группы узла кластера параметров требуется:

- Войти в режим транзакционного редактирования параметров:

```
set parameters
```

- Изменить первый параметр. Например «public ip»:

```
set parameter log:rotation_age = '3d'
```

- Изменить второй параметр. Например «trusted address»:

```
set parameter log:rotation_size = '30MB'
```

- Сохранить изменения командой:

```
save
```

- Подтвердить сохранение изменений.

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> set parameters
Reply: Parameter set transaction is opened.
Use the "set param_name = value" syntax to change parameters.
Then enter save/cancel command to apply/discard the changes.
10.116.102.54> set parameter log:rotation_age = '3d'
10.116.102.54> set parameter log:rotation_size = '30MB'
10.116.102.54> save
Confirmation of setting 2 parameter(s)
Are you sure [Y/N]?> Y
Reply: (id = 2)
+-----+-----+
|NAME                |VALUE|
+-----+-----+
|log:rotation_age    |3d   |
+-----+-----+
|log:rotation_size   |30MB |
+-----+-----+

Jadog reload is required.
10.116.102.54>

```

Рисунок 7.24 – Редактирование группы параметров узла кластера

7.14.2.3 Просмотр единственного параметра узла кластера

Просмотр единственного параметра узла кластера возможен через утилиту «jadog_ctl» командой, имеющей синтаксис:

```
show parameter <parameter category>:<parameter>
```

Например

```
show parameter synchronous:synchronous_commit_max_nodes
```

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> show parameter synchronous:synchronous_commit_max_nodes
Reply: (id = 1)
+-----+-----+
|NAME                |VALUE|
+-----+-----+
|synchronous:synchronous_commit_max_nodes|3    |
+-----+-----+

10.116.102.54>


```

Рисунок 7.25 – Просмотр значения параметра узла кластера

7.14.2.4 Просмотр всех параметров узла кластера (show parameter all)

Просмотр параметров узла возможен через утилиту «jadog_ctl» командой:


```
show parameter all
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> show parameter all
Reply: (id = 3)
+-----+-----+
|NAME|VALUE|
+-----+-----+
|main:ip|10.116.102.54|
+-----+-----+
|main:port|12345|
+-----+-----+
|main:user_interface_port|54321|
+-----+-----+
|main:public_address|10.116.102.81|
+-----+-----+
|main:network_interface|ens18|
+-----+-----+
```

Рисунок 7.26 – Вывод установленных параметров узла кластера

В результате будет выведен список всех параметров узла, приведенных в Приложении 1 настоящего документа.

7.14.3. Редактирование и получение параметров узла кластера в терминальном режиме через утилиту «jadow_ctl»

Синтаксис подключения к утилите аналогичен синтаксису подключения к утилите «psql» СУБД.

В режиме транзакционного (то есть накопительного) редактирования не указываемые параметры узла кластера остаются в значениях по умолчанию.

Например

Команда изменения доверенного IP-адреса будет иметь вид:

```
./jadow_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W test -C "set
parameters set parameter main:trusted_address = '192.168.31.4'
save"
```

Команда изменения доверенного IP-адреса и публичного IP-адреса будет иметь вид:


```
./jadow_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W test -C "set
parameters set parameter main:trusted_address = '192.168.31.5'
set parameter main:public_address = '192.168.31.201' save"
```

7.14.3.1 Просмотр параметров узла кластера (./jadow_ctl -C "show parameter all")

Просмотр параметров узла в терминальном режиме позволяет вывести установленные параметры без аутентификации в утилите «jadow_ctl».

Вывод параметров узла выполняется в терминале ОС командой:

```
./jadog_ctl -C "show parameter all"
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl -C "show parameter all"
Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
Reply: (id = 1)
+-----+-----+
|NAME|VALUE|
+-----+-----+
|main:ip|10.116.102.54|
+-----+-----+
|main:port|12345|
+-----+-----+
|main:user_interface_port|54321|
+-----+-----+
|main:public_address|10.116.102.81|
+-----+-----+
```

Рисунок 7.27 – Вывод параметров узла кластера в терминальном режиме




Синтаксис команды позволяет использовать как одинарные, так и двойные кавычки

7.14.3.2 Вывод параметров узла кластера и команд в формате JSON

Результаты выполнения команд в терминальном режиме с ключами «-C», «-f» возможно вывести в формате JSON.

Например

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W 12345678 -C
"cluster status" -q -f json
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W 12345678 -C "cluster status" -q -f json
{
  "cluster_status": {
    "activated": true,
    "cluster_behavior": {
      "autofailover_mode": true,
      "dc_autofailover_mode": false
    }
  },
  "cluster_name": "cluster1",
  "cluster_ulid": "01K9Y0GRZ2QNX6KEB6M8WFDA",
  "datacenters": [
    {
      "datacenter": "DC_Piter",
      "dc_status": "ACTIVE",
      "nodes": [
        {
          "connection_state": true,
          "db_connection_settings": {
            "port": "5432"
          },
          "full_node_state": "Master(ACTIVE)",
          "is_cascade": false,
          "is_slot_active": false,
          "main": {
            "ip": "10.116.102.54",
            "port": "12345",
            "public_address": "10.116.102.81"
          },
          "node": "10.116.102.54():12345",
          "node_name": "node1",
          "node_state": "ACTIVE",
          "pending_reload": false,
          "pending_restart": false,
          "primary": "()",
          "primary_ip": "",
          "primary_port": "",
          "public_address_on": true,
          "replication": {
```

Рисунок 7.28 – Вывод в формате JSON



В случае, если на узле остановлена служба СУБД при выполнении команды

```
./jadog_ctl -h localhost -p 54321 -U admin -W 12345678  
-C "cluster status" -q -f json
```

значение параметра «replication_type» для узла с асинхронной репликацией не будет содержать значения «async».

7.14.4. Перезагрузка компонента «jaDog» после редактирования параметров

Некоторые редактируемые параметры на узлах требуют выполнения перезагрузки службы или компонента «jaDog». Оповещения о необходимости выполнить перезагрузку компонента «jaDog» или его службы выводятся после успешного выполнения команды set parameter (см. применение команды выше). При управлении кластером несколькими администраторами при запуске консольной утилиты.



Вывод команды «Статус узлов кластера» (см. п. 6.12) содержит информацию о необходимости перезагрузки компонента на узлах, входящих в кластер. В этом случае, под таблицей списка узлов, жёлтым цветом приводится уведомление: «The following nodes require the ‘reload jadog’ command to be executed, because some parameters have been changed and not applied: <IP-адрес:порт> узла(-ов) кластера.



В промышленной эксплуатации СУБД «Jatoba» настоятельно рекомендуется выполнять перезагрузку компонентов «jaDog» в режиме технического обслуживания (см. п. 7.16) в период наименьшей нагрузки на кластер во избежание потери данных.

Таблица П.1.1 в приложении 1 содержит список параметров и информацию о необходимости выполнения перезагрузки компонента в столбце «Параметр, требующий перезагрузки».

В случае если после редактирования параметра узла кластера необходимо перезапустить службу «jadog» администратору выводится предупреждение:

```
Parameter successfully changed. Jadog service restart is  
required
```

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------



Перезагрузка службы «jadow» выполняется на том узле, параметры которого были изменены.

Перезагрузка службы «jadow» выполняется при помощи команды:

```
# systemctl restart jadow
```

В случае после редактирования параметра необходимо перезагрузить компонент «jaDog» администратору выводится предупреждение:

```
Parameter successfully changed. Jadow reload is required
```

Перезагрузка компонента «jaDog» в консольной утилите «jadow_ctl» выполняется при помощи команды:

```
reload jadow
```

Удаленная перезагрузка компонента «jaDog» выполняется главном узле кластера в консольной утилите «jadow_ctl» при помощи команды:

```
reload jadow '[name_node]'
```

где [name_node] – название узла в кластере.

Некоторые параметры после изменения требуют повторного чтения конфигурации СУБД. В этом случае администратору выводится предупреждение:

```
Parameter successfully changed. It is required to execute  
pg_reload_conf() in Jatoba.
```

Повторное чтение конфигурации СУБД выполняется в утилите «psql» при помощи SQL-команды:

```
SELECT pg_reload_conf();
```

Для параметров компонента, которые не требуют перезагрузки, выводится сообщение пользователю после изменения параметра:

```
Parameter successfully changed
```

7.15. Процедура принудительной смены ролей серверов (switchover)



Операция принудительной смены ролей серверов (switchover) всегда производится при подключении только к главному узлу



При использовании компонента «ja_Hipe_Cluster» и выполнении компонентом «jaDog» принудительной смены ролей узлов (switchover) проверяется наличие соединения к доверенному IP адресу СУБД trusted_rdbms (см. п. 6.6.3.6) по сетевому порту trusted_port (см. п. 6.6.3.7) – координатору кластера «ja_Hipe_Cluster». При отсутствии соединения выполнение принудительной смены ролей узлов (switchover) блокируется с выводом администратору информационного сообщения, а также в журнал работы компонента. Данный функционал предназначен для исключения возможной потери данных и нарушения архитектуры кластера при отсутствии узла-координатора.

Для выполнения операции «switchover» необходимо выполнить следующие действия.

1) Подключиться к главному узлу через утилиту «jadog_ctl».

2) В списке серверов определить резервный узел, на который необходимо переключить роль главного (master), командой:

```
cluster status
```

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> cluster status
Reply: (id = 1)
|Jadog version|4.1.0|
+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
|Cluster ulid|Cluster name|AutoFailover|AutoDCFailover|Public IP|
+-----+-----+-----+-----+-----+
|01K9Y0GRZ2QNX6KEBEB6M8WFDA|cluster1|true|false|10.116.102.81|
+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+-----+
|DC_Piter|ACTIVE|
+-----+-----+
|DEFAULT|EMPTY|
+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Node name|Node|State|Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|Public IP|Node status|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Datacenter: DC_Piter|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|node1|10.116.102.54():12345|Master(ACTIVE)|true|-|0/3000198|-|false|true||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|node2|10.116.102.55():12345|Slave(ACTIVE)|true|async|0/3000198|rs_node2|true|false||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10.116.102.54>
  
```

Рисунок 7.29 – Подключение к главному узлу через утилиту «jadog_ctl»

В представленном примере с ролью «Slave» узел с IP – 10.116.102.55

3) После этого запустить команду «switchover», имеющую синтаксис:

```
switchover [host_ip/host_name] [port]
```

Например:

```
switchover 10.116.102.55 12345
```

```

root@node1: /usr/jatoba-5/bin
10.116.102.54> switchover 10.116.102.55 12345
Reply: Waiting reply from jadog. Check jadog node logs for details.
Reply: Waiting reply from jadog. Check jadog node logs for details.
Reply: Waiting reply from jadog. Check jadog node logs for details.
Reply: SWITCHOVER has successfully completed
10.116.102.54>

```

Рисунок 7.30 – Выполнение команды «switchover»

В результате узлы кластера поменяются ролями.

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> switchover 10.116.102.55 12345
Reply: Waiting reply from jadog. Check jadog node logs for details.
Reply: Waiting reply from jadog. Check jadog node logs for details.
Reply: SWITCHOVER has successfully completed (id = 2)
10.116.102.54> cluster status
Reply: (id = 3)
+-----+
|Jadog version|4.1.0|
+-----+

+-----+
|Cluster ulid|Cluster name|AutoFailover|AutoDCFailover|Public IP|
+-----+
|01K9V0GRZ2QNX6KEBEB6M8WFDA|cluster1|true|false|10.116.102.81|
+-----+

+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+
|DC_Piter|ACTIVE|
+-----+
|DEFAULT|EMPTY|
+-----+

+-----+
|Node name|Node|State|Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|Public IP|Node status|
+-----+
|Datacenter: DC_Piter|
+-----+
|node1|10.116.102.54():12345|Slave(ACTIVE)|true|async|0/3004438|rs_node1|true|false||
+-----+
|node2|10.116.102.55():12345|Master(ACTIVE)|true|-|0/3004438|-|false|true||
+-----+
10.116.102.54>

```

Рисунок 7.31 – Проверка ролей узлов в кластере

По журналам событий компонента «jaDog» на узлах можно наблюдать порядок выполняемых действий.

Например, на основном сервере будет сообщение подобное следующему:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
2023-11-25 13:27:56 WARNING: UISwitchover command was  
successfully completed
```

Для того, чтобы сменить роль узла, необходимо подключиться к «новому» главному узлу и выполнить процедуру смены роли, поэтому с резервного узла невозможно назначить себе роль главного узла кластера.

7.16. Режим технического обслуживания (maintenance)

Режим технического обслуживания (ТО) может быть установлен для всего кластера или его отдельных составных узлов.

В режиме ТО кластер или отдельный его узел принимает команды и выполняет все необходимые действия администратора, но автоматические смены состояний кластера не отрабатывает (FO).

Установка режима ТО не влияет на синхронизацию данных согласно установленным правилам и режимов работы кластера.

Управление режимом ТО кластера и/или его отдельных узлов осуществляется через интерфейс утилиты «`jadog_ctl`» путем ввода команд.

Основные принципы поведения узлов кластера в режиме ТО:

- В случае если режим ТО устанавливается для узла кластера с ролью «Master» это автоматически приводит к вводу в этот режим и всех узлов кластера с ролями «Slave» (т.е. на каждый узел кластера принудительно отправляется команда установки в режим ТО);
- Если режим ТО установлен на всех узлах кластера кроме узла с ролью «Master», то это автоматически переводит весь кластер в данный режим;
- Перезагрузка узла кластера, находящегося в режиме ТО, не является аварийной;
- Включение режима ТО производится только через главный узел кластера с ролью «Master»;
- В режиме ТО администратору доступны все параметры настройки как кластера, так и отдельного его узла кластера;

- После отключения режима ТО отдельный узел или весь кластер работают в активном режиме с учетом текущего статуса и состояния всего кластера.
- Режимы синхронной/асинхронной репликации данных влияния на ТО и поведение кластера в режиме ТО не производят;
- При включении/отключении режима ТО все узлы кластера должны быть доступны.

Для получения информации о статусе кластера или входящих в него узлов применяется команда:

```
cluster status
```

Узлы кластера, для которого установлен режим технического обслуживания, будут находиться в режиме «Master» (MAINTENANCE) или «Slave» (MAINTENANCE)

```
10.116.102.54> cluster status
Reply: (id = 6)
+-----+
|Jadog version|3.1.0|
+-----+

+-----+
|Cluster name|AutoFailover|AutoDCFailover|Public IP|
+-----+
|test        |t          |f          |10.116.102.81/24|
+-----+

+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+
|DEFAULT   |ACTIVE|
+-----+

+-----+
|Node name|Node|State|Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|Public IP|Node status|
+-----+
|Datacenter: DEFAULT|
+-----+
|test_node1|10.116.102.54():12345|Master(MAINTENANCE)|t|-|0/1589248|-|f|f|
+-----+

10.116.102.54> █
```

Рисунок 7.32 – Проверка статуса узлов в кластере

В качестве примера использования режима ТО: если администратору кластера необходимо выполнить перезагрузку узла с ролью «Master» без перехода этой роли на другой узел (без выполнения процедур FAILOVER), то он получает возможность установить для кластера или узла с ролью «Master» режим ТО и выполнить перезагрузку кластера.

7.16.1. Включение режима технического обслуживания на узле

Включение режима ТО осуществляется командой:

```
set maintenance on node ['node_name']
```


Или с указанием IP-адреса и номера порта узла:

```
set maintenance on node [ip] [port]
```

7.16.2. Включение режима технического обслуживания кластера

Осуществляется командой:

```
set maintenance
```

```
10.116.102.54> set maintenance  
Reply: SetMaintenance SUCCESS (id = 5)  
10.116.102.54> █
```

Рисунок 7.33 – Включение режима технического обслуживания кластера

7.16.3. Вывод кластера из режима технического обслуживания

Осуществляется командой:

```
reset maintenance
```

```
10.116.102.54> reset maintenance  
Reply: ResetMaintenance SUCCESS (id = 7)  
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.34 – Выключение режима технического обслуживания кластера

Вывод кластера из режима ТО осуществляется по следующим правилам:

- Первым из режима ТО выводится главный узел с ролью «Master», затем узлы с ролями «Slave»;
- При использовании каскадной репликации (см. документ «Часть 2. Компонент jaDog. Управление режимом работы узлов кластера» 643.72410666.00067-07 98 02-02) узлы с ролями «Slave» выводятся из режима ТО в следующем порядке: сначала Primary, затем – Secondary.

Если главный узел кластера с ролью «Master» не выполнил выход из режима ТО, то узлы с ролями «Slave» также из него не выводятся и сохраняют статус MAINTENANCE.



Если узел кластера не может быть выведен из режима ТО по каким-либо причинам (в том числе из-за возникших ошибок), данное событие фиксируется

в журнале работы. В этом случае узлы сохраняют свой статус MAINTENANCE и остаются в режиме ТО.

Необходимо с главного узла выполнить удаление резервного узла из кластера (см. п. 7.3) и попробовать повторить процедуру вывода кластера из режима ТО.

7.16.4. Вывод отдельного узла из режима технического обслуживания

Осуществляется командой с указанием названия узла:

```
reset maintenance on node ['node_name']
```

Или с указанием IP-адреса и номера порта узла:

```
reset maintenance on node [ip] [port]
```

Если узел кластера с ролью «Master» не выполнил выход из режима ТО, то узлы с ролями «Slave» также из него не выводятся и сохраняют статус MAINTENANCE.

Если узел кластера не может быть выведен из режима ТО по каким-либо причинам (в том числе из-за возникших ошибок), данное событие фиксируется в журнале работы. В этом случае узел сохраняет свой статус MAINTENANCE и остается в режиме ТО.

7.17. Процедура обработки отказа (failover)

Компоненты «jaDog» на узлах кластера непрерывно следят за статусами сетевых соединений между собой. В случае прерывания соединения между резервным и главным узлами компонентом «jaDog» автоматически запускается процедура обработки отказа «failover».

Главный узел кластера, находясь в статусе ACTIVE, отправляет пакеты «heartbeat» всем участникам кластера по установленным правилам и параметрам. Только главный узел кластера может посылать пакеты «heartbeat». Пакет «heartbeat» содержит информацию о состоянии кластера (cluster status), которая включает, собственный номер LSN и номер текущей эпохи (epoch).

Резервный узел в ответ на пакет «heartbeat» отправляет на главный узел пакет «heartbeat response», который содержит информацию о статусе резервного узла. В случае, если у резервного узла (Primary Slave) есть подчиненные каскадные узлы (Cascade Slave), информация о их статусе также содержится в пакете «heartbeat response».

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

При получении от главного узла пакета «heartbeat» резервный узел обновляет свою информацию по другим узлам кластера (за исключением узлов, для которых он является подчиненным резервным узлом (Primary Slave)).

При получении от резервных узлов пакета «heartbeat response» главный узел обновляет информацию об узлах кластера, по которым пришел статус внутри пакета «heartbeat response».

Обработка пакетов «heartbeat» и «heartbeat response» определяется параметрами:

- heartbeat:heartbeat_interval – количество миллисекунд между отправкой главным узлом heartbeat пакета. Значение по умолчанию 5000;
- heartbeat:receive_timeout – допустимое количество миллисекунд между heartbeat пакетами. Значение по умолчанию 15000.

Изменение данных параметров выполняется при помощи консольной утилиты jadog_ctl:

```
set parameter heartbeat:heartbeat_interval = '4500'  
set parameter heartbeat:receive_timeout = '25000'
```

В случае отказа резервного узла – главный узел продолжит обслуживание кластера в обычном режиме, ожидая в соответствии с заданными параметрами возобновления связи (получения пакетов «heartbeat response») с резервным узлом. Если в процессе ожидания резервный узел активируется, он автоматически включается в кластер и восстанавливается.

В случае отказа главного узла – резервный узел не получив пакет «heartbeat» автоматически инициирует процедуру «failover», переводит роль главного узла на себя, переводит общий адрес на себя, переводит статус главного узла в статус «DIED» (вышедший из строя) и продолжит ожидание восстановления вышедшего из строя узла.



Компонент «jaDog» на узле кластера при переходе в статус FENCING/DEAD не завершает работу своих служб (завершается только службы СУД). Это обеспечивает получение и обработку узлом пакетов «heartbeat» от других узлов (главного или арбитра). При этом узел в статусе FENCING/DEAD в ответных

пакетах «heartbeat response» сообщает другим узлам кластера о своем актуальном статусе.

Пользователь имеет возможность запросить статус узлов кластера командой «cluster status» в утилите «jadowctl» (см. описание статусов узлов в п. 6.12).

В журнале событий резервного узла (ставшего новым главным узлом) будут отображаться следующие сообщения:

```
2021-02-04 19:02:40 ERROR: connection attempt 9/10 till failover
2021-02-04 19:02:43 ERROR: TCPSocket::connect::connection failed
2021-02-04 19:02:43 ERROR: NetworkAPI::errorHandler
2021-02-04 19:02:50 ERROR: Master jadow with ip 10.10.41.158 is unconnected
2021-02-04 19:02:50 ERROR: connection attempt 10/10 till failover
2021-02-04 19:02:53 ERROR: TCPSocket::connect::connection failed
2021-02-04 19:02:53 ERROR: NetworkAPI::errorHandler
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: jaDog with ip 10.10.41.158 is died
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: ClusterManager::failover
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: ClusterManager::failover winner is 10.10.41.159
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: SWITCHTOMASTER
2021-02-04 19:03:00 INFO: ожидание повышения сервера.... готово
сервер повышен
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: PGPromote success
```

При возвращении резервного узла можно увидеть сообщение:

```
INFO: jaDog connection with ip 10.10.41.159 was stabilized
```

Кроме того, в компоненте «jaDog» предусмотрена возможность обработки ситуации «раздвоения» («split brain»), которая может возникнуть при четном количестве узлов в кластере (2, 4 и т.д.) при отказе сетевых соединений любого из узлов (например, отказ порта коммутатора, обрыв кабеля и т.п. ситуации). В этой ситуации главный и резервный узлы продолжают работать, при этом между ними пропадает связь и каждый из них не может точно определить, по какой причине не отвечает соседний узел: он действительно физически вышел из строя (отказ диска, отказ блока питания, отказ других компонент) или возникли

неполадки сетевого характера. Принять решение о дальнейших действиях на каждом узле без дополнительных данных невозможно. По умолчанию, как было описано ранее, алгоритм предполагает следующие действия узлов:

- резервный узел переводит себя в роль главного;
- главный узел ожидает восстановления связи с резервным узлом (количество попыток в заданный интервал времени), по окончании ожидания и отсутствии связи – присваивает резервному узлу статус «DIED».

Таким образом, в случае «split brain» в результате получится два узла в роли «MATSER», не связанные друг с другом.

Во избежание такой ситуации в компоненте «jaDog» предусмотрен узел с ролью «Referee». Данный узел является основным инструментом решения проблемы сетевого разделения узлов кластера в случае возникновения внештатных ситуаций. Описание применения узла с ролью «Referee» приведено в п.п. 7.19 данного руководства.

Альтернативным вариантом решения проблемы сетевого разделения узлов кластера является применение параметра «main:trusted_address» (см. п. 6.6.3.5), который рекомендуется устанавливать всегда, когда в кластере четное количество узлов. IP-адрес, указанный в параметре «main:trusted_address» является третьей независимой стороной, которая располагается в назначенном сетевым администратором надежном сетевом сегменте, и доступность которой прямо или косвенно обозначает доступность кластера СУБД со стороны пользователя. Задача сетевого администратора – выбрать такой ресурс или узел (настройка маршрутизации сетевых пакетов, введение дополнительного узла-арбитра), доступность которого можно было бы проверить по протоколу ICMP (команда «ping»).



Применение параметра main:trusted_address совместно с использованием в кластере узла-арбитра (см. п. 7.19) не рекомендуется. Совместное использование в некоторых случаях может привести к сетевому разделению узлов (split brain) или полной остановке кластера.

Параметр «main:trusted_address» используется главным и резервным узлом для проверки доступности сетевой инфраструктуры и правильного принятия решения о произошедшем отказе.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

При потере связи между узлами (сетевое разделение кластера) фиксируется отказ, после чего, если в настройках компонента «jaDog» задан параметр «main:trusted_address»:

- 1) и он не доступен (не «пингуется»), то:
 - главный узел установит для себя статус «FENCING», удалит адрес Public IP с заданного сетевого интерфейса, остановит СУБД и перейдет в режим ожидания;
 - резервный узел также установит для себя статус «FENCING», остановит СУБД и перейдет в режим ожидания.
- 2) и он доступен, то при отказе:
 - резервного узла – главный узел останется главным и продолжит обслуживание пользователей;
 - главного узла – резервный узел повысит свою роль до главного и включится в работу по обслуживанию запросов пользователей.

Процедура выбора нового мастера состоит в том, что узел, при получении роли «Candidate», повышает значение параметра «epoch» и отправляет свой голос всем узлам кластера (LSN и уже новый epoch). По полученным ответам узел принимает или не принимает роль «Master».

Если ответы от других узлов кластера не были получены за период, указанный в параметре `faileover.max_round_timeout`, то узел с ролью «Candidate» снова увеличивает значение «epoch» и инициируется новый раунд голосования (split voice). Таких повторных голосований может быть столько, сколько указано в параметре `failover.max_voting_rounds`.

Параметр `faileover.max_round_timeout` должен быть не меньше, чем двойная сетевая задержка между узлами.

7.18. Восстановление после отказа (fail)

При восстановлении узла кластера после отказа, сначала узел для возобновления работы соединяется с главным на текущий момент узлом и синхронизируется с новой линией времени. В большинстве случаев этого шага достаточно для введения узла в рабочее состояние.

Если синхронизация заканчивается ошибкой, как правило, требуется делать повторное бэкапирование данных с главного сервера, что может занимать достаточное количество времени при больших объемах информации.

Чтобы обезопасить данные от утери, компонент «jaDog» не удаляет директорию с данными, а переименовывает ее.

Регулируют данное поведение следующие параметры:

- `after_rewind_fail_backup:backup_allow` (true/false) – разрешает/запрещает использование бэкапирования после неудавшейся перемотки (см. п. 6.6.11.1);
- `after_rewind_fail_backup:backup_coeff` – коэффициент, регулирующий размер пространства на диске, которое должно быть свободно для новых данных в зависимости от директории с данными (см. п.).

Например, если задано значение параметра «`backup_coeff`» – «0.5», размер директории с данными равен 2 Гб, то минимальный объем пространства под новые данные, определяемый по формуле: $\langle \text{значение параметра } \text{backup_coeff} \rangle * \langle \text{размер директории с данными} \rangle$, составит 1 Гб.

Бэкапирование после отказа перемотки выполнится только при следующих условиях:

- параметр «`backup_allow`» установлен в значение «true»;
- размер свободного пространства на разделе больше, чем значение, вычисленное по формуле:

$$1 + \langle \text{значение параметра } \text{after_rewind_fail_backup:backup_coeff} \rangle * \langle \text{размер директории с данными} \rangle .$$

В результате бэкапирования в директории данных компонентом «jaDog» будет создана копия прошлой (на момент отказа) директории данных с числовым порядковым суффиксом «N» – «dataN» (если таких директорий накопилось несколько).

Администратору необходимо проанализировать содержимое копии директории и определить наличие или отсутствие в аварийной копии требующих сохранения данных. При отсутствии в копиях «dataN» важных данных, копии можно удалить.



Основной директорией всегда остается директория «data», указанная в параметре «postgresql:db_data_path (см. п. 6.6.1.2)»

При других аварийных ситуациях возвращение в работу узла выполняется с соблюдением следующих рекомендаций:

Для главного узла:

1) В случае кратковременного отключения прошлый главный узел включается в работу автоматически. Автоматическое восстановление запускается после включения бывшего главного узла в работу.

2) В случае длительных отключений прошлый главный узел может не включиться в восстановление автоматически. Требуется выполнить следующие процедуры на аварийном узле.

- отключить общий адрес, если таковой остался при аварии на главном узле:

```
ip addr del 10.10.41.95 dev eth0
```

- перезапустить службу jadog:

```
# systemctl restart jadog
```

3) В случае отказа восстановления, при наличии ошибок в файле «jadog.log», касающихся запуска процедур «rewind» и «backup», необходимо:

- удалить файлы *.BACKUP в директории данных «jatoba»;
- переместить или удалить старую директорию данных;
- повторить перезапуск службы jadog:

```
systemctl restart jadog
```

Для резервного узла:

1) В случае успешного восстановления аварийного узла в роли резервного (всегда в роли резервного) в журнале событий будет сообщение вида:

```
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: local node state: Slave
```



```
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: send state to 10.10.41.159
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: remote node state: Master
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: over
```

2) В случае ошибок администратору необходимо:

- проверить файл «jadog.log» на наличие ошибок, касающихся запуска процедур «rewind» и «backup»;
- устранить причины возникновения ошибок, обеспечить нормальный запуск процедур «rewind» и «backup»;
- после восстановления – проверить наличие старых директорий с данными, удостовериться в отсутствии исключительных записей и удалить лишние директории из текущего раздела.



Ответственность за утерянные при удалении данные несет администратор

Пользователь имеет возможность проконтролировать восстановление состояния кластера, для чего необходимо запросить статус узлов кластера командой «cluster status» в утилите «jadog_ctl». В ходе восстановления резервного узла его статус «Rewind», после успешного восстановления статус изменился на «Slave».

В редких случаях, если на резервном узле кластера произошла остановка сервиса «jatoba», повторный запуск СУБД при помощи сторонних средств, например использование команды

```
pg_ctl -D /var/lib/jatoba/6/data start
```

может привести к неконтролируемому переходу резервного узла в циклический режим восстановления (Recovery).

Для устранения возникшей аварийной ситуации необходимо убедиться при помощи утилиты мониторинга процессов ОС «top» в наличии на резервном узле запущенного процесса postgres -D /var/lib/jatoba/6/data. В этом случае выполняется его остановка средствами ОС и перезапуск сервиса «jadog» при помощи команды:

```
systemctl restart jadog
```

После выполнения указанных выше процедур резервный узел будет успешно подключен к кластеру.

7.19. Применение узла с ролью «Referee»

Сетевое разделение (потеря связности между узлами) приводит к разделению кластера и возникновению нескольких главных узлов с ролью «Master». Это в свою очередь может приводить в итоге к потере данных из-за того, что данные отправляются в оба возникших кластера.

Для устранения потерь данных в кластер может быть добавлен специализированный узел-арбитр, называемый «Referee».



Применение в кластере узла-арбитра совместно с использованием параметра `main:trusted_address` (см. п. 6.6.3.5) не рекомендуется. Совместное использование в некоторых случаях может привести к сетевому разделению узлов (split brain) или полной остановке кластера.

Узел кластера с ролью «Referee» предназначен для:

- Получения дополнительного значения голосования в процедуре отработки отказа (failover);
- Выполнения проверок и синхронизации состояния кластера.

Узел кластера с ролью «Referee»:

- Выполняет подключение к СУБД главного узла кластера с использованием Public Address, но при этом не управляет СУБД других узлов кластера;
- Периодически опрашивает кластер на предмет состояния кластера и СУБД главного узла с ролью «Master»;

Узел кластера с ролью «Referee» в отличие от других узлов кластера не переходит в режим технического обслуживания и таким образом сохраняет свое состояние в независимости от режимов работы кластера.

Для узла кластера с ролью «Referee» рекомендуется использовать сетевой адрес, отличный от диапазона адресов, применяемого для других узлов кластера.



Рекомендуется размещать узел-арбитр во внешнем, по отношению к кластеру СУБД, ресурсе (датацентре, площадке и пр.).

При активации узла с ролью «Referee» выполняется проверка и синхронизация ролей узлов кластера. Состояние кластера при этом сохраняется в БД главного узла с ролью «Master».

Условиями применения узла с ролью «Referee» являются выполненные на нем процедуры:

- Установленная СУБД «Jatoba»;
- Выполнена инициализация каталога СУБД Jatoba;
- Установлен компонент «jaDog» (см. 2.1.1);
- Выполнена настройка компонента «jaDog»:
 - установлено расширение jadog для СУБД (см. 2.1.3);
 - создана групповая роль jadog_repl_acc (там же);
 - создан пользователь jadog_user (см. 2.1.4);
- Определены необходимые права в pg_hba.conf (блок replication) (см. 2.1.2);

7.19.1. Добавление узла с ролью «Referee» с помощью «jadog_ctl»

Для добавления существующего узла кластера с ролью «Referee» необходимо на главном узле кластера с ролью «Master» подключиться к утилите «jadog_ctl» и выполнить команду:

```
cluster add referee [ip] [port] as ['node_name']
```

При выполнении указанной команды узлу присваивается имя ['node_name'].

Пример:

```
cluster add referee 10.116.102.57 12345 as 'node_referee'
```

После добавления узла с ролью «Referee» на главном узле необходимо выполнить перезагрузку конфигурации кластера с помощью выполнения команды:

```
reload jadog
```

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin

root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 4.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> cluster add referee 10.116.102.57 12345 as 'node_referee'
Reply: Referee node was successfully added (id = 1)
10.116.102.54> reload jadog
Try to reload jadog on current node. Are you sure [Y/N]?> Y
Reply: Command has been successfully completed (id = 2)
10.116.102.54> cluster status

```

Рисунок 7.35 – Добавление узла-арбитра в утилите jadog_ctl

После этого необходимо проверить статус узлов кластера:

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin

10.116.102.54> cluster status
Reply: (id = 6)
+-----+
|Jadog version|4.1.0|
+-----+

+-----+-----+-----+-----+
|Cluster ulid|Cluster name|AutoFailover|AutoDCFailover|Public IP|
+-----+-----+-----+-----+
|01K9Y0GRZ2QNX6KEBEB6M8WFDA|cluster1|true|false|10.116.102.81|
+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+
|Datacenter|STATUS|
+-----+-----+
|DC_Piter|ACTIVE|
+-----+-----+
|DEFAULT|EMPTY|
+-----+-----+


+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Node name|Node|State|Connection state|Replication type|Write LSN|Replication slot name|Slot status|Public IP|Node status|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Datacenter: DC_Piter|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|node1|10.116.102.54():12345|Master(ACTIVE)|true|-|0/7000198|-|false|true|
|node2|10.116.102.55():12345|Slave(ACTIVE)|true|async|0/7000198|rs_node2|true|false|
|node_referee|10.116.102.57():12345|Referee(ACTIVE)|true|-|-|-|-|-|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10.116.102.54>

```

Рисунок 7.36 – Статус узлов кластера в утилите jadog_ctl

Для проверки статуса узла необходимо воспользоваться встроенным инструментарием консольной утилиты «jadog_ctl» (см. п.п. 0):

```
node is
```



```
root@node3: /usr/jatoba-6/bin
root@node3: /usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 4.1.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.57> node is
Reply: Referee(ACTIVE) (id = 1)
10.116.102.57>
```

Рисунок 7.37 – Статус узла-арбитра в утилите jadog_ctl

Альтернативным вариантом добавления существующего узла кластера с ролью «Referee» является команда:

```
cluster add referee [ip] [port]
```

7.19.2. Добавление узла с ролью «Referee» в процессе автоматизированной настройки кластера

В случае автоматизированной настройки кластера узел с ролью «Referee» указывается в шаблоне файла ответов (см. п.п. 3.2.5).

Для того чтобы реализовать возможность настройки узла с ролью «Referee» необходимо в шаблоне файла ответов «init_jadog_referee.yml» заполнить секцию «cluster_referee_nodes» и перечислить список узлов, для которых определяется роль «Referee»:

```
cluster_settings:
cluster_referee_nodes:          # Массив нод, являющимися
referee. Не обязательный параметр.
    - node-referee              # Нода, являющаяся referee.
```

В дальнейшем процедура автоматизированной настройки кластера не отличается от указанной в п.п. 3.2.5 данного руководства.

После успешного добавления узла с ролью «Referee» в файле состояния /usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog_state.yml для него будет указано новое состояние:

```
ClusterState: Referee
```

7.19.3. Удаление узла с ролью «Referee»

Для того чтобы удалить узел кластера с ролью «Referee» необходимо на главном узле кластера с ролью «Master» подключиться к утилите «jadow_ctl» и выполнить команду:

```
cluster delete node ['node_name']
```

Пример:

```
cluster delete node 'node_referee'
```




Рисунок 7.38 – Удаление узла-арбитра из кластера в утилите jadow_ctl

Также удалить узел кластера с ролью «Referee» возможно с указанием его IP-адреса и следующей команды:

```
cluster delete node [ip] [port]
```

Пример:

```
cluster delete node 10.116.102.57 12345
```

7.20. Получение информации о статусе узлов кластера

Администратору или информационной системе для выполнения действий с кластером необходимо предварительно убедиться, что узел, к которому выполняется подключение, является мастером. Для получения подобной информации можно воспользоваться консольной утилитой «jadow_ctl», при помощи которой администратор кластера или ИС может получить информацию о статусе узла.

Информацию о статусе узла возможно получить только подключившись напрямую к узлу.

Узел кластера может принимать следующие статусы:

- MASTER;
- SLAVE;
- PRIMARY.

Помимо статусов узел кластера может находиться в одном из следующих состояний:

- active – узел кластера находится в штатном режиме работы;
- maintenance – узел кластера находится в режиме технического обслуживания (см. п.п. 7.16);
- recovery – узел кластера находится в режиме восстановления после сбоя (см. п.п. 7.17).

Для резервных узлов кластера с использованием каскадной репликации может отображаться информация о режиме репликации:

- sync – узел кластера находится в синхронном режиме репликации (см. п.п. 6.15);
- async – узел кластера находится в асинхронном режиме репликации (см. п.п. 6.14).

Для того чтобы получить при помощи утилиты «jalogctl» информацию о статусе узла необходимо:

1) На главном узле кластера в терминале от имени суперпользователя перейти в каталог с консольной утилитой «jalogctl» и выполнить подключение к компоненту «jaDog»:

```
cd /usr/jatoba-6/bin  
./jalogctl
```


2) После ввода пароля пользователя компонента «jaDog» и вывода сообщения «You're authenticated» необходимо выполнить команду вывода информации о статусе узла:

```
node is
```

3) Консольная утилита «jadow_ctl» выведет ответ, например (см. рисунок 7.39):

```
Reply: Master(ACTIVE) (id = 1)
```

В примере узел является главным узлом кластера и находится в штатном состоянии.



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadow_ctl
Supported Jadow version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You`re authenticated (id = 0)
10.116.102.54> node is
Reply: Master(ACTIVE) (id = 1)
10.116.102.54>
```


Рисунок 7.39 – Получение информации о статусе узла при помощи консольной утилиты «jadow_ctl»

Консольная утилита «jadow_ctl» может возвращать значение статуса узла кластера в виде «true | false». Для получения информации о статусе узла кластера в таком виде применяются следующие команды:

1) Если узел кластера является главным с ролью MASTER (обе команды равнозначны):

```
node is m
node is master
```

Будет возвращено значение «Reply: true» (см. рисунок 7.40), в противном случае результат будет «Reply: false».



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> node is master
Reply: true (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.40 – Получение информации о роли узла при помощи консольной утилиты «jadog_ctl»

- 2) Если узел кластера является резервным (обе команды равнозначны):

```
node is s
node is slave
```

Будет возвращено значение «Reply: true», в противном случае результат будет «Reply: false».

- 3) Если узел кластера является ведущим для каскадного типа кластера (обе команды равнозначны):

```
node is p
node is primary
```

- 4) Если узел кластера является координатором кластера (обе команды равнозначны):

```
node is r
node is referee
```

- 5) Если резервный узел кластера с каскадной репликацией должен работать в асинхронном режиме:

```
node in async
```

Для главного узла кластера с каскадной репликацией возвращаемое значение всегда «Reply: false».

- 6) Если резервный узел кластера с каскадной репликацией должен работать в синхронном режиме:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
node in sync
```

Для главного узла кластера с каскадной репликацией возвращаемое значение всегда «Reply: false».


- 7) Если резервный узел добавлен в кластер с каскадной репликацией:

```
node in cascade
```

Для главного узла кластера с каскадной репликацией возвращаемое значение всегда «Reply: false».

- 8) Если узел находится в режиме технического обслуживания:

```
node in maintenance
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> node in maintenance
Reply: false (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.41 – Получение информации о режиме технического обслуживания узла при помощи консольной утилиты «jadog_ctl»

7.21. Планировщик заданий кластера

Планировщик заданий кластера (далее по тексту - планировщик) предназначен для автоматизации выполнения операций с узлами кластера при помощи настройки заданий.

Планировщик позволяет выполнять задания с задержкой по таймеру или установить определенное время их выполнения.

Это дает возможность гибко планировать и контролировать выполнение критически важных операций в нужное время и строить несложные последовательности выполнения команд.

Доступ к планировщику осуществляется через интерфейс консольной утилиты «jadog_ctl» (см. раздел 5 данного руководства).

Примеры использования планировщика:

- Изменение IP-адресов узлов кластера по расписанию в процессе выполнения ТО;
- Запуск/остановка/перезагрузка компонент кластера в определенное администратором время.

7.21.1. Ограничения планировщика заданий кластера

Планировщик имеет следующие функциональные ограничения:

- Список команд заданий ограничен командами компонента «jaDog»;
- Запуск заданий планировщика выполняется только на главном (с ролью Master) узле кластера;
- Тип выполнения команд заданий – асинхронный;
- Для заданий возможно указать конкретные дату и время;
- Для заданий возможно указать задержку времени выполнения команды (минимальный 1 минута, максимальный 1 год);
- В планировщик невозможно добавить задание, которое добавляет другое задание;
- Запрет на выполнение команд изменения паролей учетных записей пользователей;
- Запрет на выполнение команд создания и/или удаления учетных записей пользователей;

Полный список команд, недоступных для использования при создании заданий планировщика, приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Список общих команд компонента «jaDog», недоступных для использования в заданиях планировщика

Команда	Описание
cluster status	Отображение списка и состояния узлов кластера

Команда	Описание
show users	Отображение списка пользователей
create user	Создание пользователя
drop user	Удаление пользователя
alter user	Изменение пароля пользователя
node show	Отображение информации о узле кластера
node ls	Отображение списка узлов кластера
node set	Переименование узла кластера
node is	Отображение актуальной роли узла (главный, резервный)
\password	Изменение пароля пользователя компонента «jaDog»
\h	Справочная информация по командам компонента «jaDog»
connect	Подключение к узлу кластера
get last response	Отображение последнего сообщения с сервера, исключая статус
get result id	Отображение последнего сообщения с сервера по указанному идентификатору, исключая статус
datacenter promote	Принудительное переключение на текущий центр обработки данных
add cluster	Создание кластера
cluster add master	Добавление в кластер главного узла с ролью Master
delete cluster	Удаление кластера
schedule	Отображение списка запланированных задач планировщика
Schedule set	Добавление задания в планировщик

Проверка допустимости выполнения команд производится и при добавлении задания в планировщик и при попытке запуска задания. Результаты отказа в выполнении команды зафиксированы в функциональном логе компонента.

В планировщике реализована очередь выполнения заданий. Задание добавляется в очередь выполнения в двух случаях:

- Наступило установленное дата и время задания (см. п.п. 7.21.2.1);
- Истекла задержка выполнения задания (см. п.п. 7.21.2.2).

Если в очереди выполнения планировщика несколько заданий, они выполняются последовательно.



Не рекомендуется добавлять в планировщик несколько заданий с одними и теми же датой и временем выполнения. Чтобы этого избежать перед добавлением нового задания необходимо ознакомиться с списком запланированных заданий (см. п.п. 7.21.3)

Если задание было в очереди планировщика дольше, чем значение параметра `scheduler:timer_inaccuracy` (см. п.п. 7.21.5.2), то в этом случае оно удаляется из очереди планировщика.



В начале выполнения каждого задания необходимо в обязательном порядке проверять все условия и ограничения для возможности ее выполнения. Временное окно - одно из таких ограничений. Если последующее задание не попадает в отведенное временное окно - оно отклоняется и удаляется из очереди заданий.

Например, если временное окно выполнения заданий +/- 5 сек и если в планировщик добавлены два задания:

23.00 Задача1

23.00 Задача2

В случае, если Задача1 выполнится быстрее чем за 5 секунд, то у Задачи2 есть шанс запуститься, то есть время выполнения попадает во временное окно. Если Задача1 будет выполняться больше 5 сек, то Задача2 не будет выполнена, так

как она не проходит проверку по соответствию временному окну. Выполнение задачи фиксируется в журнале работы компонента.

7.21.2. Добавление задания в планировщик

7.21.2.1 С указанием даты и времени выполнения

Общий синтаксис команды добавления нового задания с датой и временем выполнения в планировщик выглядит следующим образом:

```
schedule set [job_name] [job_time] ["job_command"]
```

Где [job_name] – уникальное, в рамках кластера, наименование задания для идентификации и управления. Наименование задания должно содержать не более 32-х символов без пробелов, без специальных символов; [job_time] – дата и время в формате TIMESTAMP ('гггг-мм-дд чч:мм:сс'); [job_command] – полная команда для выполнения (например "switchover 'node2'").



При совпадении наименования job_name добавляемого нового задания с уже существующим в планировщике заданием последнее будет обновлено. В этом случае если новое задание содержит новую команду job_command этот параметр так же будет перезаписан.

Пример с указанием конкретного времени выполнения задания:

```
schedule set job1 "2025-10-19 10:23:54+02 " "switchover to 'node2' "
```

7.21.2.2 С указанием задержки выполнения задания


Общий синтаксис команды добавления нового задания с задержкой выполнения в планировщик выглядит следующим образом:

```
schedule set [job_name] [job_delay_interval] ["job_command"]
```

Где [job_name] – уникальное, в рамках кластера, наименование задания для идентификации и управления. Наименование задания должно содержать не более не более 32-х символов без пробелов, без специальных символов; [job_delay_interval] – задержка времени выполнения задания; [job_command] – полная команда для выполнения (например "switchover 'node2'").

Пример с указанием времени задержки выполнения задания:

```
schedule set job0 15m "switchover 'node2' "
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> schedule set job0 15m "switchover 'node2'"
Reply: true (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.42 – Добавление нового задания в планировщик

7.21.3. Получение списка заданий

После добавления в очередь планировщика параметры задания записываются в файл `jadog_shedule.yml`, который расположен в каталоге `/usr/jatoba-6/etc/jadog`.




Рисунок 7.43 – Расположение файла `jadog_shedule.yml`

Каждая запись в файле `jadog_shedule.yml` относится к одному заданию.



В случае обнаружения ошибок в параметрах запускаемого задания необходимо отредактировать его параметры в конфигурационном файле `jadog_shedule.yml`, и перезагрузить конфигурацию при помощи консольной утилиты `jadog_ctl`:

```
reload jadog
```

Файл jadog_schedule.yml реплицируется с главного узла (с ролью Master) на все узлы кластера. Таким образом при выполнении процедуры смены главного узла задания планировщика продолжают выполняться с нового главного узла.

Общий синтаксис команды отображения списка запланированных задач планировщика выглядит следующим образом:

```
schedule
```

В результате выполнения команды будет выведена следующая информация:

- job_id – идентификатор задания (ID), начинается с нуля;
- job_name – наименование задания;
- job_time – дата и время или временной интервал выполнения задания;
- job_command – команда задания с параметрами к выполнению.



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> schedule
Reply: (id = 1)
+-----+-----+-----+-----+
|job_id|job_name|job_time                |job_command          |
+-----+-----+-----+-----+
|1     |job000  |2025-05-20 17:43:29+03:00|switchover 'node2'|
+-----+-----+-----+-----+

10.116.102.54>
```

Рисунок 7.44 – Список заданий планировщика

Для того чтобы просмотреть выполненные ранее задания необходимо выполнить следующую команду:

```
schedule completed
```

Данная команда выводит список последних 10 выполненных заданий с результатом выполнения команд компонента «jaDog».

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------


```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1: /usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> schedule completed
Reply: (id = 1)
+-----+-----+-----+-----+-----+
|job_id|job_name|job_time           |job_command           |job_result              |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|0      |job0     |2025-05-20 16:21:59+03:00|switchover 'node2'|findAddrByNodeName Node with name: node2 doesn't found|
+-----+-----+-----+-----+-----+
|0      |job00    |2025-05-20 16:48:29+03:00|switchover 'node2'|findAddrByNodeName Node with name: node2 doesn't found|
+-----+-----+-----+-----+-----+
10.116.102.54>

```

Рисунок 7.45 – Список выполненных заданий планировщика



При выполнении перезагрузки сервисов компонента «jaDog» список выполненных заданий очищается.

7.21.4. Удаление задания из планировщика

Для того чтобы удалить задание из планировщика необходимо его наименование (см. п.п. 7.21.3).

Общий синтаксис команды удаления задания из планировщика выглядит следующим образом:


```
schedule reset [job_name]
```

Где [job_name] – уникальное, в рамках кластера, наименование задания для идентификации и управления

Пример:

```
schedule reset job000
```

При удалении задания из планировщика пользователю выводится сообщение «Try to reset scheduled job with 'job_name' name. Are you sure [Y/N]?>»



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.3.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> schedule reset job000
Try to reset scheduled job with 'job000' name. Are you sure [Y/N]?> Y
Reply: true (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.46 – Удаление задания из планировщика

7.21.5. Параметры планировщика

Параметры планировщика располагаются в конфигурационном файле jadog.yml.

Изменение параметров допускается с использованием консольной утилиты «jadog_ctl» (см. п.п. 7.14.2).

Примеры команд изменения параметров планировщика приведены в таблице П.1.1.

7.21.5.1 scheduler:timer_interval

Интервал внутреннего таймера на опрос текущего времени и времени выполнения, мс.

Значение по умолчанию – 1000.

7.21.5.2 scheduler:timer_inaccuracy

Погрешность отставания времени выполнения от фактически установленного времени, мс.

Значение по умолчанию – 5000.

7.21.5.3 scheduler:max_jobs_count

Максимальное количество задач в очереди планировщика.

Значение по умолчанию – 8.


7.21.5.4 Получение значений параметров планировщика заданий

Для того чтобы получить значение параметра планировщика применяется команда с следующим синтаксисом:

```
/usr/jatoba-6/bin/jadog_ctl -U admin -W '[пароль УЗ admin]' -C  
"show parameter scheduler:[название_параметра]"
```

Пример:

```
/usr/jatoba-6/bin/jadog_ctl -U admin -W '12345678' -C "show  
parameter scheduler:timer_inaccuracy"
```



```
root@node1: ~  
root@node1:~# /usr/jatoba-6/bin/jadog_ctl -U admin -W '12345678' -C "show parameter  
param_scheduler:timer_inaccuracy"  
Reply: You're authenticated (id = 0)  
Reply: (id = 1)  
+-----+-----+  
|NAME                                |VALUE|  
+-----+-----+  
|param_scheduler:timer_inaccuracy|5000 |  
+-----+-----+  
root@node1:~#
```

Рисунок 7.47 – Получение значений параметров планировщика заданий


7.21.5.5 Изменение параметров планировщика заданий

Для того чтобы изменить значение параметра планировщика применяется команда с следующим синтаксисом:

```
/usr/jatoba-6/bin/jadog_ctl -U admin -W '[пароль УЗ admin]' -C  
"set parameter scheduler:[название_параметра]"
```

Пример:

```
/usr/jatoba-6/bin/jadog_ctl -U admin -W '12345678' -C "set  
parameter scheduler:timer_inaccuracy='7000'"
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin  
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl -U admin -W '12345678' -C "set parameter scheduler:timer_inaccuracy='7000'"  
Reply: You're authenticated (id = 0)  
Reply: (id = 1)  
+-----+-----+  
|NAME                                |VALUE|  
+-----+-----+  
|scheduler:timer_inaccuracy|7000 |  
+-----+-----+  
Jadog reload is required.  
root@node1:/usr/jatoba-6/bin#
```

Рисунок 7.48 – Изменение значений параметров планировщика заданий

7.22. Синхронизация файлов в кластере

Компонент «jaDog» предоставляет функционал автоматизированной доставки на узлы кластера файлов, необходимых для функционирования кластера (сертификаты TLS, конфигурационные файлы, файлы ответов и так далее).

Формирование кластеров и бандлов по файлам ответов («тихое» формирование) требует установки цифровых сертификатов на узлы, участвующие в развертывании. На текущий момент эта функция должна выполняться администратором, как предусловие, в ручном режиме.

Автоматизированное распространение позволяет размещать сертификаты и необходимые конфигурационные файлы во время развертывания системы с минимальным количеством ручных действий, что позволяет значительно упростить процесс и минимизировать участие администратора в больших конфигурациях.

Настройка параметров синхронизации файлов в кластере выполняется через внесение изменений в конфигурационный файл `file_manager.yml`.



Конфигурационный файл `file_manager.yml` располагается в каталоге `/usr/jatoba-6/etc/jadog`

7.22.1. Ограничения менеджера синхронизации файлов

Менеджер синхронизации файлов имеет следующие функциональные ограничения:

- Синхронизация файлов и/или каталогов выполняется в направлении с главного узла на резервные/referee. В случае смены главного узла в кластере выполнение синхронизации производится с нового главного узла. В случае отсутствия на новом главном узле директорий, указанных в списке синхронизации, данные записи будут удалены.
- Синхронизация файлов и/или каталогов для узлов кластера с ролью Referee (см. п.п. 7.19) выполняется только при использовании соответствующего ключа.
- Формирование записей в файле `file_manager.yml` – автоматизированное.
- Максимальный размер синхронизируемых файлов – 10 Мб.
- Максимальное количество записей в файле `file_manager.yml` – не более 32 (см. п.п. 7.22.8.2). В случае ручного изменения файла `file_manager.yml` лишние записи при выполнении синхронизации будут удалены.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- При добавлении новые записи записываются в конец списка.
- При достижении в конфигурационном файле `file_manager.yml` максимального количества записей (см. п.п. 7.22.8.2) добавление новой записи невозможно.
- В качестве записей для синхронизации допускается указывать файлы.
- В качестве записей для синхронизации допускается указывать каталоги.
- Расположение файлов и каталогов узла-источника при выполнении синхронизации совпадает с расположением файлов и каталогов на узле-получателе. Администратор при необходимости создает на узлах все необходимые каталоги для синхронизации файлов.
- Атрибуты и права доступа к файлам и каталогам при выполнении синхронизации копируются без изменений.
- Не выполняется синхронизация файлов и/или каталогов между узлами кластера в том случае, если атрибуты или права доступа не позволяют завершить синхронизацию. Информация об этом записывается в журнал информационной безопасности.
- При выполнении синхронизации имеющиеся в каталогах файлы будут заменены новыми.

7.22.2. Настройка синхронизации файлов в кластере

Файл `file_manager.yml` располагается в каталоге `/usr/jatoba-6/etc/jadog` и содержит список файлов, которые необходимо синхронизировать между узлами кластера.

Внесение изменений в конфигурационный файл `file_manager.yml` отражается записями в журнале информационной безопасности.



При отсутствии в каталоге `/usr/jatoba-6/etc/jadog` конфигурационного файла `file_manager.yml` при использовании консольной утилиты `«jadog_ctl»` выводится сообщение `«File manager configuration file does not exist»`.

В этом случае необходимо вручную создать конфигурационный файл:


```
# touch /usr/jatoba-6/etc/jadog/file_manager.yml
```

и выполнить перезагрузку сервиса компонента `«jaDog»`:

```
# systemctl restart jadog
```

Перезагрузку компонента «jaDog» следует проводить в установленные администратором СУБД технологические окна обслуживания кластера. Перед выполнением операции кластер нужно перевести в режим maintenance (см. п.п. 7.16).

При использовании для синхронизации консольной утилиты «jadowctl» в случае отсутствия настроек параметров в конфигурационном файле file_manager.yml в консоль выводится сообщение «Synchronization file list is empty».



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> fm
Reply: Synchronization file list is empty (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.49 – Сообщение об отсутствии параметров в конфигурационном файле file_manager.yml

7.22.3. Добавление нового файла(ов) в список синхронизации


Для того чтобы добавить файлы, которые требуется синхронизировать между узлами кластера, необходимо на главном узле кластера воспользоваться командой, имеющей следующий синтаксис:

```
fm set '[path/to/file.cfg]'
```

где path/to/file.cfg – путь к каталогу с файлом.

Пример:

```
fm set /var/lib/jatoba/certs/srv.crt
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadowctl
Supported Jadow version 3.4.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> fm set /var/lib/jatoba/certs/srv.crt
Reply: Add path to sync files: /var/lib/jatoba/certs/srv.crt (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.50 – Добавление нового файла для синхронизации

После успешного выполнения команды в файл `file_manager.yml` добавляется строка с номером в списке синхронизации (см. 7.22.5).

7.22.4. Добавление нового каталога для синхронизации

Для того чтобы добавить каталоги, которые требуется синхронизировать между узлами кластера, необходимо на главном узле кластера воспользоваться командой, имеющей следующий синтаксис:

```
fm set '[path/to/folder/*]'
```

Пример:

```
fm set /var/lib/jatoba/config_dir/*
```

При указании каталога, копируются только файлы входящие в него. Подкаталоги в синхронизации файлов не участвуют. Для того чтобы добавить файлы из подкаталогов необходимо добавить их при помощи команды `fm`, например:

```
fm set /var/lib/jatoba/root_folder/*
fm set /var/lib/jatoba/root_folder/sub_folder1/*
fm set /var/lib/jatoba/root_folder/sub_folder2/*
```



Рисунок 7.51 – Добавление нового каталога для синхронизации

После успешного выполнения команды в файл `file_manager.yml` добавляется строка с номером в списке синхронизации (см. 7.22.5).

7.22.5. Просмотр списка файлов/каталогов для синхронизации

После добавления файлов и/или каталогов в конфигурационном файле `file_manager.yml` формируется список, содержащий следующие данные:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- Номер записи;
- Путь в файловой системе к каталогу или файлу.

Для того чтобы отобразить список файлов и/или каталогов, для которых выполняется синхронизация в кластере, необходимо на главном узле кластера выполнить следующую команду:

```
fm
```

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadowctl
Supported Jadow version 3.4.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> fm
Reply: (id = 1)
+-----+
|Id|Path|
+-----+
|1| /var/lib/jatoba/certs/srv.crt |
+-----+
|2| /var/lib/jatoba/.pgpass |
+-----+
|3| /var/lib/jatoba/config_dir/logs.conf|
+-----+
|4| /var/lib/jatoba/config_dir/* |
+-----+
10.116.102.54>

```

Рисунок 7.52 – Просмотр списка файлов и/или каталогов для синхронизации

7.22.6. Выполнение синхронизации файлов и каталогов на узлах кластера

7.22.6.1 Синхронизация на всех узлах кластера

Для того чтобы выполнить синхронизацию всех файлов или каталогов с резервными узлами (кроме узлов с ролью «Referee») необходимо на главном узле кластера выполнить следующую команду:

```
fm copy
```

В случае если в составе кластера отсутствуют резервные узлы, доступные для синхронизации при выполнении в консольной утилите «jadowctl» будет выведено сообщение: «There are no nodes to sync».




Рисунок 7.53 – Сообщение об отсутствии резервных узлов, доступных для синхронизации

7.22.6.2 Синхронизация всех файлов с определенным узлом или группой узлов

Для того чтобы выполнить синхронизацию всех файлов или каталогов с определенным резервным узлом (кроме узлов с ролью «Referee») необходимо на главном узле кластера выполнить следующую команду, имеющую синтаксис:

```
fm copy -n {node name array}
```

где node name array – перечень резервных узлов через пробел (можно указать как один, так и несколько узлов для синхронизации файлов). Наименование резервного узла отображается при отображении статусов узлов кластера (см. п.п. 6.12).

Пример:

```
fm copy -n cluster1_node2 cluster1_node3
```

7.22.6.3 Синхронизация файлов с узлом Referee

Для того чтобы выполнить синхронизацию всех файлов или каталогов с узлами кластера, включая узлы с ролью «Referee», необходимо на главном узле кластера выполнить следующую команду:

```
fm copy -referee
```

7.22.6.4 Синхронизация файла/каталога на всех узлах кластера


Для того чтобы выполнить синхронизацию определенных файлов или каталогов с резервными узлами (кроме узлов с ролью «Referee») необходимо на главном узле кластера выполнить следующую команду:

```
fm copy {file id}
```

где file id – идентификатор (номер) строки в списке файла file_manager.yml.

Пример:

```
fm copy 1
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.4.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> fm set /home/admin1/Public/config_dir/example.cfg
Reply: Add path to sync files: /home/admin1/Public/config_dir/example.cfg (id = 1)
10.116.102.54> fm copy 1
Reply: Sync file by number on all nodes, not including referees completed successfully (id = 2)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.54 – Синхронизация файла со всеми узлами кластера

7.22.6.5 Синхронизация файла/каталога с определенным узлом


Для того чтобы выполнить синхронизацию определенных файлов или каталогов с определенным резервным узлом (кроме узлов с ролью «Referee») необходимо на главном узле кластера выполнить следующую команду:

```
fm copy {file id} -n {node name array}
```

где file id – идентификатор (номер) строки в списке файла file_manager.yml, node name array – наименование резервного узла в кластере. Наименование резервного узла отображается при отображении статусов узлов кластера (см. п.п. 6.12).

Пример:

```
fm copy 2 -n node2
```



```
root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.4.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> fm copy 2 -n node2
Reply: Sync file by number on all listed nodes completed successfully (id = 1)
10.116.102.54>
```

Рисунок 7.55 – Синхронизация определенного файла с конкретным узлом кластера

7.22.6.6 Синхронизация файла/каталога с узлом Referee

Для того чтобы выполнить синхронизацию определенных файлов или каталогов с узлами кластера, включая узлы с ролью «Referee», необходимо на главном узле кластера выполнить следующую команду:

```
fm copy {file id} --referee
```

где file id – идентификатор (номер) строки в списке файла file_manager.yml

Пример:

```
fm copy 3 --referee
```

7.22.7. Удаление файлов/каталогов из списка синхронизации

7.22.7.1 Удаление всех записей синхронизации файлов

Для того чтобы очистить список в файле file_manager.yml, содержащий информацию о файлах и/или каталогах, необходимо выполнить следующую команду:

```
fm delete
```




Рисунок 7.56 – Удаление всех записей синхронизации файлов и просмотр текущего списка записей (пусто)

7.22.7.2 Удаление одной записи

Для того чтобы удалить одну запись из списка в файле file_manager.yml, содержащего информацию о файлах и/или каталогах, необходимо выполнить следующую команду:

```
fm delete {file id}
```

где file id – идентификатор (номер) строки в списке файла file_manager.yml

Пример:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
fm delete 2
```

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
root@node1:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog_ctl
Supported Jadog version 3.4.0
Terminate parser with \q command
Use \h for help

Password:
Reply: You're authenticated (id = 0)
10.116.102.54> fm delete 2
Reply: Delete file path with id: 2 (id = 1)
10.116.102.54>

```

Рисунок 7.57 – Удаление записи из списка синхронизации

```

root@node1: /usr/jatoba-6/bin
10.116.102.54> fm
Reply: (id = 2)
+-----+
|Id|Path|
+-----+
|1|/var/lib/jatoba/certs/srv.crt|
+-----+
|3|/var/lib/jatoba/config_dir/logs.conf|
+-----+
|4|/var/lib/jatoba/config_dir/*|
+-----+

10.116.102.54>

```

Рисунок 7.58 – Результат удаления записи №2 из списка синхронизации

После удаления список идентификаторов записей синхронизации не изменяет нумерацию.

7.22.8. Параметры синхронизации файлов в кластере

Параметры синхронизации файлов в кластере располагаются в конфигурационном файле jadog.yml.

Изменение параметров допускается с использованием консольной утилиты «jadog_ctl» (см. п.п. 7.14.2).

Примеры команд изменения параметров синхронизации файлов в кластере приведены в таблице П.1.1.

7.22.8.1 file_manager:max_file_size

Максимальный размер синхронизируемых файлов в мегабайтах. В случае превышения размера синхронизируемого файла, чем указанное значение в параметре

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

max_file_size, в журнал компонента записывается ошибка. При этом данный файл не синхронизируется, а работа по синхронизации продолжается.

Значение по умолчанию – 1.

7.22.8.2 file_manager: max_files_per_session

Максимальное количество синхронизируемых файлов и каталогов.

Значение по умолчанию – 32.

7.23. Запуск пользовательских сценариев при смене роли узла

Механизм выполнения предварительных (pre) и завершающих (post) сценариев предназначен для автоматизации действий администратора при изменении состояния узлов отказоустойчивого кластера. Например предварительные и завершающие сценарии могут запускаться при смене роли узла с главного на резервный или наоборот.

Основные сценарии использования:

- Активация/деактивация дополнительного ПО при смене роли узла;
- Уведомление администратора о критических событиях (например, переходе узла в режим главного);
- Настройка компонентов СУБД «Jatoba», требующих ручного вмешательства при смене роли.

7.23.1. Типы сценариев

Типы сценариев, запускаемых компонентом «jaDog» при изменении состояния узлов указаны в таблице

Таблица 7.2 – Типы сценариев

Тип скрипта	Момент выполнения	Пример использования
Pre-скрипт	До выполнения основной команды (например, до promote)	Проверка готовности узла к повышению роли до главного
Post-скрипт	После выполнения основной команды (например, после promote)	Запуск служб на новом главном узле

7.23.2. Поддерживаемые события

При выполнении сценариев поддерживаются следующие события:

- Смена роли (promote, demote);

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- Остановка/перезапуск кластера (stop, restart);
- Включение/отключение режима обслуживания (maintenance).

Таблица 7.3 – Типы событий выполнения сценариев

Тип события	Префикс названия сценария
Смена роли узла до главного	promote
Синхронизация	rewind
Смена роли узла на резервный	demote

7.23.3. Ограничения при запуске сценариев

При выполнении сценариев существуют следующие ограничения:

- Исполняемые файлы сценариев должны быть только *.sh, *.bat (SQL-скрипты не поддерживаются);
- Пути к сценариям указываются в локальной файловой системе;
- Компонент «jaDog» не контролирует содержимое сценариев – ответственность за их работоспособность лежит на администраторе кластера;
- Ошибка при выполнении сценария (ошибки при обработке исполняемых файлов *.sh, *.bat) не отменяет основную команду смены роли узла кластера.

7.23.4. Предварительные требования запуска сценариев

- Сценарии должны быть размещены на всех узлах кластера в идентичных путях;
- Права на выполнение сценариев должны быть назначены вручную (компонент «jaDog» использует учетную запись с правами, достаточными для запуска).

7.23.5. Алгоритм запуска и выполнения сценариев

Алгоритм запуска и выполнения сценариев состоит из следующих шагов:

- 1) Получение команды от компонента «jaDog» (например, promote).
- 2) Выполнение предварительного (pre) скрипта (если указан в файле jadog.yml).
Результат (успех/ошибка) записывается в журнал работы компонента «jaDog».
- 3) Выполнение основной команды (например, смена роли узла на главный (Master)).
- 4) Выполнение завершающего (Post) скрипта (если указан). Результат (успех/ошибка) записывается в журнал работы компонента «jaDog».

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

7.23.6. Настройка конфигурации запуска сценариев

Пути к сценариям указываются в конфигурационном файле `/usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog.yml`.

В конфигурационном файле `jadog.yml` располагается секция `scenarios`, предназначенная для указания пути к исполняемым файлам скриптов.

```
scenarios:
  events:
    promote:      # Сценарии при смене роли узла до главного
                  pre_script: /usr/jatoba-
6/share/jadog/event_scripts/pre_promote.sh
                  post_script: /usr/jatoba-
6/share/jadog/event_scripts/post_promote.sh
    demote:       # Сценарии при смене роли узла до резервного
                  pre_script: /usr/jatoba-
6/share/jadog/event_scripts/pre_demote.sh
                  post_script: /usr/jatoba-
6/share/jadog/event_scripts/post_demote.sh
    rewind:       # Сценарии при выполнении синхронизации узлов кластера
                  pre_script: /usr/jatoba-
6/share/jadog/event_scripts/pre_rewind.sh
                  post_script: /usr/jatoba-
6/share/jadog/event_scripts/post_rewind.sh
  script_timeout: 3000 # Задержка выполнения сценария, мс
```

7.23.6.1 promote:pre_script

Предварительный сценарий при смене роли узла до главного.

Команда настройки параметра `promote:pre_script`:

```
set parameter scenarios:events:promote:pre_script =
"/path/to/script_pre_promote.sh"
```




Рисунок 7.59 – Настройка параметра promote:pre_script

7.23.6.2 promote:post_script

Завершающий сценарий при смене роли узла до главного.

Команда настройки параметра promote:post_script:

```
set parameter scenarios:events:promote:post_script =
"/path/to/script_post_promote.sh"
```




Рисунок 7.60 – Настройка параметра promote:post_script

7.23.6.3 demote:pre_script

Предварительный сценарий при смене роли узла до резервного.

Команда настройки параметра demote:pre_script:

```
set parameter scenarios:events:demote:pre_script =  
"/path/to/script_pre_demote.sh"
```





Рисунок 7.61 – Настройка параметра demote:pre_script

7.23.6.4 demote:post_script

Завершающий сценарий при смене роли узла до резервного.

Команда настройки параметра demote:post_script:

```
set parameter scenarios:events:demote:post_script =  
"/path/to/script_post_demote.sh"
```



The screenshot shows two windows. The top window is a terminal with the prompt 'root@node1: /usr/jatoba-6/bin'. It shows the command 'set parameter scenarios:events:demote:post_script = "/home/admin1/jadog_script_post_demote.sh"' being entered and confirmed with 'y'. Below this, a table displays the updated configuration:

NAME	VALUE
scenarios:events:demote:post_script	/home/admin1/jadog_script_post_demote.sh

The bottom window is a nano editor editing '/usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog.yml'. It shows the 'scenarios:' section with various event scripts configured, including 'events:demote:post_script' pointing to '/home/admin1/jadog_script_post_demote.sh'.


Рисунок 7.62 – Настройка параметра demote:post_script

7.23.6.5 rewind:pre_script

Предварительный сценарий при выполнении синхронизации узлов кластера.

Команда настройки параметра rewind:pre_script:

```
set parameter scenarios:events:rewind:pre_script =  
"/path/to/script_pre_rewind.sh"
```



The screenshot shows two windows. The top window is a terminal with the prompt 'root@node1: /usr/jatoba-6/bin'. It shows the command 'set parameter scenarios:events:rewind:pre_script = "/home/admin1/jadog_script_pre_rewind.sh"' being entered and confirmed with 'y'. Below this, a table displays the updated configuration:

NAME	VALUE
scenarios:events:rewind:pre_script	/home/admin1/jadog_script_pre_rewind.sh

The bottom window is a nano editor editing '/usr/jatoba-6/etc/jadog/jadog.yml'. It shows the 'scenarios:' section with various event scripts configured, including 'events:rewind:pre_script' pointing to '/home/admin1/jadog_script_pre_rewind.sh'.

Рисунок 7.63 – Настройка параметра rewind:pre_script

7.23.6.6 rewind:post_script

Завершающий сценарий при выполнении синхронизации узлов кластера.

Команда настройки параметра `rewind:post_script`:

```
set parameter scenarios:events:rewind:post_script =  
"/path/to/script_post_rewind.sh"
```




Рисунок 7.64 – Настройка параметра `rewind:post_script`

7.23.6.7 script_timeout

Задержка выполнения сценариев в миллисекундах.

Команда настройки параметра `script_timeout`:

```
set parameter scenarios:script_timeout = "4000"
```

7.23.6.8 Ручное изменение параметров сценариев

При ручном изменении конфигурационного файла `jadog.yml` необходимо выполнить перезагрузку компонента «jaDog» при помощи команды в консольной утилите `jadog_ctl`:

```
reload jadog
```

7.23.7. Проверка работоспособности сценариев

Проверка работоспособности сценариев может быть выполнена в следующем порядке:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

- 1) Разместить тестовый скрипт (например, `post_promote.sh`) на всех узлах кластера.
- 2) Настроить параметр в конфигурационном файле в `jadog.yml` на главном узле.
- 3) Инициировать переключение роли узла через процедуру `switchover (promote)`.
- 4) Ожидаемый результат:
 - скрипт `post_promote.sh` выполнится на узле, у которого устанавливается роль главного;
 - скрипт `pre_demote` выполнится на узле, у которого устанавливается роль резервного.

7.24. Восстановление резервного узла из WAL-архива

Компонент «jaDog» обеспечивает автоматическое продолжение восстановления резервного узла из WAL-файлов даже в случае удаления его слота репликации из-за долгого чтения из архива WAL-файлов (превышения значения параметра `replication:slot_ttl`, см. п. 6.6.5.16).



Восстановление резервного узла в кластер обеспечивается при условии наличия в архиве всех необходимых WAL-файлов для восстановления.

.

8. УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТА

Предварительные условия удаления компонента «jaDog»:

- Подключиться к главному узлу при помощи консольной утилиты `jadog_ctl` и вывести резервный узел, на котором удаляется компонент, из состава кластера командой с синтаксисом:

```
cluster delete node [ip-адрес] [port]
```

После этого можно начать процедуру удаления компонента.



При выполнении процедуры вывода резервного узла из состава кластера с помощью команды `cluster delete node` на нем останавливается служба СУБД «Jatoba». Для выполнения некоторых из последующих процедур удаления компонента, необходимо осуществить ее запуск при помощи команды:

```
# systemctl start jatoba-<ver>
```

Где `jatoba-<ver>` - установленная версия СУБД, например `jatoba-6`.



При инициализации резервного узла (см. п. 6.14) в каталоге СУБД `/var/lib/jatoba/<ver>/data` создается сигнальный файл `standby.signal`, не запрещающий внесение изменений в БД. Для выполнения некоторых из последующих процедур удаления компонента, необходимо удалить данный файл при помощи команды:

```
# rm /var/lib/jatoba/<ver>/data/standby.signal
```

Где `<ver>` - установленная версия СУБД, например «6».

- В случае, если удаление компонента «jaDog» будет выполняться на главном узле, необходимо при помощи консольной утилиты `jadog_ctl` сначала выполнить процедуру смены роли данного узла командой с синтаксисом:

```
switchover [ip-адрес] [port]
```

Для подтверждения информации о том, что роль главного узла (Master) перешла к другому узлу кластера необходимо выполнить команду:

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

```
cluster status
```

Бывший главный узел должен иметь сообщение SLAVE(ACTIVE) и относится к резервным узлам. После этого необходимо удалить его из кластера при помощи команды следующего синтаксиса:

```
cluster delete node [ip-адрес] [port]
```

После этого возможно начать процедуру удаления компонента.



Крайней ситуацией является удаление узлов из кластера с последующим удалением кластера. После этого выполняется удаление компонента «jaDog» на требуемых узлах и повторная сборка кластера.

Описанные ниже процедуры также без изменений применимы к узлам-арбитрам кластера (см. п. 7.19)

8.1. Удаление службы компонента

После того как узел выведен из состава кластера необходимо:

- 1) Определить наименование службы компонента. Для этого выполнить команду

```
# ls /etc/systemd/system
```

В списке найти наименование службы компонента «jaDog». По умолчанию – jadog.service.

- 2) Остановить службу компонента при помощи команды:

```
# systemctl stop jadog
```



В случае, если служба компонента не была остановлена вручную, то в процессе удаления она будет остановлена автоматически. Рекомендуется останавливать службу компонента вручную.

- 3) Выполнить удаление службы:

```
# cd /usr/jatoba-6/bin  
# ./jadog uninstall -s [jadog_service_name] -y
```

Где с помощью опции -s указывается наименование сервиса компонента [jadog_service_name], по умолчанию jadog (см. п. 6.6.2.1).

Если опция -у не указана, то в процессе пользователю будет выведен запрос на подтверждение удаления службы компонента «jaDog» из ОС, требующее нажатия клавиши «Y». В ином случае выполняется выход из режима удаления службы.



При использовании в команде ключа -у вывод подтверждения действий пользователя не выполняется.

4) Журналы работы компонента в процессе удаления сохраняются в каталоге /usr/jatoba-6/var/log/jadog.

5) Результатом успешного удаления компонента будет сообщение:

```
Successfully removed jadog sudo permissions  
ALL directories have been successfully deleted  
RESULT:: Uninstall completed successfully
```

```
root@astra-14110:/usr/jatoba-6/bin# ./jadog uninstall -s jadog  
Are you sure you want to uninstall?  
Enter 'Y/y' to continue or any other key to cancel: Y  
2025-10-27 18:45:49 DEBUG1: Jadog run script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/uninstallservice.sh jadog  
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jadog.service".  
SERVICE have been successfully uninstall  
  
2025-10-27 18:46:01 DEBUG1: Jadog run script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/delsudoers.sh jadog  
Successfully removed jadog sudo permissions  
ALL directories have been successfully deleted  
  
RESULT:: Uninstall completed successfully  
root@astra-14110:/usr/jatoba-6/bin#
```

Рисунок 8.1 – Сообщение пользователю об успешном удалении компонента

б) После удаления службы рекомендуется выполнить перезагрузку сервера или виртуальной машины.

Если наименование службы компонента указано неправильно или она не существует, то в процессе удаления службы выводится сообщение вида:

```
ERROR: Jadog uninstall failed: Option -C not found in ExecStart  
for service: jadog3  
2025-10-30 13:20:53 ERROR: Jadog uninstall failed: Option -C  
not found in ExecStart for service: jadog3
```

Необходимо проверить наименование и повторить процедуру.

8.2. Удаление журналов компонента

Удаление журналов компонента из каталога /usr/jatoba-6/var/log/jadog, в том числе созданных при выполнении jadog0, выполняется при помощи команды jadog uninstall с использованием ключа --force:

```
# ./jadog uninstall -s jadog --force
```

В процессе будет выведено подтверждение на удаление службы из ОС и журналов работы компонента «jaDog», требующее нажатия клавиши «Y». В ином случае выполняется выход из режима удаления журналов компонента.



При использовании в команде ключа -y вывод подтверждения действий пользователя не выполняется.

8.3. Удаление технологической УЗ

Удаление технологической УЗ выполняется так, как это указано в п.п. 7.13.2 данного руководства.



Удаление технологической УЗ возможно только при установленном в СУБД расширении компонента и запущенной службе СУБД.

8.4. Удаление расширения БД

Удаление расширения jadog из БД не является обязательной процедурой.

Для удаления расширения jadog из БД, после вывода резервного узла из кластера (см. выше в разделе предварительные условия), необходимо:

- 1) Убедится в том, что удален сигнальный файл standby.signal из каталога /var/lib/jatoba/<ver>/data.
- 2) Убедится в том, что служба СУБД запущена и при необходимости выполнить ее запуск.
- 3) Подключиться к СУБД через утилиту psql и выполнить удаление расширения jadog при помощи SQL-команды:

```
DROP EXTENSION jadog;
```


8.5. Удаление пакета из операционной системы

Удаление пакета компонента «jaDog» выполняется стандартными средствами встроенного менеджера пакетов для ОС GNU/Linux.

9. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

9.1. Описание и структура журнала событий

По умолчанию журнал событий компонента «jaDog» располагается в директории /usr/jatoba-18/var/log/jadog. Журнал событий безопасности располагается там же.

В общем случае журнал событий содержит следующую информацию:

- Дату и время события;
- Название пользователя, инициировавшего событие;
- IP-адрес и сетевой порт узла, для которого фиксируется событие;
- Уровень журналирования события;
- Результат выполнения команды или информацией об изменении состояния кластера
 - В случае успешного выполнения: подробная информация о объекте;
 - В случае неудачного выполнения: код ошибки с пояснением причин.
- Версия компонента «jaDog».

Строка журнала сообщений имеет следующий вид:

```
log_time,user_name,,,connection_from,,,,,error_severity,  
state_code,,message,,,,context,,,,application_name,,,
```

Пример записи в журнале сообщений (запуск службы jadog):

```
2025-11-25  
07:46:09,Jadog,,,10.88.1.156():12345,,,,,INFO,, "Starting  
jadog version  
4.1.0",,,,,DefaultCluster.10.88.1.156():12345,,,,Jadog ver.  
4.1.0,,,
```

Описание полей записи в журнале сообщений приведено в таблице 9.1:

Таблица 9.1 – Описание полей журнала событий

Название поля	Пример	Описание
log_time	2025-11-25 07:46:09	Дата и время внесения записи в журнал

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Название поля	Пример	Описание
user_name	Jadog	Имя пользователя или службы, инициатор создания записи
connection_from	10.88.1.156():12345	Адрес и порт подключения
error_severity	INFO	Уровень журналирования
state_code	-	Код события безопасности (присутствует не для всех событий)
message	Starting jadog version 4.1.0	Текст сообщения
context	DefaultCluster.10.88.1.156():12345	Источник события; где DefaultCluster – кластер по умолчанию, так же может быть другое значение поля – clusterInfo: test(10.88.1.156():12345), которое говорит о том, что событие относится к кластеру с именем 'test'
application_name	Jadog ver. 4.1.0	Название и версия приложения

События функционирования кластера в журналах подразделяются на несколько уровней, представленных в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Уровни журналирования событий

Уровень журналирования	Описание
debug3	Сообщения при отладке работы кластера
debug2	Сообщения при отладке работы кластера
debug1	Сообщения при отладке работы кластера
info	Записывает информационные сообщения о нормальной работе приложения. События, которые обычно записываются на этом уровне: <ul style="list-style-type: none"> – Изменения в состоянии группы кластеров, дата-центра, кластера, узла; – Успешное завершение запланированных задач или заданий; – Запуск или остановка сервиса или компонента; – Записи важных этапов или значительных событий; – Обновления прогресса во время длительных процессов или задач; – Информация о проверках состояния системы или отчётах о статусе.
warning	События, приводящие к ошибкам при выполнении команд
error	События, вызывающие ошибки в работе отдельных узлов кластера
fatal	События, вызывающие неработоспособность узлов/кластера

Детализация журналирования событий из таблицы 9.2 снижается сверху вниз: от debug3 к fatal.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Уровень журнала событий определяется через параметр Log verbosity (log:level) (см. п. 6.6.9.8).

Журналирование событий функционирования кластера выполняется в форматах CSV и JSON. Формат журнала определяется через параметр Log format (log:type) (см. п. 6.6.9.4). Оба формата CSV и JSON не различаются по составу атрибутов.

В журнал событий в обязательном порядке записывается также информация, которая отображается пользователю при работе с командами через интерфейс утилиты `jadog_ctl` или при выполнении команд

```
./jadog_ctl -h [ip-адрес] -p 54321 -U [пользователь] -W [пароль] -C "[команда]"
```



Запуск команд фиксируется в журнале событий вне зависимости от результата выполнения и до начала выполнения команды.

```

/usr/jatoba-18/var/log/jadog/jadog0_64321.json
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:18", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Script output: ", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:18", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Script finished successfully: /usr/jatoba-18/share/jadog/scripts/start.sh jadog", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:18", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Wait for the readiness of the Jatoba...", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:20", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Jatoba is ready.", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:28", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Send message jadog0 on slave address: 10.116.102.58():64321", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:38", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "attachDistributedAddressToTransaction: 1 address: 10.116.102.58():64321", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:38", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Send message jadog0 on slave address: 10.116.102.55():64321", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:48", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "attachDistributedAddressToTransaction: 1 address: 10.116.102.55():64321", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:48", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "transit master: 1004", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:48", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Make action on master", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:48", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Master address: 10.116.102.54():12345", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:48", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Command: Response Message: Connection to address: 10.116.102.54():12345 is failed, reason TCPSocket:connect:connection to 10.116.102.54:12345 failed. Error: 111 CommandID: 0 State:900 src IP (): dst IP (): ", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:48", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "RollbackTransaction: 1", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Start rollback transaction 1", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Stop jadog", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Start executing script: /usr/jatoba-18/share/jadog/scripts/stop.sh jadog", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Script output: ", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Script finished successfully: /usr/jatoba-18/share/jadog/scripts/stop.sh jadog", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Jadog0 transit state master", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "End rollback transaction 1", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:49", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Jadog not installed. Reason: Command: Response Message: Connection to address: 10.116.102.54():12345 is failed, reason TCPSocket:connect:connection to 10.116.102.54:12345 failed. Error: 111 CommandID: 0 State:900 src IP (): dst IP (): ", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:50", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "WARNING", "state_code": "", "message": "User 'temp_user' has been successfully authenticated by basic authentication", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:50", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Received message type: 47", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:50", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "INFO", "state_code": "", "message": "Address: 10.116.102.54():46786", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}
{"timestamp": "2025-12-24 17:18:50", "user": "Jadog", "remote_host": "0.0.0.0():64321", "error_severity": "WARNING", "state_code": "", "message": "User 'temp_user' has been successfully authenticated by basic authentication", "context": "DefaultCluster.0.0.0.0():64321", "application_name": "Jadog ver. 4.1.0"}

```

Рисунок 9.1 – Пример записи событий в журнале событий в формате JSON

Перечень возможных ошибок в журнале событий и их описание приводится в Приложение 2 данного руководства.

№ изменения:	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------	--------------------------	--------------------------

9.2. Ошибка добавления резервного узла

При добавлении резервного узла командой:

```
cluster add slave [host_ip/host_name] [Jadog PORT number  
(port)]
```

в приводимом примере выполняется команда:

```
10.116.102.54> cluster add slave 10.116.102.55 12345
```

может возникнуть следующая ошибка:

```
Reply: ADD_NODE with ip 10.116.102.55:12345() on node  
10.116.102.55:12345() complete with errors.Reason : Command:  
Response Message: Error during script execution: /usr/jatoba-  
6/share/jadog/scripts/backup.sh 10.116.102.54 5432 jadog_user  
/var/lib/jatoba/6/data /usr/jatoba-6/bin /usr/jatoba-  
6/bin/db_passfile postgres node2 CommandID: 154 State:1 src IP  
10.116.102.55:12345() dst IP 10.116.102.54:12345(node1) Check  
jadog's log for details.
```





Рисунок 9.2 – Ошибка добавления резервного узла

Ошибка возникает на главном узле (Master) из-за открытия файла `/var/lib/jatoba/6/data/postgresql.conf` от имени и с правами пользователя «root» и некорректного его закрытия.

Ошибка регистрируется на резервном узле в файле `/usr/jatoba-6/var/log/jadog/jadog.log`:

```
pg_basebackup: error: backup failed: ERROR: could not open  
file "./postgresql.conf~": Permission denied
```

В итоге возникает ошибка доступа.



A terminal window titled 'root@node1: /var/lib/jatoba/5/data' showing the output of a file listing command. The output lists several files with their permissions, owner, group, size, date, and name. The file 'postgresql.conf~' is highlighted with a yellow underline.

```
drwx----- 2 postgres postgres 4096 ноя 21 11:44 pg_xact
-rw----- 1 postgres postgres 88 ноя 21 11:44 postgresql.auto.conf
-rw----- 1 postgres postgres 30324 ноя 22 13:29 postgresql.conf
-rw----- 1 root root 30227 ноя 21 11:45 postgresql.conf~
-rwx----- 1 postgres postgres 30217 ноя 22 13:29 postgresql.conf.BACKUP
-rw----- 1 postgres postgres 58 ноя 22 13:29 postmaster.opts
```

Рисунок 9.3 – Вывод списка файлов

Ошибку возможно устранить:

– назначением прав доступа:

```
chown postgres:postgres /var/lib/jatoba/6/data/postgresql.conf~
```

– удалением файла:

```
rm -rf /var/lib/jatoba/6/data/postgresql.conf~
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура конфигурационного файла jadog.yml

Таблица П.1.1 – Структура конфигурационного файла jadog.yml компонента «jaDog» для ОС Linux

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузк и	Описание параметра
jadog_version		—	—	—	Версия и номер сборки jaDog
main					Параметры jadog
ip	6.6.2.2	ip:	—	X	IP-адрес/ маска в CIDR-нотации, через который будет производиться обмен данными с другими компонентами «jaDog» на других узлах кластера. Параметр обязателен к заполнению. *Допускается редактирование, если узел не проинициализирован. Иначе редактирование запрещено. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.
port	6.6.2.3	port: 12345	—	X	Порт обмена служебными данными компонентов «jaDog». *Допускается редактирование, если узел не проинициализирован. Иначе редактирование запрещено. Сообщение

№ изменения: _____ Подпись отв. лица: _____ Дата внесения изм: _____

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
					при изменении: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.
user_interface_port	0	user_interface_port: 54321	—	X	Порт доступа административных подключений для управления кластером через утилиту «jadog_ctl» Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.
public_address	6.6.3.1	public_address:	set parameter main:public_address = '10.116.102.80'	—	IP-адрес/ маска в CIDR-нотации, через который будет происходить доступ пользователей к СУБД. Данный адрес является общим для кластера, поддерживается его миграция при выходе из строя узлов кластера. Параметр обязателен к заполнению.
public_address_control_interval	6.6.3.2	5000	set parameter main:public_address_control_interval = '7000'	—	Контрольный интервал проверки виртуального IP-адреса кластера (мс)
public_address_control_attempts	6.6.3.3	3	—	—	Количество контрольных вызовов проверки виртуального IP-адреса

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
trusted_address	6.6.3.5	trusted_address:	set parameter main:trusted_address = '10.116.102.81'	—	Доверенный адрес, служит дополнительным индикатором принятия решения при обработке отказа «failover». Если узел доступен по сети, то резервный узел перейдет в статус главного. Если не доступен, то узел будет считать, что он сам находится в сетевой изоляции и войдет в состояние «fencing» (запрет «failover» + удаление «public_address», если присутствует). Если параметр не заполнен, то опция считается отключенной.
network_interface	6.6.3.8	network_interface:	—	—	Имя интерфейса на данном узле кластера, на который осуществляется привязка общего адреса (используется в скриптах addip, checkip и delip). Параметр обязателен к заполнению. Перезагрузка не требуется. Но все действующие соединения прервутся. (Понадобится замена IP адреса)
interconnect_user	6.6.2.5	interconnect_user:	—	X	Название технологической учетной записи для взаимодействия с другими сервисами jaDog. Сообщение при

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
					изменении: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.
system					Пользователь системы
system_user	6.6.5.14	system_user: postgres	set parameter system:syste m_user = 'postgres'	—	Имя служебного пользователя ОС от имени и с правами которого будут запускаться службы jaDogService и jaDogRunAsService
					Имя служебного пользователя ОС от имени и с правами которого будут запускаться службы (демон) jadog.service и jatoba-<ver>
path					Рабочие директории
state_path	6.6.1.5	state_path: "C:\Program Files\GIS\Jatoba\ 6\var\lib\jadog"	set parameter path:state_pat h = '/usr/jatoba- 6/etc/jadog'	—	Полный путь к дополнительным файлам, необходимым для работы (в данной версии не используется!)
		state_path: /usr/jatoba- 6/var/lib/jadog			
module_path	6.6.1.4	module_path: "C:\Program	set parameter path:module_	—	

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
		Files\GIS\Jatoba\6\share\jadog\scripts"	path = '/usr/jatoba-6/share/jadog/scripts'		Полный путь к дополнительным скриптам, необходимым для проведения системных действий
		module_path: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts			
db_bin_path	6.6.1.1	db_bin_path: "C:\Program Files\GIS\Jatoba\6\bin"	—	—	Полный путь к системным утилитам СУБД*
		db_bin_path: /usr/jatoba-6/bin			
db_connection					Параметры подключения к СУБД
auth_method	6.6.5.6	password	—	X	Метод аутентификации при подключении к СУБД. Поддерживаемые типы: password, ssl. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required
conn_string		—	set parameter db_connectio	X	Параметры подключения (host, port, user, dbname, passfile). Сообщение при

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			n:conn_string = 'host=127.0.0.1 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres passfile=/usr/jatoba-6/bin/db_passfile'		изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
max_connections	7.12	10	set parameter db_connection: max_connections = '10'	—	Максимальное количество пользовательских подключений кластера
postgresql					Параметры postgres
db_data_path	6.6.1.2	db_data_path: "C:\Program Files\GIS\Jatoba\6\data"	—	—	Полный путь к директории данных узла кластера

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
		db_data_path: /var/lib/jatoba/6/data			
db_service_name	6.6.2.1	db_service_name: JatobaServer	—	—	Параметр, отвечающий за имя сервиса БД в системе
		db_service_name: jatoba-6			
db_fail_connection_attempts		5	set parameter postgresql: db_fail_connection_attempts = '5'	—	Количество попыток восстановления подключения при возникновении ошибки
db_check_interval	6.6.3.4	5000	set parameter postgresql: db_check_interval = '5000'	—	Интервал проверки подключения к СУБД (мс)
wal_level	6.6.7.5	replica	set parameter postgresql: wal_level = 'replica'	—	Определяет, какой объем информации записывается в WAL
log					Параметры журналирования

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
path	6.6.9.1	path: "C:\Program Files\GIS\Jatoba\6\var\log\jadog"	set parameter log:path = '/usr/jatoba-6/var/log/jadog'	X	Полный путь к директории хранения файла журнала сообщений компонента «jaDog». Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required
		path: /usr/jatoba-6/var/log/jadog			
file_name	6.6.9.2	file_name: jadog-%a	set parameter log:file_name = 'jadog-%a'	X	Имя файла журнала. Создается в директории, указанной в «log:path». Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
screen	6.6.9.13	screen: false	set parameter log:screen = 'true'	X	Вывод всех сообщений на экран (удобно для ручных и отладочных запусков). Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
file	6.6.9.12	file: true	set parameter log:file = 'false'	X	Вывод всех сообщений в файл, имя которого задается параметром «logs_filename». Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
mode	6.6.9.3	mode: 0600	—	X	Режим доступа к файлам журнала событий кластера. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
level	6.6.9.8	level: info	—	X	<p>Уровень детализации сообщений в порядке увеличения объема выдаваемых сообщений:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fatal; – error; – warning; – info; – debug1; – debug2; – debug3. <p>Для тестирования и поиска ошибок рекомендуется ставить значение «debug1» и выше (с выводом детальной отладочной информации). Для обычного режима эксплуатации достаточно уровня «info». Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.</p>

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
type	6.6.9.4	type: csv	set parameter log:type = 'csv, security.csv '	X	<p>Формат файла журнала событий кластера.</p> <p>Поддерживаются форматы файла журнала:</p> <ul style="list-style-type: none"> – log; – csv; – json. <p>Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.</p>
rotation_age	6.6.9.5	rotation_age: 1d	set parameter log:rotation_ age = '1d'	X	<p>Максимальное количество времени для использования отдельного файла журнала, по истечении которого будет создан новый файл журнала.</p> <p>Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.</p>
rotation_size	6.6.9.6	rotation_size: 10MB	set parameter log:rotation_s ize = '10MB'	X	<p>Максимальный размер отдельного файла журнала. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.</p>

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
truncate_on_rotation	6.6.9.7	truncate_on_rotation: false	set parameter log:truncate_on_rotation = 'true'	X	Перезапись файла журнала событий кластера. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
security_log					Параметры журнала событий информационной безопасности (ИБ)
file_name	6.6.9.10	file_name: jadog-%a	set parameter security_log:file_name = 'jadog-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'	X	Имя файла журнала событий безопасности кластера. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
file_mode	6.6.9.11	file_mode: 0600	set parameter security_log:file_mode = '0777'	X	Режим доступа к файлам журнала событий безопасности кластера. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
path	6.6.9.9	path: /usr/jatoba-6/var/log/jadog	set parameter security_log:path = '/usr/jatoba-	X	Директория хранения журнала событий безопасности кластера. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			6/var/log/jadog'		
replication					Параметры репликации
slot_name	6.6.5.15	—	—	X	Имя слота репликации, уникальное в каждом узле кластере. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
slot_ttl	6.6.5.16	600000	set parameter replication:slot_ttl = '1200000'	X	TTL (Time-To-Live) для слотов репликации. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
slot_inactive_attempts		10000	set parameter replication:slot_inactive_attempts = '1000'	—	Время в миллисекундах (числовой параметр) проверки доступности главного узла до момента объявления его вышедшим из строя
slot_inactive_timeout		10	set parameter replication:slot_inactive_timeout = '1'	—	Количество попыток, по истечении которых, если резервный узел не смог установить связь с главным, то объявляется аварийная ситуация – отказ, и начинает выполняться процедура обработки отказа

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
ignore_replication_slots	6.6.7.6	—	set parameter replication: ignore_replication_slots = 'rs_node_34, rs_node_56'	X	Список названий игнорируемых слотов репликации в компоненте.
ja_hipe_cluster					Параметры БД для высокопроизводительного кластера «jaHipe»
db_name		—	set parameter ja_hipe_cluster:db_name = 'hipe_db'	—	
rdbms_trusted_ip	6.6.3.6	rdbms_trusted_ip:	set parameter ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_ip = '10.116.102.50'	—	Доверенный IP адрес системы управления реляционными базами данных
rdbms_trusted_port	6.6.3.7	rdbms_trusted_port:	set parameter ja_hipe_cluster:rdbms_trusted_port =	—	Доверенный порт системы управления реляционными базами данных

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			ted_port = '10001'		
recovery					Характеристики отказоустойчивости
cluster_timeout		3000000	set parameter recovery:cluster_timeout = '5000000'	—	Количество микросекунд кратное 3000. Результат деления значения этого параметра на 3000 определяет количество попыток ожидания восстановления статуса кластера после перезапуска (так называемая стадия RECOVER, когда компонент «jaDog» должен запуститься, проверить конфигурацию кластера, убедиться в наличии главного узла и вступить в работу по контролю доступности всех узлов)
after_rewind_fail_backup					Параметры после перемотки неудачного резервного копирования
backup_allow	7.18	backup_allow: true	set parameter after_rewind_fail_backup: backup_allow = 'false'	—	Восстановление работоспособности «старого» главного сервера после отказа по умолчанию выполняется методом отката сохранившегося журнала транзакций на последнее согласованное с «новым» главным сервером

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
					состояние. В случае ошибки отката данный параметр разрешает создание новой полной реплики с «нового» главного сервера
backup_coeff	7.18	backup_coeff: 1	set parameter after_rewind _fail_backup backup_coeff = '0.5'	—	<p>Коэффициент, регулирующий размер пространства на диске, которое должно быть свободно для новых данных в зависимости от размера текущей директории с данными при восстановлении отказавшего узла методом создания новой полной реплики.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 – размер свободного пространства должен быть не меньше размера директории с данными; – 0.5 – половине и т.д <p>Коэффициент для расчета ожидаемой свободной памяти после бэкапа рассчитывается по формуле: $*(1+K)$, где K - часть от размера директории данных, которая должна остаться свободной.</p>

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
tcp					Параметры TCP
keepalive_count		keepalive_count: 3	set parameter tcp:keepalive _count = '5'	X	Параметр TCP сокета для определения разрыва соединения. Отвечает за отправляемое максимальное количество отправляемых "оживляющих" (keep-alive) проверок перед тем, как соединение считается разорванным. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.
keepalive_time		keepalive_time: 240	set parameter tcp:keepalive _time = '320'	X	Параметр TCP сокета для определения разрыва соединения. Отвечает за время в секундах, через которое будут отправляться валидирующие соединение пакеты после последнего принятого сообщения. Сообщение при изменении: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.
keepalive_interval		keepalive_interval: 1: 120	set parameter tcp:keepalive _interval = '60'	X	Параметр TCP сокета для определения разрыва соединения. Отвечает за интервал времени между посылкой валидирующих пакетов. Сообщение при

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
					изменении: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.
heartbeat					Параметры обработки пакетов проверки работоспособности узлов
heartbeat_interval	7.17	5000	set parameter heartbeat:heartbeat_interval = '4500'	X	Количество миллисекунд между отправкой через соединение heartbeat пакета. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
receive_timeout	7.17	15000	set parameter heartbeat:receive_timeout = '25000'	X	Допустимое количество миллисекунд между heartbeat пакетами. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
failover_voting					Параметры процедур обработки отказа узла/узлов кластера
max_round_timeout		30000	set parameter failover_voting:max_round_timeout = '40000'	—	Допустимое количество миллисекунд для проведения раунда голосования при выполнении процедуры обработки отказа узла/узлов кластера.
max_voting_rounds		3	set parameter failover_voti	—	Максимально допустимое количество раундов голосования при выполнении

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			ng:max_votin g_rounds = '5'		процедуры обработки отказа узла/узлов кластера.
tls					Параметры TLS
tls	6.6.2.4	tls:false	set parameter tls:tls = 'true'	X	<p>Активация/деактивация режима шифрования соединения по протоколу SSL между узлами кластера. Для установки подключения требуется действительный TLS-сертификат. Без него аутентификация и подключение невозможны.</p> <p>При значении «false» использование TLS не является обязательным. Подключение к серверу может осуществляться как с TLS-сертификатами, так и с использованием других поддерживаемых методов аутентификации.</p> <p>Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog service restart is required.</p>
ca_file		ca_file:	set parameter tls:ca_file =	X	Путь до сертификата удостоверяющего центра (CA). Сообщение после

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			'/home/user/newCert/ca.crt'		изменения: Parameter successfully changed. Jadow service restart is required.
cert_file		cert_file:	set parameter tls:cert_file = '/home/user/newCert/server.crt'	X	Путь до сертификата, который используется для аутентификации и установки tls/ssl соединения (параметр для Linux). Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadow service restart is required.
crl_file		crl_file:	set parameter tls:crl_file = '/home/user/newCert/ca.crl'	X	Путь до списка отзыва сертификатов, в случае если список хранится локально (параметр для Linux). Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadow service restart is required.
key_file		key_file:	set parameter tls:key_file= '/home/user/newCert/server.key'	X	Путь до закрытого ключа сертификата (параметр для Linux). Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadow service restart is required.
rest_api					Параметры управления REST API

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
api_use	6.6.10.1	false	set parameter rest_api:api_use = 'false'	X	Включение доступа к REST API. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
ca_file	6.6.10.6	—	set parameter rest_api:ca_file = '/path/to/rest_api_ca_file'	X	Директория хранения до сертификата центра сертификации, который используется для подключения к REST API. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
cert_file	6.6.10.4	—	set parameter rest_api:cert_file = '/path/to/rest_api_cert_file'	X	Директория хранения файла сертификата, который используется для подключения к REST API. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
key_file	6.6.10.5	—	set parameter rest_api:key_file = '/path/to/rest_api_key_file'	X	Директория хранения файла с ключом, который используется для подключения к REST API. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
crl_file	6.6.10.7	—	set parameter rest_api:crl_f	X	Список аннулированных сертификатов, которые использовались для

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			ile = '/path/to/rest_ api_crl_file'		подключения к REST API. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
listen_address	6.6.10.2	0.0.0.0	set parameter rest_api:listen_address = '10.116.102.54'	X	IP-адрес, по которому доступен REST API. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
listen_port	6.6.10.3	54443	set parameter rest_api:listen_port = 53334'	X	Сетевой порт, по которому доступен REST API. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
wal_archive					Параметры архивации
directory	6.6.8.1	directory:	set parameter wal_archive: directory = '/home/arhive_wal/'	X	Системный каталог для архивирования/восстановления WAL. Сообщение пользователю после изменения параметра: «Параметр установлен. Требуется выполнить pg_reload_conf() в СУБД»
command	6.6.8.2	command: "cp %p	set parameter wal_archive:	X	Команда копирования архива WAL.

№ изменения: _____ Подпись отв. лица: _____ Дата внесения изм: _____

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
		/nfs/arhive_wal/%f"	command = 'cp %p /home/arhive_wal/%f'		Сообщение пользователю после изменения параметра: «Параметр установлен. Требуется выполнить pg_reload_conf() в СУБД»
cleanup_command	6.6.8.5	cleanup_command: "/usr/jatoba-6/bin/pg_archivecleanup /nfs/arhive_wal %s"	set parameter wal_archive: cleanup_command = '/usr/jatoba-6/bin/pg_archivecleanup /home/arhive_wal/ %s'	—	Запущен процесс очистки архива WAL
cleanup_needed	6.6.8.4	false	set parameter wal_archive: cleanup_needed = 'true'	—	Команда очистки архива WAL
cleanup_timeout	6.6.8.6	30000	set parameter wal_archive: cleanup_timeout = '500000'	—	Тайм-аут очистки архива WAL

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
wal_restore					Параметры восстановления
command	6.6.8.3	command: "cp /nfs/arhive_wal/%f %p"	set parameter wal_restore:command = 'cp /home/arhive_wal/%f %p'	X	Команда восстановления архива WAL. Сообщение пользователю после изменения параметра: «Параметр установлен. Требуется выполнить pg_reload_conf() в СУБД»
cluster_behavior					Параметры поведения кластера
autofailover_mode	6.6.6.1	true	set parameter cluster_behavior:autofailover_mode = 'true'	—	Режим автоматической обработки отказа сервера кластера с ролью «Master»
dc_autofailover_mode	6.6.6.2	false	set parameter cluster_behavior:dc_autofailover_mode = 'false'	—	Режим автоматической смены дата-центра
synchronous					Параметры синхронизации
synchronous_commit	6.6.7.2	remote_apply	set parameter synchronous:	—	Настройка синхронной фиксации

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			synchronous_commit = 'remote_apply'		
synchronous_type	6.6.7.3	ANY	set parameter synchronous_type = 'ANY'	—	Тип синхронной репликации Доступны для установки следующие значения параметра: — ANY; — FIRST.
synchronous_commit_max_nodes	6.6.7.4	3	set parameter synchronous_commit_max_nodes = "	—	Количество резервных узлов, т.е. серверов с ролью «Slave»
bundle					Параметры синхронизации bundle
update_bundle_status_time		20	set parameter bundle:update_bundle_status_time = '20'	X	Временной промежуток отправки статуса bundle от главного узла на подчиненные узлы (мс). Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
check_bundle_status_time		60	set parameter bundle:check	X	Временной промежуток проверки статуса bundle (мс). Сообщение после

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			_bundle_status_time = '60'		изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
update_cluster_status_time		20	set parameter bundle:update_cluster_status_time = '20'	X	Временной промежуток отправки статуса кластера между главными узлами с ролью Master внутри bundle (мс). Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
scheduler					Параметры планировщика заданий кластера
timer_interval	7.21.5.1	1000	set parameter scheduler:timer_interval = '1000'	X	Интервал внутреннего таймера на опрос текущего времени и времени выполнения, мс. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
timer_inaccuracy	7.21.5.2	5000	set parameter scheduler:timer_inaccuracy = '5000'	X	Погрешность отставания времени выполнения от фактически установленного времени, мс. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
max_jobs_count	7.21.5.3	8	set parameter scheduler: max_jobs_count = '8'	X	Максимальное количество задач в очереди планировщика. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
file_manager					Параметры синхронизации файлов кластера
max_file_size	7.22.8.1	1	set parameter file_manager: max_file_size = '1'	X	Максимальный размер синхронизируемых файлов. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
max_files_per_session	7.22.8.2	32	set parameter file_manager: max_files_per_session = '16'	X	Максимальное количество синхронизируемых файлов и каталогов. Сообщение после изменения: Parameter successfully changed. Jadog reload is required.
scenarios					Параметры запускаемых сценариев
events					
promote					Скрипты, выполняемые при изменении роли узла до главного
pre_script	7.23.6.1		set parameter scenarios: eve	—	Предварительный сценарий при смене роли узла до главного

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			nts:promote:pre_script = '/path/to/script_pre_promote.sh'		
post_script	7.23.6.2		set parameter scenarios:events:promote:post_script = '/path/to/script_post_promote.sh'	—	Завершающий сценарий при смене роли узла до главного
demote					Скрипты, выполняемые при изменении роли узла до резервного
pre_script	7.23.6.3		set parameter scenarios:events:demote:pre_script = '/path/to/script_pre_demote.sh'	—	Предварительный сценарий при смене роли узла до резервного
post_script	7.23.6.4		set parameter scenarios:events:demote:post_script = '/path/to/script_post_demote.sh'	—	Завершающий сценарий при смене роли узла до резервного

№ изменения: _____ Подпись отв. лица: _____ Дата внесения изм: _____

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			nts:demote:post_script = '/path/to/script_post_demote.sh'		
rewind					Скрипты, выполняемые при синхронизации узлов кластера
pre_script	7.23.6.5		set parameter scenarios:events:rewind:pre_script = '/path/to/script_pre_rewind.sh'	—	Предварительный сценарий при выполнении синхронизации узлов кластера
post_script	7.23.6.6		set parameter scenarios:events:rewind:post_script = '/path/to/script_post_rewind.sh'	—	Завершающий сценарий при выполнении синхронизации узлов кластера
script_timeout	7.23.6.7	3000	set parameter scenarios:scri	—	Задержка выполнения сценариев в миллисекундах

№ изменения: _____ Подпись отв. лица: _____ Дата внесения изм: _____

Наименование параметра	Пункт	Значение по умолчанию	Пример команды изменения параметра	Параметр, требующий перезагрузки	Описание параметра
			pt_timeout = '4000'		
metrics					Параметры метрик производительности
update_time	0	1000	set parameter metrics:update_time = '2000'	—	Время обновления метрик (мс).
backup					Настройка средств резервного копирования
script_backup	6.6.11.3	Linux: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup.sh	set parameter backup:script_backup = '/usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup_full.sh'	—	Путь к скрипту запуска резервного копирования. Для выбора доступны backup.sh (с использованием утилиты pg_backup), backup_walg.sh (с использованием утилиты wal-g) или администратор указывает сторонний инструмент.

**параметр – параметр не подлежит редактированию.*

Структура файла состояния кластера jalog_state.yml

Таблица П.1.2 – Структура файла состояния кластера jalog_state.yml компонента «jaDog» для ОС Linux

Наименование параметра	Значение по умолчанию	Описание параметра
<u>cluster_nodes:</u>		Список узлов кластера, корневой узел конфигурации кластера
jadog_version	—	Версия и номер сборки jaDog
epoch	—	Номер эпохи
activated	true	Статус активации кластера. Может принимать значения: true, false
cluster_ulid	—	ULID идентификатор кластера
cluster_name	—	Название кластера
<u>datacenters:</u>		Список дата-центров
datacenter	DEFAULT	Название дата-центра, к которому относится данный кластер
sync_count	—	
nodes		Список узлов, входящий в данный кластер
main		Список сетевых параметров компонента «jaDog»
ip	—	IP-адрес узла кластера
port	12345	Сетевой порт, на котором запущен компонент кластера «jaDog»
public_address	—	IP-адрес, через который будет происходить доступ пользователей к СУБД. Данный адрес является общим для кластера, поддерживается его миграция при выходе из строя узлов кластера
db_connection_settings		Список параметров подключения к СУБД

Наименование параметра	Значение по умолчанию	Описание параметра
port	12345	Сетевой порт, на котором запущена СУБД
replication		Параметры репликации узла
slot_name	—	Название слота репликации узла
state_in_cluster	—	Роль узла в кластере
node_name	ACTIVE	Состояние узла кластера. Может принимать значения: INIT (только для узла с ролью Master), BACKUP (только для узла с ролью Slave), STARTING, ACTIVE, STOPPED, DEAD, FENCED, RECOVERY, PROMOTING (только для узла с ролью Slave), DEMOTING (только для узла с ролью Master) CANDIDATE
sync_state	—	Состояние синхронизации узла кластера. Может принимать значения: Async,
primary_ip	—	IP-адрес главного узла кластера, через который будет производиться обмен данными с другими компонентами «jaDog» на других узлах кластера. Параметр обязателен к заполнению. Указывается для резервных узлов кластера
primary_port	—	Сетевой порт главного узла кластера, через который будет производиться обмен служебными данными компонентов «jaDog». Указывается для резервных узлов кластера

Перечень исполняемых скриптов в ОС GNU Linux

Таблица П.1.3 – Перечень исполняемых скриптов

Linux /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts	Описание
addip.sh	Добавление общего адреса на заданный интерфейс
backup.sh	Создание реплики
checkip.sh	Проверка наличия общего адреса
checknoservice.sh	Проверка наличия установленного сервиса
delip.sh	Удаление общего адреса с заданного интерфейса
demote.sh	В текущей версии компонента «jaDog» не используется
fixrecovery-12.sh	Восстановление файла «recovery.conf», если таковой был удален, для версии Jatoba 2х и выше
fixrecovery-13.sh	Восстановление файла «recovery.conf», если таковой был удален, для версии Jatoba 3х и выше
fixrecovery.sh	Восстановление файла «recovery.conf», если таковой был удален
ping.sh	Проверка доступности сетевого узла
–	Плагин для ping.bat
installservice.sh	Установка jadog-сервиса (через опцию install; делается из jadog-setup автоматически)
promote.sh	Перевод узла в роль главного
rewind-13.sh	Восстановление узла в роли главного после падения и перевода обслуживания на резервный узел для версии Jatoba 3х и выше
rewind.sh	Восстановление узла в роли главного после падения и перевода обслуживания на резервный узел для версии Jatoba 1х - 2х
–	Запуск вспомогательного сервиса «jadogrunas»
–	Остановка вспомогательного сервиса «jadogrunas»
servicestatus.ch	Проверка статусов сервисов операционной системы
start.sh	Запуск процессов СУБД
stop.sh	Остановка процессов СУБД
trusted_rdbms.sh	Проверка доступности IP адреса доверенной СУБД
uninstallservice.sh	Удаление jadog-сервиса

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

События уровня FATAL

Таблица П.2.1 – События уровня FATAL

Текст сообщения	Описание	Возможная проблема	Действия для устранения проблемы
Jadog start failed: Invalid user '####' was read from the file	Некорректный пользователь в файле users.yml.	При изменения вручную, в файле users.yml могут быть указаны не корректные значения (пользователя).	Проверить на файл users.yml на предмет корректности пользователей и удалить неправильные. Не редактировать вручную файлы конфигурации, для этого использовать консоль управления кластером jadpg_ctl.
Jadog start failed: Error loading file users.yml. yaml-cpp: error at line 3, column 15: illegal map value	Ошибка в файле users.yml.	Вручную внесенные изменения в файле yml: указаны не корректные значения или не правильное форматирование.	Проверить корректность значений и формат yml файла. Не редактировать вручную файлы конфигурации, для этого использовать консоль управления кластером jadpg_ctl.

События уровня ERROR

Таблица П.2.2 – События уровня ERROR

Текст сообщения	Описание	Возможная проблема	Действия для устранения проблемы
События, возникающие при выполнении команд в консоли управления кластером jadog_ctl			
Attach node to datacenter command handled with error Node already inside in datacenter	Узел уже включен в ДЦ.	Попытка повторно добавить узел в ДЦ.	Действий не требуется, если узел добавлен в необходимый ДЦ. Если же ДЦ требуется другой, то исключить узел из этого ДЦ и добавить в требуемый.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Текст сообщения	Описание	Возможная проблема	Действия для устранения проблемы
Delete datacenter command handled with error DATACENTER with name DC2 didn't exist	ДЦ не существует.	Попытка удалить не существующий ДЦ.	Действий не требуется, если удалить необходимо именно этот ДЦ, который уже удален. Если же требуется удалить другой ДЦ, то заменить его имя в команде.
Detach node from datacenter command handled with error Datacenter DC2 doesn't found	ДЦ не найден.	Попытка исключить узел из несуществующего ДЦ.	Действий не требуется, если узла нет в этом ДЦ. Если узел находится в другом ДЦ и его требуется оттуда удалить, то сменить имя ДЦ в команде.
Detach node from datacenter command handled with error Node belongs to other dc	Узел принадлежит другому ДЦ.	Попытка исключить узел, находящийся в другом ДЦ.	Действий не требуется, если узла нет в этом ДЦ. Если узел находится в другом ДЦ и его требуется оттуда удалить, то сменить имя ДЦ в команде.
Switchover command handled with error...	Switchover заканчивается с ошибкой	Попытка сделать Switchover с несуществующим узлом	Действий не требуется.
Create datacenter command handled with error...	Создание ДЦ	Неудачная попытка создать ДЦ.	Действий не требуется.
Delete bundle FAIL: Bundle name is not bundle_1	Удаление бандла	Попытка удалить не существующую группу кластеров.	Действий не требуется.
Add bundle FAIL: Bundle already exists	Добавление бандла	Попытка создать существующую группу кластеров.	Действий не требуется.
Delete datacenter command handled with error DATACENTER with name DC1 is not empty	ДЦ не пустой	Попытка удалить не пустой ДЦ.	Действий не требуется.

Текст сообщения	Описание	Возможная проблема	Действия для устранения проблемы
Detach node from datacenter command handled with error findNodeByAddr Node 192.168.153.138():12345 doesn't found	Узел не найден	Попытка исключить не существующий узел.	Действий не требуется.
Detach cluster from bundle FAIL: Cluster not found 192.168.153.138():12345	Не найден кластер	Попытка открепления кластера от группы кластеров.	Действий не требуется.
Прочие события			
Jadog with ip 10.88.1.157():12345 is not responding	Служба jadog на порту 12345 узла 10.88.1.157 не отвечает.	Выключен сервер. Служба остановилась или не запущена. Другая причина.	Проверить доступность узла, а также устранить возможные проблемы и ошибки на узле, который не отвечает. Начать с анализа логов jadog на этом узле.
RECV HEARTBEAT from node with epoch 2 < than current: 3	На узле, который был ранее мастером, номер эпохи меньше, чем текущий у кластера.	Такое событие происходит, когда была выполнена команда SwithcOver или dc promote, а также когда бывший мастер восстанавливается после событий failover. После включения узла в кластер номер эпохи станет такой же как у кластера. Эпоха - количество смен мастера.	Действий не требуется.
updateClusterSettings file error findNodeByAddrPure Node 10.88.1.156():12345 doesn't found	Ошибка синхронизации файла статуса кластера.	Возникает на добавляемом узле кластера в качестве реплики или рефери.	Действий не требуется.
Error during script execution: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/rewind-13.sh /usr/jatoba-6/bin /var/lib/jatoba/6/data	Ошибка синхронизации	Не возможность восстановить или синхронизировать резервный узел с главным.	В зависимости от ситуации: Каталог данных будет пересоздан автоматически;

Текст сообщения	Описание	Возможная проблема	Действия для устранения проблемы
/usr/jatoba-6/bin/db_passfile \"host=10.88.1.157 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres\" REWIND FAILED Error during script execution: /usr/jatoba- 6/share/jadog/scripts/rewind-13.sh /usr/jatoba-6/bin /var/lib/jatoba/6/data /usr/jatoba-6/bin/db_passfile \"host=10.88.1.157 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres\"	резервного узла с главным.		Проанализировать дальнейшие записи журнала; Исключить или пересоздать узел; Исправить ошибку на которую указывает сообщение в журнале Jadog и/или Jatoba.
refresh attempt 1/3 till cluster exclusion	Счет попыток до исключения узла из кластера.	Возникает при выходе из строя узла кластера.	Узел выйдет из строя, когда кол-во попыток будет 3 или больше. Необходимо проверить и сетевую доступность узла и провести его диагностику.
Replication slot in jadog with ip 10.88.1.157():12345 inactive	Слот репликации не активен.	На слоте репликации нет активности со стороны резервного узла.	Провести диагностику вышедшего из строя узла.
No jadog_hba rule for login: user, address: 127.0.0.1, ssl: false	Нет правила входа в НБА файле для пользователя.	При попытке подключиться к консоли управления пользователем, который не указан в jadog_hba.cfg	Добавить или изменить правило для данного пользователя.
MetricsRoutine stop exception: Resource deadlock avoided StartupCommandProcessor::stopHandler() exception MetricsRoutine::stop exception: Resource deadlock avoided	Остановка сбора метрик REST API.	Не доступность REST API во время остановки службы Jadog.	Если выполняется штатная остановка службы Jadog, то действий не требуется. В случае не штатной остановки: проверить и устранить возможные проблемы и

Текст сообщения	Описание	Возможная проблема	Действия для устранения проблемы
			ошибки на узле, на котором служба отключилась. Начать с анализа журнала сообщений компонента «jaDog» на этом узле.

События уровня WARNING

Таблица П.2.3 – События уровня WARNING

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
События возникающие при выполнении команд в консоли управления кластером jadog_ctl		
Attach node to datacenter command was successfully completed	Успешное включение узла в ДЦ.	Команда добавления узла в существующий ДЦ выполнена успешно.
Create datacenter command was successfully completed	Успешное создание ДЦ.	Команда создание ДЦ выполнена успешно.
Delete datacenter command was successfully completed	Успешное удаление ДЦ.	Команда удаления ДЦ выполнена успешно.
Detach node from datacenter command was successfully completed	Успешное исключение узла из ДЦ.	Команда исключения узла из существующий ДЦ выполнена успешно.
Switchover command was successfully completed	Успешное выполнение команды switchover.	Команда переключения роли мастера выполнена успешно.
UIDatacenter promote successfully completed	Повышение ДЦ выполнено.	Команда повышения роли ДЦ выполнена успешно.
Прочие события		

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
JatobaMonitor has already been started	Процесс контроля состояния СУБД уже работает.	Событие бывает по время switchover.
Reconnections limit 3 exceeded, login: admin	Превышен лимит повторных подключений.	Пользователь admin трижды ввел неправильный пароль при подключении к jadog_ctl.
SLOT NAME slot2 hasn't found in nodesList	Слот репликации не существует в списке узлов.	Событие может появляться когда добавляется или удаляется узел в кластере. А также если в СУБД имеются другие слоты репликации, не используемые для работы кластера.
Trusted address has an invalid value. Skip ping	Доверенный узел имеет неправильное значение.	В конфигурационном файле Jadog.yml не задан или не корректно указан доверенный адрес. При наличии узла-арбитра доверенный узел не указывается.
Trusted RDBMS address has an invalid value. Skip ping	Доверенный узел RDBMS имеет неправильное значение.	В конфигурационном файле Jadog.yml не задан или не корректно указан доверенный RDBMS адрес. Доверенный узел RDMS используется для Ja_Hipe_Cluster.
Wrong authentication password for user: admin	Не верно введен пароль пользователем.	Пользователь admin ввел неправильный пароль при подключении к jadog_ctl.
REPLICATION SLOT: slot1 already exists	Слот репликации уже существует.	Может появляться после отключения режима обслуживания.
resetMaintenanceOnNode 10.88.1.156():12345 RESET MAINTENANCE ON NODE 10.88.1.156():12345	Сброс режима обслуживания на узле.	Появляется после отключения режима обслуживания.
ScheduleManager has already been started	Процесс планировщика	Может появляться после отключения режима обслуживания.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
	заданий уже работает.	
SET MAINTENANCE ON NODE 10.88.1.156():12345	Включение режима обслуживания на узле.	Появляется после включения режима обслуживания.
START DATABASE START DATABASE ON CLUSTER: START DATABASE ON NODE: 10.88.1.156():12345 START DATABASE ON NODE: Node: 10.88.1.157():12345 Slave(MAINTENANCE) Sync: None primaryAddr: 10.88.1.156():12345	Запуск службы СУБД.	События появляющиеся при выполнении команд: start dbs on cluster start dbs on node start dbs on node {ip} {port} start dbs on node {'node_name'} Также при выполнении команд: restart dbs on cluster restart dbs on node restart dbs on node {ip} {port} restart dbs on node {'node_name'} Также во время создания узлов кластера и запуска узла кластера.
STOP DATABASE STOP DATABASE ON CLUSTER STOP DATABASE ON NODE: 10.88.1.156():12345 STOP DATABASE ON NODE: Node: 10.88.1.157():12345 Slave(MAINTENANCE) Sync: None primaryAddr: 10.88.1.156():12345	Остановка службы СУБД.	События появляющиеся при выполнении команд: stop dbs on cluster stop dbs on node stop dbs on node {ip} {port} stop dbs on node {'node_name'} Также при выполнении команд: restart dbs on cluster restart dbs on node restart dbs on node {ip} {port} restart dbs on node {'node_name'}

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
		Также может быть принудительная остановка СУБД, в случае когда кластер разделился и данный узел не может быть мастером (не видит доверенного узла, нет кворума).
Starting jadog version 4.1.0 Stopping Jadog version 4.1.0	Запуск и остановка службы jadog.	Выполнен запуск и остановка службы jadog версии 4.1.0.
DB connection is failed: connection to server at \"127.0.0.1\", port 5432 failed: Connection refused Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections? ConnInfo :host=127.0.0.1 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres passfile=/usr/jatoba-18/bin/db_passfile"	Невозможно подключиться к СУБД, у указанной в конфигурации jadog данного узла.	Предупреждение появляется при запуске jadog, когда кластер еще не создан или данный узел еще не добавлен в кластер или в текущий момент добавляется. Для узла, который будет резервным, СУБД не должна быть запущена.
Change current node primary address from heartbeat. Before: 10.88.1.156():12345 After: 10.88.1.157():12345	Смена источника сигнала состояния от главного узла.	Произошла смена узла-мастера, в результате SO или FO.

События уровня INFO

Таблица П.2.4 – События уровня INFO

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
События создаваемые при формировании и изменения узлов кластера		
Finished successfully: Add master node name n1	Добавлен узел мастер.	В кластер добавлен узел-мастер с именем n1. Так же может быть с уровнем Warning.
Finished successfully: Add referee node name rf	Добавлен узел рефери.	В кластер добавлен узел-рефери с именем rf. Так же может быть с уровнем Warning.
Finished successfully: Add slave node name n2	Добавлен узел реплика.	В кластер добавлен узел-реплика с именем n2. Так же может быть с уровнем Warning.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
CHECK ALIVE JADOGS ROUTINE WAS STARTED	Запуск процесса проверки состояния узлов кластера.	Узел был добавлен или вышедший из строя узел запустился.
Configuring as Referee	Узел сконфигурирован как арбитр.	Во время добавления узла-арбитра.
Configuring as slave	Узел сконфигурирован как резервный.	Во время добавления резервного узла.
DELETE LOCAL NODE IN TRANSACTION	Запускается удаление узла.	Выполняется команда удаления узла из кластера. Сообщение формируется на узле, который удаляется.
DELETE LOCAL REFEREE NODE IN TRANSACTION	Запускается удаление узла-рефери.	Выполняется команда удаления узла-рефери из кластера. Сообщение формируется на узле-рефери, который удаляется.
DELETE REMOTE NODE IN TRANSACTION	Запускается удаление узла.	Выполняется команда удаления узла из кластера. Сообщение формируется на узле-мастере.
dropReplicationSlot slot2	Удаление слота репликации.	Выполняется команда удаления узла из кластера. Удален слот репликации с именем slot2, принадлежащий удаляемому узлу. Если имя слота "~", то это означает что слот не требуется, т.к. этот узел-рефери. Так же запись формируется во время выхода из строя узла.
JADOG HEARTBEAT ROUTINE STARTED	Процесс отслеживания состояния узлов запущен.	Запускается при добавлении узла в кластер, восстановлении узла и после выполнения SO.
Recv signal to stop heartbeatResponseRoutine	Остановка процесса прослушивая сигнала состояния.	Выполняется во время удаления узла из кластера или во время SO на будущем мастере.
Jatoba configuration files backup started.	Запуск создания копий конфигурационных файлов СУБД.	Выполняется во время создания узла-мастера.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
Jatoba configuration files backup completed.	Создание копий конфигурационных файлов СУБД завершено.	Выполняется во время создания узла-мастера.
Jatoba configuration files rollback started.	Откат создания копий конфигурационных файлов СУБД .	При неудачном создании узла-мастера.
Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/servicestatus.sh jatoba-6	Процедура проверки статуса и запуска СУБД.	Выполняется во время добавления узла, восстановления узла и во время SO.
Script output:		
Service jatoba-6 not started		
Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/start.sh jatoba-6		
Script output:		
Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/start.sh jatoba-6		
Wait for the readiness of the Jatoba...		
Jatoba is ready.		
TRY TO CREATE REPLICATION SLOT: slot1	Запуск процедуры создания слота репликации.	Событие появляется во время добавления узла кластера, восстановления узла, SO и FO. Если имя слота "~", то это означает что слот не требуется, т.к. это узел-рефери.
REPLICATION SLOT: slot1 has been created	Слот репликации создан.	Событие появляется во время добавления узла кластера, восстановления узла, SO и FO. Если имя слота "~", то это означает что слот не требуется, т.к. это узел-рефери.
Node Node: 10.88.1.160():12345 Referee(ACTIVE) Sync: None primaryAddr: 10.88.1.156():12345 doesn't	Текущий узел не получил сигнал состояния от узла-	Событие появляется после удаления узла-рефери из кластера.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
found in heartbeat. Thinking it's deleted node	рефери и считает его удаленным.	
Add node 10.88.1.156():12345 state: master syncState: async dstAddr: 10.88.1.156():12345 nodeName: node1	Выполняется команда добавления узла в кластер.	Выполняется во время создания узла любого назначения. В примере выполнялась команда: cluster add master 10.88.1.156 12345 as 'node1'
Attach node to datacenter	Добавить узел в ДЦ.	Вызов команды Attach node to datacenter.
Cluster activate	Активация кластера.	Вызов команды Cluster activate - создается Public адрес.
Cluster deactivate	Деактивация кластера.	Вызов команды Cluster deactivate - удаляется Public адрес.
Cluster status	Состояние кластера.	Вызов команды cluster status.
Create datacenter	Создать ДЦ.	Вызов команды Create datacenter.
Delete datacenter	Удалить ДЦ.	Вызов команды Delete datacenter.
Detach node from datacenter	Удалить узел из ДЦ.	Вызов команды Detach node from datacenter.
Delete node DelAddr: (): nodeName: n2 dstAddr: ():	Удалить узел из кластера.	Выполняется во время удаления узла из кластера.
Switchover node123	Выполнить переключение.	Событие создается во время выполнения команды switchover.
UIAlterNodeCommand - change replication type. Node address: 10.88.1.157():12345. Node name: . Replication type: async. UIAlterNodeCommand - change replication type. Node address: 10.88.1.157():12345. Node name: . Replication type: sync.	Включение синхронного или асинхронного режима реплики.	Событие создается во время выполнения команды: alter node 10.88.1.157 12345 set replication type = 'async' или alter node 10.88.1.157 12345 set replication type = 'sync'
START DATABASE BACKUP. /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup.sh /var/lib/jatoba/6/data /usr/jatoba-6/bin	Копирование СУБД выполнено.	Событие создается при добавлении резервного узла или при восстановлении предыдущего главного узла.

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
/usr/jatoba-6/bin/db_passfile slot2 \"host=10.88.1.156 port=5432 user=jadog_user\ BACKUP SUCCESSFULLY COMPLETED		
Postgresql.conf: cluster_name = 'slot1' now set to new value = 'slot1' Postgresql.conf: listen_addresses = '*' now set to new value = '*' Postgresql.conf: port = 5432 now set to new value = 5432 Postgresql.conf: primary_slot_name = 'slot1' now set to new value = 'slot1' Postgresql.conf: wal_level = replica now set to new value = replica Postgresql.conf: wal_log_hints = on now set to new value = on	Установка необходимы параметров СУБД.	Событие создается вовремя создания узлов кластера.
Add cluster ClusterName: jadog_cluster dstAddr: ():	Добавление кластера jadog_cluster	Событие создается вовремя выполнения команды: add cluster 'jadog_cluster'
Add bundle BundleName: bundle_1 dstAddr: ():	Создание группы узлов	Событие создается во время выполнения команды: bundle created
Bundle created bundle_1	Создание группы узлов	Событие создается вовремя выполнения команды: bundle created
Datacenter DC1 was successfully created	Создание ДЦ	Событие создается вовремя выполнения команды: create datacenter
Delete cluster dstAddr: ():",,,,,clusterInfo: jadog_ssl(192.168.153.137():56884)	Удаление кластера	Событие создается вовремя выполнения команды: delete cluster

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
Send AttachToBundle message 192.168.153.138():12345	Присоединение кластера	Событие создается вовремя выполнения команды: attach cluster
Attach cluster to bundle	Добавление кластера в группу кластеров	Событие создается вовремя выполнения команды: bundle attach cluster [ip] [port]
Cluster successfully detach from bundle 192.168.153.137():12345	Исключение кластера из группы кластеров	Событие создается во время выполнения команды: bundle detach cluster [cluster_name]
Wait replication slot establish ... status	Ожидание статуса слота репликации	Появляется при добавлении или восстановления резервного узла
События создаваемые вовремя SwitchOver или datacenter promote		
CONSISTENCY FOR master reached 0/13000230/0/13000230	Согласованное состояние мастера достигнуто.	Событие создается вовремя SO.
CONSISTENCY FOR slot slot1 reached 0/13000230/0/13000230	Согласованное состояние слота репликации slot1 достигнуто.	Событие создается вовремя SO.
LSN consistency check completed successfully	Ожидание согласованности LSN всех узлов успешное.	Событие создается вовремя SO.
Found replication slot for node 10.88.1.156():12345 not belongs to this node. Replication slot will be replaced	Найден слот репликации для узла 10.88.1.156 не принадлежащий этому узлу. Слот репликации будет заменен.	Событие создается вовремя SO.
My epoch (0) less than epoch from Heartbeat message (1)	Номер эпохи текущего узла меньше чем эпоха полученная от сигнала состояния.	Событие создается вовремя SO, FO и восстановлении узла. Для правильной работы эпоха на узле может быть меньше (когда узел восстанавливается или вовремя SO) или равна эпохе кластера.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
PGPromote success	Повышение выполнено.	Текущий узел повышен до роли главного (Master). Событие создается вовремя SO или FO.
A public address 10.88.1.159 has been detected on the slave node. Attempting to remove 1/3	Public адрес обнаружен на реплике.	Событие создается во время процедуры «dc promote» на предыдущем главном узле, после чего запускается процедура удаления public адреса.
Master node does not have a public address 10.88.1.159/24. Attempting to add 1/3	Public адрес не обнаружен на мастере.	Событие создается во время процедуры «dc promote» на новом главном узле, после чего запускается процедура создания public адреса.
Recovery routine has stopped by signal	Прекращение процедуры восстановления по сигналу.	По причине команды остановки или перезапуска службы jalog.
Switch to fencing state	Узел перешел в состояние изолирования.	Событие создается в случае, когда резервный узел не может подключиться к главному узлу и нет кворума, чтобы взять на себя роль главного узла, или главный узел обнаружил состояние отсутствия кворума и не в этом случае не может считать себя главным в кластере. Событие создается в случае, когда происходит разделение узлов кластера, как правило в двух-узловом.
Primary died and primary dc died, but current node belongs to other dc, that`s still alive	Главный узел в состоянии DIED, первичный ДЦ в состоянии DIED, текущий узел принадлежит другому ДЦ, который в статусе ALIVE.	Вышел из строя первичный ДЦ со всеми узлами в нем.
UI_DC_PROMOTE: master has not found	Команда dc promote не видит мастера в ДЦ.	Событие создается при выполнении команды datacenter promote, проверяет что главный узел отсутствует в данном ДЦ.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
SWITCHOVER 192.168.153.137():12345 192.168.153.138():12345	from to Выполняется переключения роли главного с одного узла кластера на другой.	Событие создается во время SO.
События создаваемые вовремя FailOver		
Heartbeat is not received from the Master node. Consider the Master node unavailable	Сигнал о состоянии не получен от узла-мастера. Считать, что узел-мастер стал недоступен.	Сигнал о состоянии узла кластера не был получен от главного узла. Условие для запуска процедуры отказа.
Update daided nodes statuses. Unreachable nodes: 10.88.1.157():12345	Обновлены статусы узлов. Недоступные узлы (список).	Событие создается при недоступности одного или нескольких узлов.
handleDiedNodes 10.88.1.156():12345	Запуск процедуры обработки вышедших из строя узлов.	Текущий узел обнаружил, что узел с IP 10.88.1.156 недоступен.
Quorum presented 2 / 3	Голосование по кворуму.	Два из трех узлов кластера проголосовали. Событие возникает при выходе из строя узла кластера.
RECOVERY: QUORUM NODES ISN`T PRESENTED (1/2)	Отсутствие кворума.	Событие возникает в том случае, когда узел не может взять на себя роль главного при восстановлении, т.к. нет кворума (не доступен доверенный узел или не достаточное кол-во узлов для кворума).
RECOVERY: QUORUM PRESENTED:2 total:2	Кворум имеется.	Событие возникает в том случае, когда текущий узел при восстановлении может взять на себя роль главного.
handleDiedSlave 10.88.1.157():12345	Запуск процедуры обработки вышедшего из строя резервного узла.	Главный узел обнаружил, что резервный узел с IP 10.88.1.157 недоступен.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
handleDiedReferee 10.88.1.160():12345	Запуск процедуры обработки вышедшего из строя узла-арбитр.	Текущий узел обнаружил, что узел-арбитр с IP 10.88.1.160 недоступен.
Node doesn't have primary node. New attempt	Текущий узел не обнаружил главный узел.	Событие возникает в случае, когда главный узел отсутствует в кластере.
Node has already find primary node. Failover cancelled	Текущий узел обнаружил главный узел, FO не требуется.	Событие возникает в случае, когда текущий узел обнаружил, что один из узлов отключился, но главный узел работает, поэтому процедуру FO запускать не требуется.
FAILOVER	Обнаружение состояния отказа.	Событие возникает в случае, когда узел кластера обнаружил то, что главный узел вышел из строя (состояние отказа). Необходимое условие для запуска процедуры обработки отказа.
FAILOVER handler	Запуск процедуры отказа.	Резервный узел инициировал процедуру выявления отказа.
Get Failover compare LSN response from 10.88.1.160():12345: Master node is active	Получить LSN для сравнения при отказе от узла-арбитра. Главный узел активен.	Запуск таймаута голосования для принятия решения об отказе. Главный узел пока считается активным.
FAILOVER VOTES: 0 out of 1 participants.	Голосование.	Запуск процесса голосования, определяющий то, что резервный узел может стать главным.
[10.88.1.157():12345] FAILOVER VOTING ATTEMPT: 1/3.	Попытка голосования после отказа главного узла.	На резервном узле с IP 10.88.1.157 выполняется определение необходимого числа голосов для возможности поднять свой уровень до главного, после того как обнаружился выход из строя предыдущего главного узла.
Get Failover compare LSN response from 10.88.1.160():12345: Master node isn't active	Получить LSN для сравнения при отказе от узла-арбитра. Главный узел не активен.	Завершение таймаута голосования. Принято решение о том, что главный узел в состоянии отказа.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
Other voting members are Referee nodes. The current node becomes the Master	Другие участники с правом голоса являются узлами-рефери. Текущий узел становится мастером.	Для резервного узла принято решение стать главным узлом.
FAILOVER MASTER STAGE	Основной этап отработки отказа.	Резервный узел запускает процесс принятия на себя роли главного.
[10.88.1.157():12345] FAILOVER COMPLETED SUCCESSFULLY	Обработка отказа выполнена успешно.	Резервный узел с IP 10.88.1.157 успешно взял на себя роль главного.
Master node didn't found in recovery state	Не найден главный узел в состоянии восстановления.	Событие возникает на резервном узле, перед тем как принято решение о FO.
Quorum is not presented 1 / 2	Нет кворума.	Узел не может принять на себя роль главного, так как нет кворума.
События создаваемые во время восстановления узла		
START RECOVERY EPOCH 0	Запуск восстановления эпохи №.	Запускается восстановление эпохи кластера №.
APPROVE RECOVERY COMMAND	Выполнить процесс восстановления.	Вышедший из строя узел включился и запустил процесс восстановления.
RECOVERY INFO: 2 recover as 10.88.1.156():12345 in local cluster copy known as 2 17 in text:Master(RECOVERY) Node: 10.88.1.156():12345 Master(RECOVERY) Sync: None primaryAddr: 10.88.1.157():12345 RECOVERY INFO: Node: 10.88.1.156():12345 thinks he's a master, but on current node master: 10.88.1.157():12345	ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ: Узел с IP 10.88.1.155 считает, что он резервный, и главным в кластере был узел с IP 10.88.1.157.	События возникают на узлах кластера, когда вышедший из строя резервный узел запустился. Главный узел принял решение восстановить этот узел как резервный.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
RECOVERY: Recover 10.88.1.156():12345 as slave		
Node: 10.88.1.156():12345 thinks he's a master, but on current node master: 10.88.1.157():12345	Узел с IP 10.88.1.156 считает, что он является новым главным, но текущий главный узел с IP 10.88.1.157.	События появляются на вышедшем из строя главном узле, когда он вновь запустился перед процедурой его восстановления. Выполняется проверка может ли этот узел вновь стать главным. В результате выяснилось, что главный узел уже есть и тогда этот узел войдет в кластер в качестве резервного.
RECOVERY: attempts left: 299	Счетчик попыток восстановления.	
RECOVERY: ready:3 total:2 total participants: 3	Счетчик голосования.	
RECOVERY RESPONSE ANALYZE from: 10.88.1.157():12345 Master addr: 10.88.1.157():12345	Анализ ответа голосования от узла с IP 10.88.1.157	
RECOVERY VOTES: Node: 10.88.1.156():12345 Max epoch: 1 Votes count: 1 Node: 10.88.1.157():12345 Max epoch: 2 Votes count: 2	Результат голосования каждого узла.	
RECOVERY WINNER: 10.88.1.157():12345	Победитель голосования узел с IP 10.88.1.157	
RECOVERY. Old state master is not actual	Статус этого узла «главный» теперь не актуально.	
RECOVERY SLAVE STAGE	Запуск процедуры восстановления реплики.	

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
Waiting a Heartbeat from Primary node...	Ожидание сигнала состояния от главного узла.	
Receive Heartbeat, rewind to Master	Сигнал получен, необходимо выполнить процедуру rewind.	
RECOVERY VOTES: Node: 10.88.1.156():12345 Max epoch: 0 Votes count: 3	Голосование на узле 10.88.1.156	Событие голосования на резервном узле вовремя его восстановления.
estimate occupied space = 1746 mb; free memory = 14957 mb prepareDirectoryForBackup::Data directory was renamed for /var/lib/jatoba/6/data1	Проверка доступности свободного места на диске. Переименование каталога данных.	В случае, когда предыдущий главный узел не возможно синхронизировать, а в конфигурации jalog указан параметр after_rewind_fail_backup_allow = true, проверяется наличие необходимо свободного места на диске и переименование каталога данных СУБД. После чего запускается процесс полного восстановления каталога данных.
A cluster in the process of performing a state change operation. Continuing recovery attempts.	Кластер находится в процессе выполнения операции изменения состояния. Попытки восстановления продолжаются.	Кластер пытается восстановить узел (узлы) кластера. Необходимо подождать восстановления и изучить журналы событий узлов кластера.
CLUSTER WAS SUCCESSFULLY RECOVERED	Кластер успешно восстановлен.	Событие возникает после успешного восстановления кластера.
RECOVERY INFO: 2 recover as 10.88.1.157():12345 in local cluster copy known as 2 13 in text:Master(ACTIVE) Node: 10.88.1.157():12345 Master(RECOVERY)	Узел с IP 10.88.1.157 считает, что он главный узел, но имеется текущий	Событие возникает в том случае, когда сеть кластера разделилась или узлы не доступны между собой, а также если узлы не могут связаться с доверенным адресом или узлом-арбитром.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
<p>RECOVERY INFO: Node: 10.88.1.157():12345 thinks he's a master, but on current node master: 10.88.1.156():12345</p> <p>A cluster in the process of performing a state change operation. Continuing recovery attempts.</p>	<p>главный узел с IP 10.88.1.156.</p> <p>Кластер находится в процессе выполнения операции изменения состояния. Попытки восстановления продолжаются.</p>	
RECOVERY INFO: Current node doesn't have master node in state. SKIP OWN VOTE	ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ: текущий узел не может получить информацию кто узел-мастер. Поэтому не голосует за кворум.	Событие возникает в том случае, когда резервный узел не обнаружил главный узел, при сетевом разделении узлов кластера.
RECOVERY INFO: Master node didn't found in recovery state	ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ: узел-мастер не найден в состоянии восстановления.	Событие возникает в том случае, когда главный узел включился или после выхода его из строя.
RECOVERY MASTER STAGE	Запуск процедуры восстановления главного узла кластера.	Событие возникает во время восстановления главного узла.
Node was successfully recovered in cluster	Узел восстановлен.	Событие после завершения восстановления узла в кластере. Как правило в качестве резервного узла.
События создаваемые во время изменения параметров конфигурации		

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
Update postgresql.conf sync parameter changeSyncParams	Запуск смены параметров синхронизации.	Происходит во время добавления, удаления, восстановления, переключения узлов в кластере.
Prepare Postgresql.conf	Подготовка параметров СУБД.	Выполняется во время добавления главного узла.
Postgresql.conf: synchronous_commit = remote_apply now set to new value = remote_apply	Смена значения параметра {parameter_name}.	В данном примере параметр synchronous_commit сменил значение с remote_apply на remote_apply. Происходит во время добавления, удаления, восстановления, переключения узлов в кластере.
Set parameter Parameter: param_replication:retention_slot_ttl Value: 60000 dstAddr: (): Set parameters Parameter: ... dstAddr: ():	Установка/Смена параметра конфигурации jadog.	Событие выполнения команды смены или установки параметра конфигурации jadog. Имя изменяемого параметра может быть различное.
Show parameter Parameter: param_jadog:trusted_address dstAddr: ():	Показать текущее значение параметра конфигурации jadog.	Событие возникает вовремя выполнения команды просмотра параметра конфигурации jadog. Имя параметра может быть различное.
Postgresql.conf preparation completed successfully	Успешное завершение подготовки файла postgresql.conf	Выполняется во время добавления главного узла.
Job has been set (job_id ='0' job_name = 'work1', job_time = '2026-01-14 15:23:35+00:00', job_command = 'restart dbs on cluster')	Добавление задания в планировщик	Событие возникает вовремя выполнения команды: schedule set
Job has been reset (job_id ='0' job_name = 'work1', job_time = '2026-01-14 15:36:52+00:00', job_command = 'restart dbs on cluster')	Удаление задачи из планировщика	Событие возникает вовремя выполнения команды: schedule reset
Job reset error: Job named 'work1' was not found	При не существующей задаче	Событие возникает вовремя выполнения команды: schedule reset

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
Duplicate name found. Job updated, new job = (job_id = '0' job_name = 'work1', job_time = '2026-01-14 15:39:16+00:00', job_command = 'restart dbs on cluster')	При повторном добавление задачи в планировщик	Событие возникает вовремя выполнения команды: schedule set
Выполнения внутренних скриптов компонента «jaDog»		
Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/addip.sh 10.88.1.159/24 ens160 Public address 10.88.1.159 was successfully added Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/addip.sh 10.88.1.159/24 ens160	Добавление public-адреса на данном узле.	Создание public-адреса на сетевом интерфейсе ens160. Выполняется во время активации кластера, SO и FO.
Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup.sh /data /usr/jatoba-6/bin /usr/jatoba-6/bin/db_passfile slot2 \"host=10.88.1.156 port=5432 user=jadog_user\" START DATABASE BACKUP. /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup.sh /var/lib/jatoba/6/data /usr/jatoba-6/bin /usr/jatoba-6/bin/db_passfile slot1 \"host=10.88.1.157 port=5432 user=jadog_user\"	Копирование каталога данных на узел.	Выполняется при создании резервного узла, во время восстановления предыдущего главного узла, когда нет необходимых wal-файлов, а так же при выполнении реинициализации узла.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
<p>Script output: pg_basebackup: начинается базовое резервное копирование, ожидается завершение контрольной точки pg_basebackup: контрольная точка завершена pg_basebackup: стартовая точка в журнале предзаписи: 0/8000028 на линии времени 1 pg_basebackup: запуск фонового процесса считывания WAL pg_basebackup: конечная точка в журнале предзаписи: 0/8000130 pg_basebackup: ожидание завершения потоковой передачи фоновым процессом... pg_basebackup: сохранение данных на диске... pg_basebackup: переименование backup_manifest.tmp в backup_manifest pg_basebackup: базовое резервное копирование завершено</p> <p>Script output: pg_basebackup: начинается базовое резервное копирование, ожидается завершение контрольной точки pg_basebackup: контрольная точка завершена pg_basebackup: стартовая точка в журнале предзаписи: 0/4C000070 на линии времени 2 pg_basebackup: запуск фонового процесса считывания WAL pg_basebackup: конечная точка в журнале предзаписи: 0/4C000178</p>		
№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
<p>pg_basebackup: ожидание завершения потоковой передачи фоновым процессом... pg_basebackup: сохранение данных на диске... pg_basebackup: переименование backup_manifest.tmp в backup_manifest pg_basebackup: базовое резервное копирование завершено</p> <p>BACKUP SUCCESSFULLY COMPLETED</p> <p>Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/backup.sh /data /usr/jatoba-6/bin /usr/jatoba-6/bin/db_passfile slot2 \"host=10.88.1.156 port=5432 user=jadog_user\"</p>		
<p>Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/checkip.sh 10.88.1.159 ens160</p> <p>Script output:</p> <p>Public ip=10.88.1.159 does not found.</p> <p>Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/checkip.sh 10.88.1.159 ens160</p>	<p>Проверка наличия public-адреса на данном узле.</p>	<p>Проверка public-адреса на сетевом интерфейсе ens160. Выполняется при запуске узла кластера, восстановлении, SO и FO.</p>
<p>Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/delip.sh 10.88.1.159 ens160</p>	<p>Удаление public-адреса на данном узле.</p>	<p>Удаление public-адреса на сетевом интерфейсе ens160. Выполняется во время деактивации кластера и SO.</p>
№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
<p>Public address 10.88.1.159/24 was successfully removed</p> <p>Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/delip.sh 10.88.1.159 ens160</p>		
<p>Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/fixrecovery-13.sh 10.88.1.156 5432 /data jadog_user slot2 \"host=10.88.1.156 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres passfile=/usr/jatoba-6/bin/db_passfile\"</p> <p>Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/fixrecovery-13.sh 10.88.1.156 5432 /data jadog_user slot2 \"host=10.88.1.156 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres passfile=/usr/jatoba-6/bin/db_passfile\"</p>	<p>Добавление параметров СУБД после восстановления.</p>	<p>Добавляет необходимые параметры СУБД на восстанавливаемом узле.</p>
<p>Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/promote.sh /usr/jatoba-6/bin /data</p> <p>Script output: ожидание повышения сервера... готово сервер повышен</p> <p>Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/promote.sh /usr/jatoba-6/bin /data</p>	<p>Повышение роли узла до главного.</p>	<p>Выполняется вовремя процедур SO и FO.</p>
<p>№ изменения: _____</p>	<p>Подпись отв. лица: _____</p>	<p>Дата внесения изм: _____</p>

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
<p>/usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/rewind-13.sh /usr/jatoba-6/bin /data /usr/jatoba-6/bin/db_passfile \"host=10.88.1.157 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres\</p> <p>Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/rewind-13.sh /usr/jatoba-6/bin /data /usr/jatoba-6/bin/db_passfile \"host=10.88.1.157 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres\</p> <p>Script output: pg_rewind: ошибка: не удалось открыть файл \"/var/lib/jatoba/6/data/global/pg_control\" для чтения: No such file or directory</p> <p>Script output: pg_rewind: серверы разошлись в позиции WAL 0/120000C0 на линии времени 3 pg_rewind: перемотка от последней общей контрольной точки в позиции 0/12000028 на линии времени 3 pg_rewind: Готово!</p> <p>Script output: pg_rewind: серверы разошлись в позиции WAL 0/140000C0 на линии времени 4 pg_rewind: перемотка не требуется</p>	<p>Выполнение синхронизации восстанавливаемого узла с главным узлом.</p>	<p>Могут быть промежуточные сообщения о том, что серверы разошлись по линии времени, отсутствуют или повреждены файлы СУБД. В этом случае на резервном узле будет выполнена синхронизация, пересоздание каталога данных и другой вариант, когда синхронизация не требуется. Выполняется во время восстановления и процедуры SO.</p>

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/rewind-13.sh /usr/jatoba-6/bin /data /usr/jatoba-6/bin/db_passfile \"host=10.88.1.156 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres\"		
Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/setuparchiving-12.sh /data \"cp %p /mnt/wal_arch/%f\" Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/setuparchiving-12.sh /data \"cp %p /mnt/wal_arch/%f\"	Настройка параметров архивирования WAL.	Событие возникает во время создания узла, восстановления, процедур SO и FO.
Start executing script: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/setuprestore-12.sh /data \"cp /mnt/wal_arch/%f %p\" Script finished successfully: /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/setuprestore-12.sh /data \"cp /mnt/wal_arch/%f %p\"	Настройка параметров восстановления из архивирования WAL.	Событие возникает во время создания узла, восстановления, процедур SO и FO.
Script output:	Результат выполнения скрипта.	Выполняется после запуска скрипта.
События, возникающие при выполнении запуска/остановки службы jadog.service и выхода из строя узла кластера		
Recv stop signal SIGTERM	Получен сигнал на остановку службы jadog.	Выполнена команда остановки службы jadog.
stopHandler		
replication slot slot2 not active: 20011ms		

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
replication slot. Drop replication slot by ttl: 300000 ms	Таймаута времени жизни слота репликации и удаление слота, по истечении таймаута.	Событие возникает в момент когда резервный узел выключился. Активируется таймаут для удаления слота репликации, указанный в параметре retention_slot_ttl. По истечении слот удаляется
REST API is unavailable.	Сервис REST API недоступен.	События возникают во время запуска службы jalog.
START JADOG REST API	Запуск сервиса REST API.	
Starting jalog version 4.1.0	Запуск службы JaDog	Выполнен запуск службы jalog версии 4.1.0.
"Not found new primary for cascade node: Node: 192.168.153.139():12345 Slave(ACTIVE) Sync: Async primaryAddr: 192.168.153.138():12345. Make as direct	Для каскадной реплики не найден первичный узел. Подключить как узел-реплику.	Событие возникает тогда, когда первичный узел каскадной реплики вышел из строя, в этом случае каскадная реплика становится резервным узлом.
Другие события		
Can not open state file.: /usr/jatoba-6/etc/jalog/bundle_state.yml bad file: /usr/jatoba-6/etc/jalog/bundle_state.yml	Ошибка доступа к файлу bundle_state.yml	При наличии файла bundle_state.yml данное сообщение можно игнорировать.
End commit transaction 7 (перенесено в LOG_DEBUG1)	Команда выполнена.	Команда в консоли jalog_ctl выполнилась успешно.
Start rollback transaction 8	Запуск отката выполнения команды.	Команда в консоли jalog_ctl завершилась ошибкой.
End rollback transaction 8	Завершение отката выполнения команды.	Команда в консоли jalog_ctl завершилась ошибкой.
START WAL ARCHIVE CLEANUP PROCESS	Запуск процесса очистки WAL-архивов.	Запуск процесса очистки WAL-архива от не требующихся WAL-файлов во время старта службы jalog.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
STOP WAL ARCHIVE CLEANUP PROCESS	Остановка процесса очистки WAL-архивов.	Выполняется во время процедуры SO.
User admin by address 127.0.0.1():45484 has disconnected	Отключение от консоли управления.	Пользователь admin вышел из консоли управления кластером jadog_ctl.
User: admin was successfully authenticated on 127.0.0.1():45484	Подключение к консоли управления.	Пользователь admin подключился к консоли управления кластером jadog_ctl.
STARTING RELOAD DATABASE DATABASE RELOAD WAS SUCCESSFULLY COMPLETED	Конфигурация СУБД пересчитана.	Событие появляющееся при выполнении команды: reload dbs on cluster. А так же во время создания или перезапуска узла кластера.
STARTING RESTART DATABASE DATABASE RESTART WAS SUCCESSFULLY COMPLETED	Служба СУБД перезапущена.	Событие возникает при выполнении команды: restart dbs on cluster
STARTING RELOAD JADOG	Конфигурация компонента «jaDog» пересчитана.	Событие возникает при выполнении команд: reload jadog reload jadog {ip} {port} reload jadog {'node_name'} reload jadog on cluster
SET MAINTENANCE ON NODE: Node: 10.88.1.156():12345 Slave(ACTIVE) Sync: None primaryAddr: 10.88.1.157():12345	Активация режима технического обслуживания.	Событие возникает при активации режима технического обслуживания на узле.
RESET MAINTENANCE ON NODE: Node: 10.88.1.156():12345 Slave(MAINTENANCE) Sync: None primaryAddr: 10.88.1.157():12345	Деактивация режима технического обслуживания.	Событие возникает при деактивации режима обслуживания на узле.

Текст сообщения	Описание	Причина возникновения события
REWIND SUCCESSFULLY COMPLETED /usr/jatoba-6/share/jadog/scripts/rewind-13.sh /usr/jatoba-6/bin /var/lib/jatoba/6/data /usr/jatoba-6/bin/db_passfile \"host=10.88.1.156 port=5432 user=jadog_user dbname=postgres\" StartDatabaseCommand on node: 10.88.1.157():12345 Start database type: onCluster ObjectAddr: ():0 Start database type: onNode ObjectAddr: ():0 Start database type: onNode ObjectAddr: 10.88.1.157():12345	Служба СУБД запущена.	Событие возникает при выполнении команд: start dbs on cluster start dbs on node start dbs on node {ip} {port} start dbs on node {'node_name'} Также при выполнении команд: restart dbs on cluster restart dbs on node restart dbs on node {ip} {port} restart dbs on node {'node_name'}
StopDatabaseCommand on node: 10.88.1.157():12345 Stop database type: onCluster ObjectAddr: ():0 Stop database type: onNode ObjectAddr: ():0 Stop database type: onNode ObjectAddr: 10.88.1.157():12345	Служба СУБД остановлена.	Событие возникает при выполнении команд: stop dbs on cluster stop dbs on node stop dbs on node {ip} {port} stop dbs on node {'node_name'} Также при выполнении команд: restart dbs on cluster restart dbs on node restart dbs on node {ip} {port} restart dbs on node {'node_name'}

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Smallint – тип значения, представляет числа от -32768 до 32767, используя 2 байта.

Integer – тип значения, представляет обычное целое число, которое обычно используется для хранения автоинкрементированных идентификаторов и других целочисленных значений. Он использует 4 байта и может представлять числа от -2147483648 до 2147483647.

Bigint – тип значения, как правило это «большое» целое число, способное представлять числа в диапазоне от -9223372036854775808 до 9223372036854775807, используя 8 байтов.

Boolean – это логический тип данных, который может принимать значения True (верно) или False (неверно).

CRL (Certificate Revocation List) – это список сертификатов, которые были отозваны выдающим их центром сертификации. CRL содержит информацию о сертификатах, которые больше не являются действительными, и используется центрами сертификации для проверки того, что сертификаты все еще являются действительными.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — это четвёртая версия интернет-протокола (IP). Он использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса, что ограничивает адресное пространство 4 294 967 296 возможными уникальными адресами. Протокол описан в RFC 791 (сентябрь 1981 года) и заменил RFC 760 (январь 1980 года).

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

DHCP	–	Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической настройки узла
FO	–	Failover – процедура обработки отказа узла/узлов кластера
SQL	–	Structured Query Language – язык структурированных запросов
SSL	–	Secure Sockets Layer – уровень защищенных сокетов. Криптографический протокол, который подразумевает безопасную связь
БД	–	База данных
ДСЧ	–	Датчик случайных чисел
ОС	–	Операционная система
СУБД	–	Система управления базами данных
ТО	–	Режим технического обслуживания
УЗ	–	Учетная запись
УЦ	–	Удостоверяющий центр
ЭВМ	–	Электронно-вычислительная машина

Лист регистрации изменений

№ изменения: _____	Подпись отв. лица: _____	Дата внесения изм: _____
--------------------	--------------------------	--------------------------

